

Dokumentation aller Mailboxbefehle OpenBCM-Mailbox v1.05

Erstellt von Markus Baumann DH8YMB <dh8ymb@web.de>

Stand: 06.04.2004

Inhaltsübersicht

#OK#	12
?=HELP	12
A=ALTER	12
ADRESSE	12
ADDLINUXSYS	12
AFWDLIST	13
AKTUELL	13
ALTBOARDINFO	13
ALTER	13
ALTER.AWAY	14
ALTER.AWAYENDTIME	15
ALTER.BINMODE	15
ALTER.C=ALTER.COMMAND	15
ALTER.CHECK	15
ALTER.COMMAND	15
ALTER.DEFAULT	15
ALTER.DELETE	16
ALTER.DIRFORMAT	16
ALTER.ECHO	16
ALTER.F=ALTER.FORWARD	16
ALTER.FBBCHECKMODE	16
ALTER.FDELAY	16
ALTER.FHOLD=SETUSER.FHOLD	17
ALTER.FORWARD	17
ALTER.HELPLEVEL	17
ALTER.IDIR	17
ALTER.ILIST	17
ALTER.IREAD	17
ALTER.L=ALTER.LINES	18
ALTER.LF	18
ALTER.LINES	18
ALTER.LINUXPW	18
ALTER.LOGINPWTYPE	18
ALTER.MYBBS=ALTER.FORWARD	18
ALTER.NAME	18
ALTER.NEWCALL	19
ALTER.NOPURGE	19
ALTER.NOTIFICATION	19
ALTER.P=ALTER.PROMPT	19
ALTER.PACLEN	19
ALTER.PASSWORD=ALTER.PW	19
ALTER.PROMPT	19
ALTER.PS	19
ALTER.PW	20
ALTER.PWLINE	20
ALTER.QTH	20
ALTER.R=ALTER.REJECT	20
ALTER.READLOCK	20
ALTER.REJECT	20
ALTER.S=ALTER.SPEECH	21
ALTER.SFPWTYPE	21
ALTER.SPEECH	21
ALTER.STATUS	21
ALTER.TTYPW	22
ALTER.UDIR	22
ALTER.UFWD	22
ALTER.ULIST	23
ALTER.UNSECURESMT	23
ALTER.UREAD	23

ALTER.ZIP	23
AP=APPEND	23
APOP	23
APPEND	24
ASKLOGIN	24
AUTOBIN=BINAER	24
AUTOFWDTIME	24
AUTOPATH	24
AUTOROUTER	24
AUTOSYSOP	25
AUTOTRCWIN	25
AX25KERNEL=AX25K_IF	26
AX25K_IF	26
B=BYE	26
BA=BATCH	26
BAKE=BEACON	26
BATCH	26
BAYCOM	26
BBS	27
BCM	27
BCMNET	27
BEACON	28
BEFEHLE=CMD	28
BEGIN	28
BENUTZER=USERS	28
BEREICH	28
BI=BIDLIST	29
BID	29
BIDLIST	29
BIDOFFSET	29
BINAER	29
BIN-RX	30
BIN-TX	30
BOARD	30
BOARDINF	31
BOXADDRESS=BOXADDRESS	31
BOXADDRESS	31
BOXBIN=BINAER	31
BOXHEADER	31
BULLETIN	32
BYE	32
C=CHECK	32
CALL	32
CALLFORMAT	32
CAT=RTEXT	32
CD	32
CEDIT	32
CFGFLEX	33
CHAT=TALK	33
CHECK	33
CHECK.OPTIONS=OPTIONS.CHECK	33
CHECKCOUNT	33
CLOG	34
CMDLIST	34
CMDS	34
COMMENT	36
CONNECT	36
CONVAT	37
CONVEDIT	37
CONVERS=TALK	37
CONVERT	37
CONVERT.EXAMPLE	38
CP=TRANSFER	39

CREATEBOARD	39
CRONTAB	39
CRTSAVE	40
CW	40
D=DIR	40
DATE=TIME	40
DEFCHECK	40
DEFCMD	40
DEFFBBCHECKMODE	40
DEFHELP	41
DEFHOLD	41
DEFIDIR	41
DEFILIST	41
DEFIREAD	41
DEFLF	41
DEFLINES	42
DEFPROMPT	42
DEFPS	42
DEFREA	42
DEFSTATUS	42
DEFSWAPLF	42
DEFUDIR	43
DEFULIST	43
DEFUREAD	43
DELETE=ERASE	43
DI=DIR	43
DIDADIT	43
DIR	43
DIR.AFTER	44
DIR.BOARDS	44
DIR.DESTINATIONS	44
DIR.DETAIL	45
DIR.HOLD	45
DIR.HOLDUSERS	45
DIR.MESSAGES	45
DIR.NEWS	45
DIR.OUTSTANDING	46
DIR.PATH	46
DIR.SENT	46
DIR.UNKNOWN	46
DIR.USERS	46
DISABLE	47
DOSINPUT	47
DOSPREEXEC	48
DOSPOSTEXEC	48
E=ERASE	48
EDIT	48
EINGABE	49
ENABLE	49
ENDE=QUIT	49
ERASE	49
ERASELOG	49
ERLOG	50
EXIT	50
EXPORT	50
EXTRACT	51
F=FORWARD	51
F>	51
FEDIT	51
FILESERVER=FS	51
FILESURF=FS	51
FIND=PATH	51
FINGER=USERS	51

FLEXNET	51
FLEXNET.ACTUAL=FLEXNET.AKTUELL	51
FLEXNET.AKTUELL	51
FLEXNET.BCM	51
FLEXNET.BEACONS	52
FLEXNET.CMD	52
FLEXNET.CONVERS	53
FLEXNET.INFO	53
FLEXNET.IO	53
FLEXNET.L2STATES	53
FLEXNET.LINK	54
FLEXNET.LOCAL	54
FLEXNET.MHEARD	54
FLEXNET.MODE	54
FLEXNET.PARMS	55
FLEXNET.PW	55
FLEXNET.RESET	55
FLEXNET.RESTART=FLEXNET.RESET	56
FLEXNET.SETSEARCH	56
FLEXNET.SYSOP	56
FLEXNET.TRACE	57
FLEXNET.WRITE	57
FLOATS=VERTEILER	57
FLXNET=FLEXNET	57
FOLLOWUP=COMMENT	57
FORWARD	57
FS	58
FS.BGET	58
FS.BIN=FS.BGET	58
FS.BPUT	58
FS.BYE=FS.QUIT	58
FS.CAT=FS.GET	58
FS.CD	58
FS.CHDIR=FS.CD	58
FS.CP	58
FS.DEL=FS.RM	59
FS.DGET	59
FS.DIR	59
FS.DPUT	59
FS.EXIT=FS.QUIT	59
FS.GET	59
FS.HELP=FS	59
FS.LS	59
FS.MD=FS.MKDIR	59
FS.MKDIR	59
FS.MOVE=FS.MV	59
FS.MV	59
FS.PATH	59
FS.PUT	60
FS.QUIT	60
FS.RD=FS.RMDIR	60
FS.READ=FS.GET	60
FS.RM	60
FS.RMDIR	60
FS.RPRG=FS.BGET	60
FS.RTEXT=FS.GET	60
FS.RYAPP=FS.YGET	60
FS.TYPE=FS.GET	60
FS.WPRG=FS.BPUT	60
FS.WTEXT=FS.PUT	60
FS.WYAPP=FS.YPUT	60
FS.YGET	60
FS.YPUT	60

FSER=FS	61
FSPATH	61
FTP_PORT	61
FWEDIT	61
FWEDIT.ADD	61
FWEDIT.BACKUP	61
FWEDIT.CALL	62
FWEDIT.DELETE	62
FWEDIT.NEW	62
FWEDIT.PATH	62
FWEDIT.REMOVE	62
FWEDIT.SAVE	62
FWEDIT.TIME	62
FWEXPORT	62
FWDIMPORT	63
FWDSSID	63
FWDTIMEOUT	63
FWDTRACE	63
GREP	64
GUESTCALL	64
H=HELP	64
HEADER=KOPF	64
HELP	64
HILFE=HELP	65
HILFESTUFE=ALTER.HELP	65
HOLD	65
HOLDTIME	65
HTTP	65
HTTP_PORT	66
HTTPACCOUNT	66
HTTPGUESTFIRST	66
HTTPTTYPW	67
I=INFO	67
IMPDEL	67
IMPORT	67
INFO	67
INFOLIFE	68
INFOPATH	68
INPUT=EINGABE	68
K=KOPF	68
KILL	68
KOMMANDOS=CMD	69
KOPF	69
L=LIST	69
LANGUAGE=ALTER.SPEECH	69
LEERZEILE=ALTER.LF	69
LF=ALTER.LF	69
LIFETIME	69
LINEFEED=ALTER.LF	69
LIST	69
LO=LOG	70
LOESCHEN=ERASE	70
LOG	70
LOG.BEISPIEL	70
LOG.OPTIONS=OPTIONS.LOG	71
LOGBOOK=LOG	71
LOGBUCH=LOG	71
LOGIN	71
LOGINCALLFORMAT	71
LOGOUT=EXIT	71
LT=SETLIFE	71
LTQUERY	71
M=MSG	71

M_FILTER	71
MACRO	72
MAILFLAGS	72
MAILBEACON	72
MAILLISTSERV	72
MAILLISTSENDER	72
MAILSERVER	73
MAILSERVER.+L	73
MAILSERVER.+M	73
MAILSERVER.ADDMAI=MAILSERVER.+M	74
MAILSERVER.+U	74
MAILSERVER.ADDUSE=MAILSERVER.+U	74
MAILSERVER.-L	74
MAILSERVER.-M	74
MAILSERVER.DELMAI=MAILSERVER.-M	74
MAILSERVER.-U	74
MAILSERVER.DELUSE=MAILSERVER.-U	74
MAILSERVER.DELLIS	74
MAILSERVER.DESCRI	74
MAILSERVER.HELP=MAILSERVER	74
MAILSERVER.INFO	74
MAILSERVER.LIST=MAILSERVER.INFO	74
MAILSERVER.NEWLIS	74
MAILSERVER.OPTION	75
MAILSERVER.RESET	75
MAILSERVER.SETNUM	75
MAILSERVER.SUBSCR	75
MAILSERVER.UNSUBS	75
MA=MAN	75
MAKROS	75
MAN	76
MAXBIDS	76
MAXLOGINS	76
MAXPACLEN	76
MD2=MD5	76
MD2SUM	76
MD5	77
MD5SUM	77
MEM	77
MINPACLEN	77
MKBOARD	77
MONITOR	78
MSG=TALK	78
MVBOARD	78
MYBBS	79
MYCALL	79
N=NEXT	79
NAME=ALTER.NAME	79
NEW	79
NEXT	79
NH=ALTER.FORWARD	80
NNTP	80
NNTP_PORT	80
NOPOPSMTP	80
NOPURGE	80
NOTE	81
NOUNKNOWNROUTE	81
O=OSHELL	81
OBCM=OPENBCM	81
OCP	81
OLDESTBEACON	81
OLDESTFWD	81
OLDUMAIL	81

OMD	82
OMV	82
OPENBCM	82
OPTIONS	82
OPTIONS.CHECK	82
OPTIONS.DIR	83
OPTIONS.FORWARD	83
OPTIONS.GREP	83
OPTIONS.HEADER=OPTIONS.READ	84
OPTIONS.KOPF=OPTIONS.READ	84
OPTIONS.LIST=OPTIONS.DIR	84
OPTIONS.LOG	84
OPTIONS.PATH=PATH.DETAILS	84
OPTIONS.PS	84
OPTIONS.READ	85
OPTIONS.RUNUTILS	85
ORM	85
OSHELL	85
P=PATH	87
P.D=PATH.DETAILS	87
P.O=PATH.DETAILS	87
PA=PARAMETER	87
PA.D=PARAMETER.DEFAULT	87
PACLEN	87
PARAMETER	87
PARAMETER.DEFAULT	87
PASSWORD	89
PASSWORT=PASSWORD	89
PATH	89
PATH.DETAILS	89
PATH.EDIT	90
PCFLEX=FLEXNET	91
PCISUTC	91
PING	91
PO=POSTFWD	91
POCSAGSERVER	91
POCSAGLISTSERVER	92
POCSAGSERVER.+L	92
POCSAGSERVER.+U	92
POCSAGSERVER.-L	92
POCSAGSERVER.-U	92
POCSAGSERVER.ADDU=POCSAGSERVER.+U	92
POCSAGSERVER.DELL=POCSAGSERVER.-L	92
POCSAGSERVER.DELU=POCSAGSERVER.-U	92
POCSAGSERVER.DESC	92
POCSAGSERVER.HELP=POCSAGSERVER	92
POCSAGSERVER.INFO	92
POCSAGSERVER.LIST=POCSAGSERVER.INFO	92
POCSAGSERVER.NEWL=POCSAGSERVER.+L	92
POCSAGSERVER.SUBS	92
POCSAGSERVER.UNSU	93
POP3=SMTP	93
POP3_PORT	93
PORTNUMMER	93
POSTFWD	93
PRIV	94
PS	94
PS.BEISPIEL	94
PS.OPTIONS=OPTIONS.PS	95
PS.PROZESSE	95
PURGE	95
PURGE.ALL	95
PURGE.CMDS	96

PW	96
PWGEN	96
PWLOG	97
PWONLY	97
Q=QUIT	97
QT	97
QUIT	97
QUOTA	97
R=READ	98
RADIO_PORT	98
RANGE=BEREICH	99
RBIN=RPRG	99
RDIDADIT	99
READ	99
READ.BINAER=BINAER	99
READ.DETAILS	99
READLOCK	99
REDIT	100
REGULAR_EXPRESSIO	100
REJECT	100
REJECTEDIT	102
REJECTEDIT.LIST	102
REJECTEDIT.ADD	102
REJECTEDIT.DELETE	102
REMERASE	103
REORG	103
REORG.L	104
REORG.P	104
REORG.X	104
REPLY	104
RLOG	105
RMBOARD	105
RMNC=FLEXNET	105
RPRG	105
RTEXT	105
RUBRIK=BOARDS	105
RUNUTILS	105
RYAPP	106
S&F	106
S=SEND	106
SA	106
SAVEBROKEN	106
SB	106
SCMDLIST	106
SEITENSTOPP	107
SEMAPHORES=STATUS.SEMAPHORES	107
SEND	107
SEND.ACK	107
SEND.ATTACH	108
SEND.BINAER=BINAER	108
SEND.DETAILS	108
SERV	109
SERV_PORT	109
SETLIFETIME	109
SETPW	110
SETUSER	110
SETUSER.FHOLD	110
SETUSER.RLIMIT	110
SETUSER.STATUS	110
SETUSER.TTYPW	110
SF	111
SFHOLD	111
SFONLY	111

SHUTDOWN	111
SID	111
SLEEP	113
SLOG	113
SLR	113
SMOOTHHEADER	114
SMTP	114
SMTP.CONFIG	114
SMTP_PORT	115
SP	115
SPEAK=ALTER.SPEECH	116
SPEECH=ALTER.SPEECH	116
SPRACHE=ALTER.SPEECH	116
SSID	116
STATUS	116
STATUS.CPU	116
STATUS.FORWARD	116
STATUS.IPSOCKETS	117
STATUS.LIMITS	117
STATUS.MEMORY=MEM	117
STATUS.POPSTATE	117
STATUS.SEMAPHORES	118
STIMEOFFSET	118
SUMMERTIME	118
SWAPLOG	119
SYSOP	119
SYSOPBELL	119
SYSOPCALL	119
T=TALK	119
TAIL	119
TALK	120
TELL	120
TELLMODE	120
TELN=TELNET_PORT	121
TELNET	121
TELNET.FORWARD	121
TELNET_PORT	121
TEST	122
TGREP	122
TIME	122
TIMEOUTWARNING	122
TNC	122
TNC.TRACE	123
TR=TRANSFER	123
TRACELEVEL	123
TRANSFER	123
TTYDEVICE	124
TTYDIAL	124
TTYFWD	124
TTYINIT	127
TTYMODE	127
TTYSTATUS	127
TTYWIN	127
TWIN	127
U=USERS	128
U.DETAIL=USERS.DETAIL	128
UFW	128
UFW.PASSWORD	128
UIMPORT	128
UNERASE	128
UNKNOWN	129
UNREAD	129
UNSECURETTYPW	129

USERFORWARD=UFWD	129
USERLIFE	129
USERPATH	130
USERPW	130
USERQUOTA	130
USERS	130
USERS.DETAIL	131
USERSF=UFWD	132
USRTIMEOUT	132
USVSENSE	132
UWIN	132
VERSION	133
VERTEILER	133
VERZEICHNIS=BOARD	133
W=TALK	133
W2	133
WALL	134
WATCHDOG	134
WBIN=WPRG	134
WDIDADIT	134
WHOAMI	134
WPRG	134
WRITE=TALK	135
WTEXT	135
WWW=HTTP	135
WX	135
WXPATH	135
WXQTHALTITUDE	135
WXSENSORALTITUDE	135
WXSTNNAME	136
WXTTY	136
WYAPP	136
YAPP	136

#OK#

Startsequenz fuer Binaerdatei senden, wird von der Box ignoriert.
Siehe HELP BINAER

?=HELP

A=ALTER

ADRESSE

Nachrichten koennen je nach Inhalt, Sinn und Zweck etc. an andere Mailboxen weitergeleitet werden. Persoenliche Nachrichten werden nach dem Weiterleiten geloescht, allgemeine Nachrichten (=Bulletins) bleiben in jeder Box gespeichert.

Bei persoelichen Nachrichten ist stets die Adresse einer Mailbox anzugeben, fuer die die Nachricht bestimmt ist. Diese Mailbox muss eindeutig erkennbar adressiert sein. Ist der Empfaenger oder die Mailbox bekannt, so wird die Nachricht um die vollstaendige H-Adresse automatisch ergaenzt. Allgemein kann man sagen, dass Nachrichten generell die vollstaendige H-Adresse (H steht fuer hierarchisch) enthalten sollten. Ist diese Adresse falsch oder nur teilweise vorhanden, so hat dies dieselben Folgen wie bei einem Brief: Die Nachricht kommt entweder gar nicht oder verspaetet beim Empfaenger an. Die H-Adressen der Boxen werden von den Sysops eingerichtet. Sie duerfen nur unveraendert verwendet werden, sonst funktioniert es nicht. Eine Adresse beginnt immer mit dem Zeichen "@".

Aufbau einer solchen Adresse:

```
@DB0AAB.#BAY.DEU.EU
      ^ Kontinent EU steht fuer Europa
      ^ Land, DEU ist Deutschland.
      ^ hier eine genauere Unterteilung nach Bundesland
      ^ Rufzeichen der Mailbox
```

Bezeichner fuer Kontinente sind z.B.

AF Afrika, AS Asien, AU Australien, EU Europa,
MDLE MiddleEast (z.B.Israel), NA Nordamerika, SA Suedamerika,

Landesbezeichner sind z.B.

AUT Oesterreich, CHE Schweiz, BEL Belgien, DEU Deutschland,
DNK Daenemark, FIN Finnland, FRA Frankreich, HUN Ungarn,
ITA Italien, NLD Niederlande, SWE Schweden, SLO Slowenien,
SVK Slovaeki, CZE Tschechien

Bei Bulletins wird ein VERTEILER angegeben. Ein Verteiler beinhaltet stets eine ganze Gruppe von Mailboxen.

WICHTIG: Bereiche ueber den deutschsprachigen Raum hinaus duerfen nur angegeben werden, wenn die Nachricht in ENGLISCH geschrieben ist.

Moegliche Verteiler fuer Bulletins sind z.B.

@DL deutschsprachiger Raum,
@EU Europa,
@WW weltweit;

Die alten Verteiler @ALL und @ALLE werden nicht mehr weitergeleitet. Alle Adressen muessen zwischen den Sysops der Mailboxen vereinbart sein. Mit "DIR PATH" kann man alle gueltigen Adressen dieser Box sehen.

ADDLINUXSYS

(Sysop, init.bcm, nur Linux)

Syntax: ADDLINUXSYSTEMUSER [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

Der Sysop-Befehl "addlinuxsystemuser" kann in init.bcm auf den Wert 0 (=deaktiviert) oder 1 (=aktiviert) gesetzt werden.

Falls auf 1 gesetzt, kann sich ein User mit "ALTER LINUXPW" ein Userpasswort im Linux-System setzen/aendern, dabei wird von OpenBCM der entsprechende Eintrag in den Linux-Systemdateien /etc/passwd und /etc/shadow vorgenommen. Als Loginshell wird hier "/bin/false" gesetzt. Ein Loeschen dieses Users ist im Moment per OpenBCM nicht moeglich.

Die Funktion "addlinuxsystemuser" ist vor allem fuer alle Mailboxen interessant, die auch noch einen TCP/IP-Zugriff auf den PC anbieten (z.B. fuer TCP/IP-Mailaccounts), deren Sysops aber keine weitere Software auf dem Rechner laufen lassen wollen, aber auch keine Lust haben, alle TCP/IP-Usern haendisch einzurichten.

Durch das Setzen der Shell auf /bin/false im System ist sichergestellt, dass die User, die sich ein Passwort setzen, zwar Zugriff auf die angebotenen Dienste haben, aber keinen Shellzugriff erlangen.

Siehe auch "Help ALTER LINUXPW"

AFWDLIST

(Sysop, Option AUTOFWD in config.h)
Syntax: AFwdlist

Der Sysop-Befehl "AFwdlist" erstellt die Datei "afwd.bcm" sofern "autofwdtime" nicht auf 0 gesetzt ist. Das Ganze kann man auch durch einen Eintrag "afwdlist" in "crontab.bcm" realisieren, der einmal taeglich ausgefuehrt werden sollte. Der Befehl "autofwdtime" setzt in "init.bcm" die Anzahl der Tage nachdem die alten Eintraege fuer den Autorouter nicht mehr ausgewerten werden sollen. Mit "autofwdtime 0" wird der Autorouter ausgeschaltet. Das Weiterleiten von Nachrichten wird bei aktiviertem Autorouter wie folgt bewertet:

- 1.) "fwd.bcm" wie ueblich, nur wenn keine Adresse gefunden wurde
- 2.) "afwd.bcm", diese Datei wird vom Autorouter erstellt.
- 3.) "hadr4.bcm" Datenbank wird durchsucht (macht nur fuer ganz neue Eintraege Sinn, ansonsten sind diese auch in "afwd.bcm" schon enthalten, diese Methode ist jedoch so schnell, dass man sie ruhig benutzen kann)

Siehe auch "Help AUTORouter"

AKTUELL

Syntax: AKtuell

Mit dem Befehl AKTUELL koennen aktuelle Informationen vom Sysop abgerufen werden. Diese werden automatisch beim Login ausgegeben, wenn sie sich veraendert haben. Intern unter "msg/aktuell.<lang>" gespeichert.

ALTBOARDINFO

(Sysop, init.bcm)
Syntax: ALTBOARDINFO [0 | 1]
(Vorgabe: 0)

Wenn ALTBOARDINFO auf "1" gesetzt wird, wird die Boardinfo aus "boardinf.bcm" in der gleichen Zeile wie die Boardbezeichnung ausgegeben. Bei "0" erfolgt die Ausgabe in zwei Zeilen.

ALTER

Syntax: Alter [<Rufzeichen> | <Befehl> [<Parameter>]]

Mit dem Befehl "Alter" werden die persönlichen Einstellungen in der Mailbox festgelegt. "Alter" ohne Parameter zeigt die momentanen Einstellungen an. "Alter" mit einem Rufzeichen zeigt seine Einstellungen an.
Beispiel: a DL8MBT

Mit "Alter <Befehl>" können die eigenen Einstellungen verändert werden.

- Alter Away.....Abwesenheitsfunktion einstellen
- Alter AWAYEndtime..Abwesenheitseinstellung einstellen
- Alter Binmode.....Übertragungsprotokoll für binäre Dateien einstellen
- Alter CHeck.....Optionen für Check-Befehl einstellen
- Alter Command.....ersten Befehl nach dem Login festlegen
- Alter DEFault.....setzt persönliche Einstellungen auf Standardwerte
- Alter DELete.....löscht eigene Einstellungen vollständig
- Alter DIRformat....ändert die Ausgabe des Datums bei CHECK/LIST/DIR/READ
- Alter Echo.....Eingaben werden von der Box zurückgeschickt
- Alter FDelay.....verzögerte Weiterleitung eigener Nachrichten
- Alter FORward.....setzt die Heimatmailbox
- Alter Helplevel....stellt die Hilfestufe (Menüs etc.) ein
- Alter IDir.....Optionen für Info-Dir
- Alter IList.....Optionen für Info-List
- Alter IRead.....Optionen für Info-Read
- Alter LF.....Anzahl der Leerzeilen vor einer Ausgabe
- Alter LInes.....Zeilen pro Seite einstellen
- Alter LINUXPW.....Setzt das Linux-Passwort
- Alter LOGinpwtype..Passwortverfahren für interaktive AX25-Logins
- Alter Name.....eigenen Namen einstellen
- Alter Newcall.....Neues Rufzeichen einstellen (z.B. Lizenzverlängerung)
- Alter NOPurge.....verhindert das Löschen von Nachrichten
- Alter NOTification.Mail-Benachrichtigung (z.B. für Clubrufzeichen)
- Alter Mybbs.....wie Alter FORWARD, setzt die Heimatmailbox
- Alter QTh.....eigenen QTH einstellen
- Alter PRompt.....Prompt einstellen
- Alter PS.....Setzt Optionen für PS-Befehl
- Alter PW.....Setzt ein Benutzerpasswort
- Alter PWline.....Dummyzeile vor Passwort
- Alter REAdlock....Lesebeschränkung für persönliche Nachrichten
- Alter REJect.....Rubrik bei der Ausgabe ausklammern
- Alter SFPwtype....Passwortverfahren für AX25 S&F
- Alter SPEech.....Sprache einstellen
- Alter UDir.....Optionen für "Dir" persönlicher Nachrichten
- Alter UFwd.....Aktives "Benutzer S&F" einstellen
- Alter UList.....Optionen für "List" persönlicher Nachrichten
- Alter UNSecuresmtp.Sicherheit für SMTP
- Alter UReAd.....Optionen für "Read" persönlicher Nachrichten
- Alter Zip.....eigenen ZIP-Code (=Postleitzahl) einstellen

Weitere Hilfe mit "Help Alter <Befehl>"
Beispiel: "Help Alter Echo"

ALTER.AWAY

Syntax: Alter Away [OFF | <Text>]

Diese Funktion dient dazu, bei geplanter Abwesenheit, die Absender von Mails darüber zu informieren, dass man nicht da ist.

Falls ALTER AWAY <Text> vom User eingestellt wurde, wird dem Absender einer Mail zu diesem User eine Abwesenheitsnachricht geschickt. Dabei wird dieser automatische Abwesenheitsnachricht der <Text> angehängt. Die Nachricht kann dabei maximal 79 Zeichen lang sein.

Es macht Sinn, im Text <Nachricht> auch den Zeitraum der Abwesenheit

anzugeben.

Beispiel:

a a Bin vom 18.10.-23.10.03 im Urlaub. Antworte nach der Rueckkehr. 73 Markus

Will man die Funktion wieder ausschalten, so ist "ALTER AWAY OFF" oder "ALTER AWAY 0" einzugeben.

Falls man sich nach Aktivierung der AWAY Funktion erneut in die Mailbox einloggt, wird abgefragt, ob man die AWAY Funktion weiterhin aktiviert haben moechte. Bestaetigt man dies mit J oder Y, so wird die AWAY Funktion deaktiviert, ansonsten bleibt sie aktiv. Mit dieser Zwangsabfrage wird vermieden, das vergessen wird, die Funktion ggf. wieder zu deaktivieren.

Siehe auch "Help Alter AWAYEndtime"

ALTER.AWAYENDTIME

Syntax: Alter AWAYEndtime [OFF | <Datum>]

Diese Funktion dient dazu, ein Datum voreinzustellen, ab dem die AWAY Funktion automatisch deaktiviert wird. Diese Einstellung ist nur dann moeglich, wenn eine AWAY Funktion mit "A A <Text>" aktiviert wurde.

Siehe auch "Help Alter Away"

ALTER.BINMODE

Syntax: Alter Binmode [AUTOBIN | YAPP | DIDADIT]

Stellt das Uebertragungsprotokoll fuer das Uebertragen von binaeren Nachrichten ein. Mit "a b" wird der eigene eingestellte Modus angezeigt.

Siehe auch "Help BIN", "Help Yapp" und "Help DIDadit"

ALTER.C=ALTER.COMMAND

ALTER.CHECK

Syntax: Alter CHeck [<Optionen>]

Setzt persoenliche Optionen fuer den CHECK-Befehl. Jede Option entspricht einem Buchstaben. Wird er angegeben, so wird die Option gesetzt. Optionen koennen einzeln durch Angabe von "+" oder "-" gesetzt/geloescht werden.

Beispiel: a ch +y

Siehe auch "Help Options Check" und "Help Alter Dirformat"

ALTER.COMMAND

Syntax: Alter Command [<Befehl>]

Der angegebene Befehl wird bei jedem folgenden Login ausgefuehrt. Es koennen auch mehrere Befehle durch "," getrennt angegeben werden. ("," als Trennzeichen, weil ein ";" den Befehl ausfuehren wuerde). Vorgegeben ist "A C D" (Inhaltsverzeichnis der eigenen Nachrichten).

Beispiel: a c u,d zeigt beim Login alle eingeloggten Benutzer an und gibt das eigene Inhaltsverzeichnis aus

ALTER.DEFAULT

Syntax: Alter DEFault

Setzt alle persoenlichen Einstellungen auf Voreinstellungen.

Alle persönlichen Einstellungen gehen dabei verloren, zur Sicherheit erfolgt nochmals eine Abfrage, ob man das wirklich will.
ALTER DEFAULT kann nur eingegeben werden, wenn nicht "A PW OFF" gesetzt wurde, sonst ist die Eingabe nur durch den Sysop möglich.

ALTER.DELETE

Syntax: Alter DElete

Loescht alle persönlichen Einstellungen vollstaendig. Ein versehentliches Loeschen kann nicht mehr rueckgaengig gemacht werden. Der Benutzereintrag ist anschliessend nicht mehr vorhanden, im Gegensatz zu "Alter DEFault" werden hier keine Standardwerte gesetzt.

ALTER.DIRFORMAT

Syntax: Alter DIRformat [0 | 1]

Das Datumsformat der CHECK/DIR/LIST/READ-Ausgaben kann damit verstellt werden. Ohne Parameter wird der eingestellte Wert ausgegeben ("a di").

a di 0 deutsches Format: 31.05 mit Option "-Y": 31.05.01
a di 1 ISO Format: 010531 mit Option "-Y": 20010531

Siehe auch "Help Options [Check | Dir | List | Read]"
und "Help Alter [C | ID | IL | IR | UD | UL | UR]"

ALTER.ECHO

Syntax: Alter Echo [0 | 1]

Mit diesem Befehl laesst sich einstellen, dass jeder eingegebene Befehl von der Box (nach dem Prompt) zurueckgeschickt wird. Das erhoert die Netzbelastung nicht nennenswert, weil das Echo direkt an die Antwort angehaengt wird. Es ermoeglich aber eine leichtere Zuordnung von Befehlen zu ihrem Ergebnis, insbesondere bei Mitschnitten. Die Echoerzeugung ist nur beim Packet-Radio Einstieg der OpenBCM aktiv, nicht ueber Konsole/Datei/Modem.

ALTER.F=ALTER.FORWARD

ALTER.FBBCHECKMODE

Syntax: Alter FBbcheckmode [0 | 1]
(Vorgabe: 0)

Aktiviert/deaktiviert den FBBCHECK-Mode fuer CHECK/READ Befehle. Bei einem Wert von "1" ist der FBBCHECK-Mode aktiviert, bei "0" deaktiviert. Ist der FBBCHECK-Mode aktiviert, so werden bei einem CHECK-Befehl die Mails mit einer fortlaufenden Nummer aufgelistet. Ein "READ <nr>", wobei <nr> der fortlaufenden Nummer der Checkliste entspricht, gibt dann die entsprechende Mail aus. Das entspricht dem Verhalten des Mailboxsystems FBB und wurde mehrfach von Umsteigern gewünscht. Weitere FBB-Mailboxbefehle werden jedoch nicht in OpenBCM implementiert!

ALTER.FDELAY

Syntax: Alter FDelay [<Minuten>]

Eigene Nachrichten werden nicht sofort, sondern erst um <Minuten> verzoegert weitergeleitet. Der Befehl ist allerdings nicht vollstaendig implementiert, moeglicherweise wird die Nachricht erst beim "postfwd" weitergeleitet.

ALTER.FHOLD=SETUSER.FHOLD

ALTER.FORWARD

Syntax: Alter Forward [[-L] <Boxcall>]

Stellt die eigene Heimatmailbox ein. Die "Heimatmailbox" ist jene Mailbox in der die eigenen Nachrichten gelesen werden soll. Diese Einstellung wird automatisch an alle Boxen weitergeleitet. Entspricht dem Befehl MYBBS.

Die Option "-L" unterbindet diese Weiterleitung.

Beispiel: a f DB0AAB

Bei der Heimatmailbox darf keine SSID angegeben werden; existieren jedoch mehrere Mailboxen unter einem Rufzeichen, kann mit "A F -L <Boxcall>-<SSID>" die eigene Heimatmailbox lokal eingestellt werden.

Ist ein MYBBS-Eintrag aelter als 6 Monate, so wird bei einem Login in der Heimatbox der Eintrag global aufgefrischt. Die Eingabe des eigenen Rufzeichens als Mailbox wird nicht akzeptiert, dafuer ist die Eingabe der vollstaendigen hierarchischen Adresse notwendig.

Siehe auch "Help Forward".

ALTER.HELPLEVEL

Syntax: Alter Helplevel [0 | 1 | 2]

Stellt die Hilfsstufe vom System ein. Neue Benutzer bekommen Hilfsstufe 2. Experten benutzen 0, die Menues werden abgeschaltet. Bei Helplevel 1 ist der erweiterte Connect-Text ausgeschaltet, das Menue wird jedoch wie bei Helplevel 2 angezeigt.

Beispiel: a h 1

Intern ist der erweiterte Connect-Text unter "msg/cnew.<lang>" gespeichert.

ALTER.IDIR

Syntax: Alter IDir [<Optionen>]

Setzt eigene Optionen fuer DIR bei Rubriken. Jede Option entspricht einem Buchstaben. Wird er angegeben, so wird die Option gesetzt. Optionen koennen einzeln durch Angabe von "+" oder "-" gesetzt/geloescht werden.

Beispiel: a id +Y

Siehe auch "Help Options Dir"

ALTER.ILIST

Syntax: Alter IList [<Optionen>]

Setzt eigene Optionen fuer LIST bei Rubriken. Jede Option entspricht einem Buchstaben. Wird er angegeben, so wird die Option gesetzt. Optionen koennen einzeln durch Angabe von "+" oder "-" gesetzt/geloescht werden.

Beispiel: a il +Y

Siehe auch "Help Options List"

ALTER.IREAD

Syntax: Alter IRead [<Optionen>]

Setzt eigene Optionen fuer READ bei Rubriken. Jede Option entspricht einem Buchstaben. Wird er angegeben, so wird die Option gesetzt. Optionen koennen einzeln durch Angabe von "+" oder "-" gesetzt/geloescht werden.

Beispiel: a ir +Y

Siehe auch "Help Options Read"

ALTER.L=ALTER.LINES

ALTER.LF

Syntax: Alter LF [0 | 1]

Einstellen von Leerzeilen zwischen einzelnen Ausgaben.

Mit "A LF 1" wird vor jeder Ausgabe der Box eine Leerzeile eingefuegt. Bei "A LF 0" wird diese Extrazeile nicht ausgegeben.

Beispiel: a lf 1

ALTER.LINES

Syntax: Alter Lines [<n>]

Einstellen der Zeilenanzahl, die auf dem Bildschirm Platz hat. Bei einer Ausgabe, die mehr Zeilen hat, erhaeltst man am Ende der Seite eine Eingabeaufforderung. Mit "A L 0" wird der Seitenstopp abgeschaltet.

Beispiel: a l 20

Weitere Hilfe mit "Help SEitenstopp"

ALTER.LINUXPW

(nur Linux)

Syntax: Alter LINUXpw <passwort>

ALTER LINUXPW <passwort> setzt das Passwort im System, es darf maximal 8 Zeichen lang sein. Damit diese Funktion aktiviert wird, muss in init.bcm die Variable ADDLINUXSYSTEMUSER auf 1 gesetzt sein!

Siehe auch "Help ADDLINUXSYSTEMUSER"

ALTER.LOGINPWTYPE

Syntax: Alter LLoginpwtype [BAYCOM | MD2 | MD5 | INACTIVE]

Stellt das Passwortverfahren fuer interaktive AX25-Logins ein. Es wird jeweils der mit "Alter PW <pwstring>" eingestellte Passwortstring verwendet, je nach eingestelltem Verfahren wird jedoch beim Einstieg ein anderer Algorithmus verwendet.

Siehe auch "Help PASsword"

ALTER.MYBBS=ALTER.FORWARD

ALTER.NAME

Syntax: Alter Name [<Name>]

Dient zur Eingabe des eigenen Namens in die Mailbox. Dieser Name wird im Kopf jeder selbst verschickten Nachricht angefuehrt. In anderen Mailboxen wird dieser Name dann aus den selbst abgeschickten Mails, welche diesen Namen im Kopf der Nachricht enthalten, extrahiert. Sonderzeichen (Umlaute,Akzente) im Namen sollten vermieden werden, da diese Zeichen je nach Rechnersystem unterschiedlich dargestellt werden.

Beispiel: a n Flori

ALTER.NEWCALL

Syntax: Alter NEWcall [<Rufzeichen>]

Wenn man ein anderes Rufzeichen erhaelt, werden bei gesetztem Newcall alle Nachrichten an das neue Call automatisch weitergeleitet, der Absender erhaelt eine Nachricht, dass sich das Rufzeichen geaendert hat.

ALTER.NOPURGE

Syntax: Alter NOPurge [0 | 1]

Nur anwendbar, wenn der Sysop "NOPURGE 2" gesetzt hat. Wenn auf "1" gesetzt, wird das Loeschen der eigenen Nachrichten verhindert.

Siehe auch "Help PUrge Cnds" und "Help NOPurge"

ALTER.NOTIFICATION

Syntax: Alter NOTification [<Rufzeichen>]

Wenn man z.B. ein Clubrufzeichen betreut, aber nicht regelmaessig mit diesem Rufzeichen in der Mailbox QRV ist, ist es praktisch, wenn man eine kurze Benachrichtigung erhaelt, wenn jemand eine Mail an das Clubrufzeichen schreibt. Das ist mit ALTER NOTIFICATION moeglich, hier muss einfach beim Clubrufzeichen ein anderes Rufzeichen angegeben werden, dass benachrichtigt werden soll, wenn eine neue Nachricht eintrifft.

ALTER.P=ALTER.PROMPT

ALTER.PACLEN

(Sysop, init.bcm)

Syntax: Alter PAClen [<Bytes>]

(Vorgabe: 0)

Fuer jeden Benutzer kann nun der Sysop eine kuerzere Paketlaenge einstellen, Vorgabe ist die globale Paketlaenge, die mit dem PACLEN eingestellt ist. Der Wert von <Bytes> kann 40..255 betragen, bei 0 gilt die globale Paketlaenge. Abfrage mit "a <Rufzeichen>", aber Anzeige nur, wenn Sysop und aktiv. Alternativ: "SETUSER <Rufzeichen> PACLEN <Bytes>"

Siehe auch "Help PAClen"

ALTER.PASSWORD=ALTER.PW

ALTER.PROMPT

Syntax: Alter Prompt [<Promptstring>]

Setzt den persoenlichen Prompt der Mailbox.

Bei <Promptstring> koennen auch Makros verwendet werden.

a p (%b)--> Das aktive Verzeichnisses steht im Prompt.

a p Der vom Sysop voreingestellte Prompt wird gesetzt.

Siehe auch "Help MAKros" und "Help DEFPrompt"

ALTER.PS

Syntax: Alter PS [<Optionen>]

Setzt Optionen fuer den PS-Befehl. Jede Option entspricht einem Buchstaben. Wird er angegeben, so wird die Option gesetzt. Optionen koennen einzeln durch Angabe von "+" oder "-" gesetzt/geloescht werden.

Beispiel: a ps +ur

Siehe auch "Help Options PS"

ALTER.PW

Syntax: Alter PW [<string> | OFF | DISABLE]

Mit diesem Befehl kann sich jeder Benutzer selbst ein Passwort einstellen, sofern diese Funktion vom Sysop freigegeben wurde.

a pw <string> Wird an ein bereits existierendes Passwort angehaengt.
a pw Vorhandenes Passwort wird geloescht.
a pw off Passwort abgeschaltet, nur der Sysop kann einschalten.
a pw disable Sysop kann damit das Passwort abschalten.

Die maximale Laenge ist 39 Zeichen. Das Passwort darf die Zeichen Strichpunkt (;) und Komma (,) nicht enthalten. Der Login erfolgt entsprechend dem eingestellten Passwortverfahren. Wurde ein Passwort gesetzt, so kann das MYBBS (jene Mailbox an die persoenliche Nachrichten geschickt werden) nur noch in jener Box geaendert werden, die VORHER als MYBBS eingestellt war.

Siehe auch "Help PASsword" und "Help Alter PWLine"

ALTER.PWLINE

Syntax: Alter PWLine [0 | 1]
(Vorgabe: 0)

Mit "a pw 1" wird bei der Passwortheingabe die erste Zeile ignoriert. Dies ist bei einigen Terminalprogrammen notwendig, weil sie vor dem Passwort eine Textzeile senden. "PWLine" kann nur gesetzt werden, wenn ein Passwort gesetzt ist, es wird geloescht, sobald das Passwort geloescht wird.

Siehe auch "Help Alter PW" und "Help PASsword"

ALTER.QTH

Syntax: Alter QTh [<string>]

Mit diesem Befehl kann der Heimatort (=QTH) eingestellt werden, z. B. "a qt Stuttgart".

ALTER.R=ALTER.REJECT

ALTER.READLOCK

Syntax: Alter READlock [0 | 1 | 2]
(Vorgabe: 0)

Mit diesem Befehl kann das Lesen von eigenen persoenlichen Nachrichten eingeschraenkt werden.

Alter READlock 0 jede/r kann alle Nachrichten sehen
Alter READlock 1 bei DIR/LIST/READ erscheinen nur selbstverfasste und schon gelesene Nachrichten
Alter READlock 2 bei DIR/LIST/READ erscheinen nur die Nachrichten, die selbst verfasst wurden.

Siehe auch "Help Alter PW"

ALTER.REJECT

Syntax: Alter Reject [[-R] <liste>]

Hier kann eine Liste von Rubriken angegeben werden, die bei den Befehlen DIR NEWS und CHECK nicht ausgegeben werden sollen. Dadurch koennen unerwuenschte Rubriken ausgeblendet werden. Wird eine Hauptrubrik angegeben, so werden bei DIR NEWS auch die Subrubriken nicht ausgegeben. Bei CHECK

werden nur explizit ausgeschlossene Rubriken nicht dargestellt, deren Subrubriken aber schon. Durch die Option "-R" am Anfang laesst sich die Selektierung umkehren, also NUR die angegebenen Rubriken werden ausgegeben (z.B. "A R -R DXNEWS SATELLIT"). Mit diesem Befehl kann jedoch nur eine beschraenkte Anzahl von Rubriken ausgeschlossen werden.

Beispiel: a r MEINUNG HUMOR

NEU: Ausser einer Rubrik koennen auch Absender oder Verteiler ausgeschlossen bzw. selektiert werden. Absender sind mit vorangestelltem "<", Verteiler mit "@" zu kennzeichnen.

Beispiel: a r MEINUNG <DF3IAH @WW
blendet alle Zeilen aus, die EINES der drei Kriterien erfuellen.

Siehe auch "Help Check" und "Help Dir"

ALTER.S=ALTER.SPEECH

ALTER.SFPWTYPE

Syntax: Alter SFPwtype [BAYCOM | MD2 | MD5 | INACTIVE]

Stellt das Passwortverfahren fuer AX25-S&F-Verbindungen ein. Es wird jeweils der mit "Alter PW <pwstring>" eingestellte Passwortstring verwendet, je nach eingestelltem Verfahren wird jedoch beim S&F-Verbindungsaufbau ein anderer Algorithmus verwendet.

ALTER.SPEECH

Syntax: Alter Speech [<Sprache>]

Befehl zum Einstellen der Sprache fuer Sytemmeldungen.

Wird nur "a s" eingegeben, so werden alle verfuegbaren Sprachen angezeigt.

In der Datei "speech.bcm" wird die Zuordnung der vorhandenen Sprachdateien ("msg/messages.*") zu den Rufzeichenmuster festgelegt, die diese Sprache als Defaultwert beim ersten Login erhalten sollen.

Es koennen beliebig viele Rufzeichenmuster zu einem Sprachkenner zugeordnet werden, muessen aber jeweils durch Leerzeichen getrennt sein und die Zeile darf insgesamt 80 Zeichen nicht ueberschreiten.

Das Format von "speech.bcm" ist zeilenweise also wie folgt:

MSG-Kenner Rufzeichenmuster

Beispiel:

DL DG DH DL DO OE

Hier werden der Sprache "DL" die Rufzeichenmuster "DG", "DH", "DL", "DO" und "OE" zugeordnet.

Die Zuordnungen kann man sich in der Mailbox mit "a s" ausgeben, sie werden in der Auflistung dort in den Klammern angezeigt.

Die erste Zeile der Dateien "msg/messages.*" enthaelt uebrigens eine Beschreibung mit Versionsnummer der Sprachdatei, die bei "a s" ebenfalls angezeigt wird.

Beispiele:

a s alle in System installierten Sprachen werden angezeigt
a s dl Deutsch (inkl. Sysopbefehle)
a s gb Englisch

ALTER.STATUS

(Sysop)

Syntax: Alter SStatus [<n>]

setzt den Benutzerstatus:

- 0 Vorgabe, Begrenzung nur, falls global vorhanden
- 1 keine Begrenzung falls global vorhanden
- 2 Benutzer gesperrt
- 3 Benutzer gesperrt und Sysopbenachrichtigung
- 4 Benutzer bekommt "cstat4.<lang>" Datei, Sysop bekommt eine Nachricht, danach wird dem Benutzer der Status 2 zugewiesen
- 8 kein Mailserv, Filesurf, Transfer Befehl fuer Benutzer moeglich (gegen "Spamer")

Siehe auch "Help SETUser"

ALTER.TTYPW

(Sysop)

Syntax: Alter Ttypw <Passwort>

Setzt das persoenliche Passwort am TTY-Port bzw. TELNET-Port.
Gross- und Kleinschreibung wird unterschieden; max. Laenge 8 Zeichen.

Siehe auch "Help SETUser T"

ALTER.UDIR

Syntax: Alter UDir [<Optionen>]

Setzt Optionen fuer DIR fuer persoenliche Nachrichten. Jede Option entspricht einem Buchstaben. Wird er angegeben, so wird die Option gesetzt. Optionen koennen einzeln durch Angabe von "+" oder "-" gesetzt/geloescht werden.

Beispiel: a ud +y

Siehe auch "Help Options Dir" und "Help Alter DIRformat"

ALTER.UFWD

Syntax: Alter UFwd <Boxcall> <box-digi> [<einstiegs-digi>]
 Alter UFwd [PASSIVE | DISABLE]

Aktiviert das Benutzer-S&F und stellt einen Connect-Pfad ein, zu dem der Verbindungsaufbau erfolgen soll.

<Boxcall> ist dabei das Rufzeichen mit SSID der eigenen Box. Als SSID wird 8 vorgeschlagen. Es kann aber auch ein anderes Rufzeichen sein, z.B. das einer Clubstation die als OV-Mailbox dient oder aehnlich.

<box-digi> <einstiegs-digi> ist die Digikette, von der Box aus gesehen, unter der die eigene Mailbox erreichbar ist.

Beispiel: OE3FRU moechte mit seiner WinGT-Box Benutzer-S&F mit der BCM OE3XSR-8 betreiben. Die WinGT-Box ist als "OE3FRU-8" konfiguriert. OE3FRU steigt am 9k6-Einstieg von OE3XNR ein (OE3XSR-3), die Mailbox OE3XSR haengt direkt am Digi OE3XNR.

```
BCM-Box           Boxdigi   Einstiegsdigi  Benutzer-Box  
oe3xsr-8 <==> oe3xsr <==> oe3xnr-3 <==> oe3fru-8
```

```
=> Alter UFWD OE3FRU-8 OE3XSR OE3XNR-3
```

Folgende Moeglichkeiten gibt es fuer den Benutzer-S&F:

```
Alter UFwd OE3DZW OE3XSR-3           Box versucht beim Eintreffen einer neuen  
                                      Nachricht sich mit der Benutzerbox
```

Alter UFwd PASSIVE ueber den angegebenen Pfad zu verbinden.
Kein aktiver Verbindungsaufbau durch
die Box, Nachrichten koennen aber per
Abfrage abgeholt werden.
Alter UFwd DISABLE Grundsatzlich werden keine Nachrichten
von der Box angeboten.
Alter UFwd Abfrage der akt. Einstellung

Siehe auch "Help UFwd"

ALTER.ULIST

Syntax: Alter UList [<Optionen>]

Setzt Optionen fuer LIST fuer persoenliche Nachrichten. Jede Option entspricht einem Buchstaben. Wird er angegeben, so wird die Option gesetzt. Optionen koennen einzeln durch Angabe von "+" oder "-" gesetzt/geloescht werden.

Beispiel: a ul +y

Siehe auch "Help Options List"

ALTER.UNSECURESMT

(Linux/Win32)

Syntax: Alter UNsecuresmtp [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

Normalerweise (Wert "0") ist SMTP nur nach POP3 moeglich, d.h. es kann erst dann eine Nachricht mit dem Internetprotokoll geschickt werden, wenn vorher eine Nachricht abgeholt wurde. Da nur beim Empfang einer Nachricht ein Passwort notwendig ist, wird damit verhindert, dass anonym Nachrichten verschickt werden koennen. Mit der Einstellung "1" ist auch SMTP ohne vorhergehendes POP3 moeglich. Diese Einstellung kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere dann, wenn die Mailbox auch ueber das Internet erreichbar ist.

Siehe auch "Help SMTP" und "Help APOP"

ALTER.UREAD

Syntax: Alter URead [<Optionen>]

Setzt Optionen fuer READ fuer persoenliche Nachrichten. Jede Option entspricht einem Buchstaben. Wird er angegeben, so wird die Option gesetzt. Optionen koennen einzeln durch Angabe von "+" oder "-" gesetzt/geloescht werden.

Beispiel: a ur +y

Siehe auch "Help Options Read"

ALTER.ZIP

Syntax: Alter Zip [<string>]

Mit diesem Befehl kann der Zip-Code (=Postleitzahl) eingestellt werden, z. B. "a z D-59302".

AP=APPEND

APOP

Erweiterung von POP zur verschluesselten Authentifizierung. Es ist damit trotz gesetztem AX25-Passwort moeglich, Nachrichten mittels POP herunterzuladen. Diese Erweiterung wird u.a. vom Terminalprogramm "WPP" unterstuetzt.

APPEND

(Sysop)

Syntax: Append "<textline>" <Dateiname>

Haengt eine Zeile an eine existierende Datei an.

Beispiel: ap " test.txt anhaengen eines Zeilenumbruchs

In <textline> darf kein Semikolon (;) enthalten sein.

ASKLOGIN

(Sysop, init.bcm)

Syntax: ASKLOGIN [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

Falls ASKLOGIN auf "1" gesetzt wird, wird jeder neue Benutzer beim ersten Einloggen nach Name, QTH, Postleitzahl und Heimatbox gefragt. Falls USERQUOTA aktiviert ist, wird er ebenfalls gefragt, ob er freigeschaltet werden moechte (downloadlimit, status). Der Sysop erhaelt bei positiver Antwort eine Nachricht. Ist ASKLOGIN auf "0" gesetzt, entfallen diese Abfragen.

Siehe auch "Help USERQuota"

AUTOBIN=BINAER

AUTOFWDTIME

(Sysop, init.bcm, Option _AUTOFWD in config.h)

Syntax: autofwdtime [0 | <Tage>]

(Vorgabe: 0)

Der Befehl "autofwdtime" setzt in "init.bcm" die Anzahl der Tage nachdem die alten Eintraege fuer den Autorouter nicht mehr ausgewerten werden sollen. Ein Wert von "30" ist hier sinnvoll. Bei "autofwdtime 0" wird der Autorouter ausgeschaltet.

Siehe auch "Help AUTORouter"

AUTOPATH

(Option _AUTOFWD in config.h)

Syntax: AUTOPath [-a] <Boxcall>

Autopath gibt Informationen dazu aus, ob der Autorouter zu <Boxcall> eine Route kennt. Wird zusaetzlich die Option "-a" angegeben, werden weitere Informationen zum Routing nach <Boxcall> ausgegeben.

Siehe auch "Help AUTORouter"

AUTOROUTER

(Sysop, Option _AUTOFWD in config.h)

Der Autorouter dient der automatische Erstellung von S&F-Pfaden. Er wird nur benutzt, wenn keine Route in "fwd.bcm" gefunden wurde.

"afwdlist"	Erzeugt "afwd.bcm" wenn "autofwdtime" nicht 0 ist.
"autofwdtime 0"	Schaltet den Autorouter ab.
"autofwdtime <n>"	n Tage alte Routen werden nicht ausgewertet.
"autopath <Boxcall>"	zeigt, ob der Autorouter zu <Boxcall> eine Route kennt.

Man kann den Autorouter mit dem normalen S&F kombinieren, indem man weiterhin bestimmte Adressen in der "fwd.bcm" eintraegt. Diese haben automatisch Vorrang. Der Autorouter wird durch den Parameter "autofwdtime" in der "init.bcm" aktiviert. Hier gibt man die Anzahl der Tage an, die ein Boxeintrag (in "hadr4.bcm") maximal alt sein darf, um fuer die Berechnungen benutzt zu werden.

Um sich einen Ueberblick darueber zu verschaffen, was der Autorouter eigentlich alles berechnet, kann man den Befehl "afwdlist" benutzen. Wird dieser gestartet, erhaelt man nach mehr oder weniger langer Wartezeit die Anzahl der vorhandenen Boxen und der dazu gefundenen Pfade. Genauere Informationen enthaelt die Datei "afwdl.tmp" im "temp"-Verzeichnis der Mailbox, welche folgendes Format besitzt:
<S&F-partner> <Zielmailbox+Header>

Der Autorouter berechnet den Pfad, indem er die Anzahl der dazwischen liegenden Mailboxen und die Uebertragungsdauer abwaegt.

Siehe auch "Help AFwdlist", "Help Autofwdtime" und "Help AUTOPath"

AUTOSYSOP

(Sysop, asysop.bcm)

Die Datei "asysop.bcm" ermoeoglicht die Einrichtung einer automatischen Sysopberechtigung bei bestimmten Links, sofort nach dem Login. Eine Passwordeingabe ist dann nicht notwendig.

Wichtig: Die Einstellungen sollten gut durchdacht werden, da sich hier sonst ein Sicherheitsrisiko auf tun kann! Ist die Datei "asysop.bcm" nicht vorhanden, so wird diese Funktion auch nicht aktiviert. Sicherheitsfanatiker verzichten also auf diese Datei!

Format von "asysop.bcm":
Rufzeichen uplink downlink

Beispiel:

```
DJJ812 none none (Direkteinstieg)
DJJ812 DBO812-2 DBO812-2 (wenn das SSID des Ports ueber den man
einsteigt 2 ist)
```

Soll der Up- oder Downlink nichts enthalten, wird "none" angegeben.
Der Downlink ist das Rufzeichen des Nodes bzw. Digipeaters, der der Mailbox am naechsten liegt.

Der Uplink ist das Rufzeichen des Nodes, der am weitesten von der Mailbox entfernt ist, bzw. ueber den der Benutzer ins Netz einsteigt.
Jede Zeile muss mit einem Return abgeschlossen werden.

ACHTUNG:

Der Uplinkdigi ist leicht faelschbar, der Downlinkdigi theoretisch nie, da es sich meist um den eigenen handelt. Allerdings sollte man darauf achten, dass sich dieser nicht auch durch Eingriffe von Aussen verstellen laesst.

Bei Einstieg ueber den eigenen Node entspricht der Uplink dem Downlink, hier auf SSID achten (bei Flexdigi 3.3e von aussen leicht aenderbar, ab Flexdigi 3.3g sicherer, da es hier ein neues Passwortverfahren gibt).

- Im Uplink befindet sich bei IP-Logins die IP-Adresse, sie kann ebenfalls verwendet werden.
- Wird bei beiden "none" angegeben, handelt es sich um einen Direktconnect ohne Node oder Digipeater dazwischen.
- Besitzt der Digi das SSID 0 oder kein SSID, gilt das Rufzeichen ohne SSID.

AUTOTRCWIN

(Sysop, init.bcm, nur DOS, Option _AUTOTRCWIN in config.h)

Syntax: AUTOTrcwin [0 | 1]
(Vorgabe: 0)

Mit "1" wird automatisch ein Trace-Fenster geoeffnet, sonst aus.

AX25KERNEL=AX25K_IF

AX25K_IF

(Sysop, init.bcm, nur Linux, Option _AX25K in config.h)

Syntax: AX25K_IF [off | <interface> [d]]

(Vorgabe: off)

Mit diesem Parameter wird die AX25-Kernelunterstuetzung aktiviert und konfiguriert. Das <interface> ist die Hardwareadresse ("Rufzeichen" des Ports) ueber das die BCM ankommende und abgehende Verbindungen herstellt, unabhaengig davon was bei "MYCALL" eingestellt ist. Der Parameter "d" ist optional, durch ihn wird das AX25-Interface das Standardinterface fuer abgehende Verbindungen, ansonsten muss das AX25-Kernelinterface explizit mit "ax25:<interface>" angegeben werden.

Siehe auch "Help CONnect"

B=BYE

BA=BATCH

BAKE=BEACON

BATCH

(Sysop)

Syntax: BAtch [<Dateiname>] (ohne Extension!)

Fuehrt die Batchdatei <Dateiname>.bat und anschliessend <Dateiname>.imp aus. Damit koennen z.B. Eintraege fuer "crontab.bcm", wie etwa save, getestet werden.

Siehe auch "Help CRONTAB"

BAYCOM

BayCom ist eine AX.25-Software, die seit Februar 1990 existiert und von DG3RBU (Hardware, Dokumentation, Test) und DL8MBT (Software) stammt. Sie besteht aus einem Terminalteil fuer Endbenutzer und einem Netzknotenteil fuer Digipeater sowie der Mailbox-Software fuer Digipeater.

Die Knotensoftware laeuft auf IBM-AT-kompatiblen Rechnern mit spezieller SCC-Einsteckkarte. Im Moment koennen bis zu 12 Funkstrecken angesteuert werden mit je max. 38400Bd, was aber ohne Probleme erweiterungsfahig ist. BayCom-Node laeuft komplett resident, wodurch am gleichen Rechner noch eine Mailbox laufen kann.

Prinzipiell kann man drei wesentliche Eigenschaften festhalten:

- sieht aehnlich aus wie THENET (Benutzeroberflaeche)
- verhaelt sich ueber Funk aehnlich wie FLEXNET (Digipeating, Router)
- hat aber innerlich mit beiden vorgenannten Systemen nicht die geringste Gemeinsamkeit.

"via" digipeating mit Auftrennung des Bestaetigungsweges ist moeglich. Der AUTOROUTER setzt fehlende Digirufzeichen ein, so dass nur die noetigsten Wege eingegeben werden muessen. Das Verhalten in dieser Beziehung gleicht in etwa dem von FLEXNET 3.1.

Die Wege zu Endstellen (Terminals) werden ggf. der MH-Liste entnommen, die die letzten 1023 Rufzeichen speichert und damit eine gewisse Rekonstruktion der Wege ermoeglicht. Es wird dabei aber nicht der komplette Pfad, sondern stets nur der Einstiegsdigi gespeichert.

Der BayCom-Node wurde im Sommer 1995 durch PC-Flexnet ersetzt.

Fuer den Betrieb beim Endbenutzer gibt es einen residenten Layer-2, der die Funktionen des TNC uebernimmt. Dieser kann auf dem Rechner im Hintergrund laufen. Bei Bedarf kann das Terminal gestartet werden, das fuer den Benutzer alle erforderlichen Funktionen zur Verfuegung stellt.

BBS

BBS Abkuerzung fuer "Bulletin Board System", gemeint ist damit die Mailbox.

BCM

BCM ist die Abkuerzung fuer "BayCom-Mailbox" oder "BayBox".

Siehe auch "Help OPENBCM"

BCMNET

BCMNET steht im CB-Funk fuer ein eigenstaendiges Netzwerk aus OpenBCM Mailboxen, die sich zum Ziel gesetzt haben, ein funktionierendes Netzwerk aufzubauen.

Im CB-Funk gibt es das Problem, dass die Rufzeichen nicht koordiniert sind und daher mehrfach vorkommen koennen. Außerdem gibt es Zeitgenossen, welche nichts besseres zu tun haben als das Netz durch die Benutzung bereits vergebener Rufzeichen durcheinander zu bringen. Das Netz ist damit verwundbar. Aus diesem Grund wurde das BCMNET Loginkonzept mit schaltbarer Sicherheitsstufe (pwnonly) erarbeitet und zusammen mit dem Hannes, AT5HPK, implementiert.

Funktionsprinzip des Loginkonzeptes fuer das CB-BCMNET:

In eine Mailbox ohne generellen Passwortzugang (PWONLY=0) kann sich nur jeder vollwertig einloggen, wenn

- es sich dabei um ein Rufzeichen handelt, welches in unserem Netz noch nicht bekannt ist, wo also noch kein MyBBS-Eintrag empfangen wurde.
- ein vorhandener MyBBS-Eintrag aelter als ein halbes Jahr ist, also davon ausgegangen werden kann, dass dieses Call nicht mehr benutzt wird.
- Das MyBBS gleich dieser Mailbox ist, sich der User also in seine Heimatmailbox einloggt.
- Auch dann wenn es sich nicht um die Heimatmailbox des Users handelt, der User aber ein Passwort in dieser Mailbox hat.

Jeder User fuer den keiner dieser Punkte zutrifft, wird automatisch als Gast eingeloggt. Als Gast hat man vollen Mailboxzugriff, mit folgenden Einschränkungen:

- Alle Mails welche eingespielt werden, bleiben lokal in dieser Mailbox liegen und werden nicht geforwardet, bis der Sysop diese nach Sicht manuell in den Forward stellt.
- Einstellungen wie der Name und die MyBBS werden nicht uebernommen, und einige Mailboxbefehle wie erase, transfer,... lassen sich nicht benutzen.
- Alle benutzerdefinierten Einstellungen gelten nur für diesen Login und werden nicht gespeichert.

Bei Mailboxen mit generellem Passwortzugang (PWONLY=1) wird zusaetzlich noch geprueft, ob fuer den User der eines der obigen Punkte erfuellen konnte, ein gueltiges Passwort gesetzt ist, ansonsten wird er ebenfalls automatisch als Gast eingeloggt.

Mails welche von einem Gast eingespielt wurden, werden mit
X-Info: Mail was sent from a guest

im Header gekennzeichnet.

Die Dateien "msg/bnguest.*" und "msg/bnpwonly.*" werden nur bei dem BCMNET Loginkonzept verwendet. Hier sollten Hinweistexte ausgegeben werden, die auf das BCMNET Loginkonzept und seine Restriktionen hinweist.

BEACON

(Sysop)

Syntax: BEacon [<text>]

Sendet die Mailbake zu Testzwecken aus. Ansonsten wird die Bake zu den in "crontab.bcm" definierten Zeiten gesendet.

Wird ein Text angegeben, so wird dieser Text als Bake ausgegeben.

Das Sendeziel kann mittels "beacon.bcm" konfiguriert werden:

DOS: <mycall> <tocall> [<viadigi> ...]

Linux/Win32: <tocall> [<viadigi> ...]

Soll ein fixer Text als genereller Baken-Header ausgegeben werden, so ist "beachhead.bcm" mit dem entsprechendem Text anzulegen.

BEFEHLE=CMD

BEGIN

(Sysop)

Syntax: BEGin <Dateiname>

Zeigt die ersten 2 kBytes der Datei <Dateiname> an.

Siehe auch "Help TAIL"

BENUTZER=USERS

BEREICH

Die Bereichsangabe ist immer dort moeglich, wo eine Anzahl von Nachrichten ausgewaehlt werden kann (z.B. bei den Befehlen DIR, LIST, READ und ERASE). Einer Bereichsangabe muss ein Verzeichnisname vorausgehen. Fehlt er, wird das Verzeichnis verwendet, das zuletzt angesprochen wurde. Die Bereichsangabe waehlt aus diesem Verzeichnis bestimmte Nachrichten aus, auf die der eingegebene Befehl wirkt. Das derzeit angesprochene Verzeichnis kann im Prompt angezeigt werden (Siehe "Help Alter Prompt").

Die Auswahl der Nachrichten erfolgt durch die Angabe der Nachrichtennummern, die der DIR bzw. LIST Befehl anzeigt. Die Nummer ist umso hoeher, je juenger die Nachricht ist, die aelteste Nachricht des Verzeichnisses hat also die Nummer 1.

Ein Bereich kann folgendermassen ausgewaehlt werden:

Bereichsangabe !	dadurch ausgewaehlte Nachrichten
<keine>	! alle Nachrichten des aktiven Verzeichnisses
5	! nur Nachricht Nr. 5
-7	! die letzten (=juengsten) 7 Nachrichten
1-7	! die ersten 7 Nachrichten in einem Verzeichnis
3-	! alle Nachrichten im Verzeichnis ab der dritten
2-5	! die Nachrichten 2, 3, 4 und 5
"<Suchtext>"	! alle Nachrichten welche <Suchtext> in der Kopfzeile ! enthalten

Beispiele fuer Befehle mit Bereichsangabe:

r satellit 1-4 liest Nachrichten 1 bis 4 der Rubrik "Satellit"

l info -10	zeigt die letzten (also neuesten) 10 Nachrichten der Rubrik "info"
e dxnews 4	loescht die vierte Nachricht der Rubrik DXNEWS
d ibm "source"	Zeigt alle Nachrichten aus der Rubrik IBM, welche den Begriff "source" im Titel enthalten.

Der <Suchtext> wird in "*/list.bcm" gesucht. Je nach eingestellten Optionen werden mehr oder weniger Parameter davon beim LIST, DIR, CHECK oder READ Befehl angezeigt. Es kann deshalb scheinbar eine "falsche" Nachricht gefunden werden. Insbesondere kann eine BID als <Suchtext> angegeben werden.

BI=BIDLIST

BID

BID ist die Abkuerzung fuer "Bulletin IDentification". Das ist eine unverwechselbare Zeichenfolge, die jede Nachricht einer BBS enthaelt.

Siehe auch "Help BIdlist"

BIDLIST

Syntax: BIdlist [-Option] [<Suchtext>]

Listet die interne BID Tabelle. Dabei kann <Suchtext> ein beliebiges Fragment eines BIDs oder Dateinamen sein. Zu den BIDs werden die Dateinamen der Nachrichten gespeichert, um beim Fernloeschen einer Nachricht keine Absuche erforderlich zu machen; z.B. listet "BID DBORGB" die BIDs aller Nachrichten, die in DBORGB aufgegeben worden sind. Dem <Suchtext> darf kein "\$" vorangestellt werden. Wird eine Option angegeben, sind weitere Funktionen moeglich.

Moegliche Optionen:

BIdlist -c	zaehlt die Anzahl gespeicherter BIDs
BIdlist -k	listet BIDs mit Kollisionen
BIdlist -h	zeigt Hash-Verkettung
BIdlist -s <BID>	haendisches Eingeben einer BID
BIdlist -i	listet alle soeben empfangenen Nachrichten-BIDs auf

BIDOFFSET

(Sysop, init.bcm)

Syntax: BIDOffset [0 | 1 | 2 | 3]

Nur fuer den Betrieb mehrerer OpenBCM mit dem gleichen Rufzeichen. Fuer die erste Box muss der Wert 0 gesetzt werden, fuer die zweite Box 1, usw. Dadurch wird gewaehrleistet, dass sich die BIDs unterscheiden. "bidoffset 0" wird nicht in "init.bcm" eingetragen, nur wenn groesser 0.

BINAER

1. Binaer-Datei zur Box uebertragen:

- SEND Befehl absetzen, Titel eingeben.
- ggf. beliebigen Text eingeben z.B. Bedienungsanleitung;
dieser Text kann auch vollstaendig entfallen
- Autobin-Modus beim eigenen Terminalprogramm starten und Datei uebertragen.
Nach Ablauf der Uebertragung ist der Speichervorgang automatisch beendet und die BCM quittiert mit Pruefsumme und Prompt.

Wichtig: Es muss zum Beenden KEIN *** END oder CTRL-Z eingegeben werden. Dateinamen duerfen ein maximale Laenge von 50 Zeichen haben. Laengere Dateinamen werden gekuerzt, so dass der Dateityp erhalten bleibt.

2. Binaer-Datei aus der Box lesen:

- Autobin-Modus am eigenen Terminalprogramm aktivieren, falls dies nicht automatisch geschieht
- READ Befehl an die Box absetzen
Die BCM stoest automatisch das Binaer-Uebertragungsverfahren an, dabei wird der Dateiname der Binaer-Datei uebertragen (wenn vorhanden).
Wie und wo die Binaer-Dateien abgespeichert werden, dafuer sind die benutzten Terminprogramme verantwortlich.

Binaere Dateien sind beim DIR Befehl mit einem (BIN) am Anfang des Titels gekennzeichnet. Dies geschieht automatisch, der vom Benutzer eingegebene Titel erscheint nach dem "(BIN)".

Siehe auch "Help Alter Binmode", "Help Yapp" und "Help DIDadit"

BIN-RX

Wird von der Box ignoriert.

BIN-TX

Wird von der Box ignoriert.

BOARD

Ein Board (Rubrik) beinhaltet in der Regel mehrere Nachrichten, die zu einem bestimmten Themenkreis oder Empfaenger gehen. Man unterscheidet:

- User-Boards: Die persoenlichen Briefkaesten der Benutzer, hier liegende Nachrichten duerfen in der Regel nur vom Absender und vom Empfaenger geloescht werden (sog. persoenliche Nachrichten).
- Bulletin-Boards: Oeffentliche Briefkaesten mit Nachrichten, die von jedermann gelesen, jedoch nur vom Absender geloescht werden koennen.
Nachrichten in diesen Rubriken heissen Bulletins.

Jedes Verzeichnis besitzt einen eindeutigen Namen, mit dem es angesprochen werden kann. Bei Benutzern ist dies das Rufzeichen der Station, bei Bulletin-Boards entsprechende Bezeichnungen, die auf den Themenkreis der Nachrichten dieser Rubrik hindeuten (z.B. DXNEWS, NETZE usw.)

Die in einem Verzeichnis liegenden Nachrichten sind durchnummeriert. Die aelteste Nachricht hat dabei die Nummer 1. Mit dem Befehl DIR bzw. LIST wird der Inhalt des Verzeichnisses (beginnend mit Nachricht Nr. 1) aufgelistet.

Eine Hauptrubrik kann weitere Subrubriken enthalten. So kann die Rubrik VEREINE z.B. aus Subrubriken fuer die verschiedenen Vereine bestehen.

Jeder Rubrik ist eine Lifetime zugeordnet, die angibt, wieviele Tage die Nachrichten in der Box verbleiben, bevor sie automatisch geloescht werden.

Der Rubrikname ist Bestandteil vieler Befehle, z.B. DIR, LIST, READ, ERASE, CHECK. Die BCM merkt sich immer den Namen der zuletzt vom Benutzer genutzten Rubrik und verwendet ihn, falls im naechsten Befehl nicht explizit ein anderer Name genannt ist. Eine Rubrik wird durch Abgabe des Namens in einem dieser Befehle oder durch den Befehl CD gewechselt. Wenn der Name einer Rubrik nur aus Ziffern besteht, kann nur durch CD gewechselt werden.

Ein Rubrikname besteht aus den Buchstaben A-Z, den Ziffern 0-9, Unterstrich (_) und Bindestrich (-). Gross- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Umlaute in Rubriknamen sind nicht erlaubt.

Ein Boardname besteht aus bis zu 8 Zeichen, es werden jedoch nur die ersten 6 Zeichen unterschieden. Diese ersten 6 Zeichen dürfen kein Rufzeichen bilden. Rubriknamen welche aus nur einem Buchstaben bestehen sind nur fuer den Sysop sichtbar.

Die Haupt-Rubrik TMP und ihre Sub-Rubriken werden bei "CHECK" und "DIR NEWS" standardmaessig nicht mit ausgegeben. Mit "d b tmp" kann man sie sehen und sich gezielt mit LIST <rubrik> eine Liste ausgeben lassen.

BOARDINF

(Sysop, boardinf.bcm)

In der Datei "boardinf.bcm" koennen optional Rubrikbeschreibungen erstellt werden, die dann bei einem DIR oder LIST mit angezeigt werden. Das Format ist hierbei zeilenweise:

Rubrikname Beschreibung

Ist fuer eine Rubrik in "boardinf.bcm" keine Beschreibung vorhanden, so wird diese logischerweise auch nicht angezeigt.

BOXADDRESS=BOXADDRESS

BOXADDRESS

(Sysop, init.bcm)

Syntax: BOXAdress [<H-Adresse>]

Setzt Rufzeichen und Landeskenner der Mailbox fest. Gueltig ist die international uebliche hierarchische Notation.

Beispiel: boxa DB0AAB.#BAY.DEU.EU

Die hierarchische Adresse besteht aus dem Rufzeichen der Mailbox (ohne SSID), den Regionalkenner, der Bezeichnung des Staates (nach ISO) und dem Kontinent (2 Buchstaben):

<rufzeichen>.#<region>.<staat>.<kontinent>

Beispiel: OE3XSR.#OE3.AUT.EU

Handelt es sich bei der Mailbox um eine Mailbox, welche nicht 24 Std. QRV ist, so wird die Adresse folgendermassen gebildet:

<rufzeichen>.<pop-box>.#<region>.<staat>.<kontinent>

<pop-box> ist jene Box, von der durch die eigene Box die Nachrichten abgeholt werden.

Beispiel: OE1XAR.OE1XAB.#OE1.AUT.EU

BOXBIN=BINAER

BOXHEADER

(Sysop, init.bcm)

Syntax: BOXHeader [<Text>]

Setzt den Text, der in den R:-Headerzeilen geschrieben wird. Der Text wird nur geschrieben, wenn in der eigenen Box eingeschrieben wurde.

Beim reinen Durchgang wird nur Zeit, Adresse und BID eingefuegt.

Im Boxheader sollen nur Standard-ASCII Zeichen, insbesondere keine Umlaute und IBM-Grafikzeichen verwendet werden.

Beispiel: boxh JN58SD, Muenchen

Wenn der Text auf "BayCom-Mailbox" (Standard nach der Installation) eingestellt ist, werden keine automatischen Nachrichten erzeugt.

(fuer Test- bzw. Benutzer-Boxen).

BULLETIN

Ein Bulletin ist eine "Nachricht an alle" ("oeffentliche Nachricht").

Sie kann von allen Stationen gelesen werden, loeschen kann sie in der Regel nur der Verfasser und der Mailboxsysop. Je nach dem Themengebiet, zu dem das Bulletin zu zaehlen ist, befindet es sich in einem bestimmten Verzeichnis ("Info-Verzeichnis", Rubrik). Dort wird es nach Ablauf der Lifetime automatisch geloescht. Beim Versenden von Bulletins werden Verteiler verwendet.

Neben Bulletins gibt es noch Nachrichten an einen bestimmten Benutzer (sog. persoenliche Nachrichten). Sie koennen vom Verfasser und dem Empfaenger geloescht werden und besitzen ebenfalls eine Lifetime.

Siehe auch "Help Send" und "Help ADresse"

BYE

Syntax: Bye

Mit diesem Befehl wird die Verbindung zur Mailbox beendet, das Quit Datum wird nicht nachgesetzt, die Verbindung wird erst abgebaut nachdem die letzten Daten sicher gesendet wurden.

C=CHECK

CALL

(Sysop)

Syntax: Call <Rufzeichen>

Wie LOGIN, fuehrt jedoch keinen vollstaendigen Login aus, sondern aendert nur das Rufzeichen. Zum Veraendern von Benutzereinstellungen ist der Befehl "SETUSER <Rufzeichen> <parameter>" praktischer.

CALLFORMAT

(Sysop, init.bcm)

Syntax: CALLFormat [0 | 1 | 2]

(Vorgabe: 0)

Mit diesem Parameter wird die Rufzeichenueberpruefung zwischen Amateurfunkrufzeichen und CB-Rufzeichen umgeschaltet:

CALLFORMAT 0 ... Amateurfunk

CALLFORMAT 1 ... CB-Funk

CALLFORMAT 2 ... sowohl Amateurfunk als auch CB-Funk

Wird CALLFORMAT auf einen anderen Wert als 0 eingestellt, so wird dem Connect-Text ein "/CB" angehaengt.

CAT=RTEXT

CD

Syntax: CD [<Rufzeichen> | <Rubrik>]

Wechselt die aktuelle Rubrik (wird im Prompt angezeigt). CD ohne Parameter wechselt in das eigene Verzeichnis.

Beispiel: cd dxnews wechselt zur Rubrik DXNEWS

CEDIT

(Sysop, nur DOS)

Syntax: CEdit

Kurzkommando, entspricht "EDIT CONVNAME.BCM". Anschliessend nicht vergessen

"NEW" einzugeben, wenn die Aenderungen uebernommen werden sollen. In der Linux/Win32 Version wird der Befehl CONVEDIT aufgerufen.

CFGFLEX

(Sysop)

Syntax: CFgflex <flexcall>

Schickt eine Flexnet-Konfigurationsdatei an den durch <flexcall> angegebenen Flexnet-Digi. Die Konfigurationsdatei muss im Boxverzeichnis stehen und heisst "cfgflex.bcm". Voraussetzung: Die Box muss am Link zum Flexnet-Digi ein "y" eingetragen haben.

Beispiel fuer "cfgflex.bcm":

```
-----  
w c  
Sternberg - Dein Digi  
/ex  
w l  
Neue Box installiert  
/ex  
-----
```

CHAT=TALK

CHECK

Syntax: Check [<Bereich>] [[<] ["<Suchtext>"]]

Der CHECK Befehl listet alle Nachrichten der Rubriken (Info-Verzeichnis) in der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Box. Die Nachrichten sind nach Datum sortiert, beginnend mit der juengsten Nachricht. Bei Angabe eines Bereichs werden nur die angegebenen Nachrichten aufgelistet (z.B. zeigt CHECK 5 die fuenf neuesten Nachrichten an).

Wird der CHECK Befehl ohne jede weitere Angabe eingegeben, werden nur diejenigen Bulletins aufgelistet, die seit dem letzten CHECK des Benutzers eingegangen sind. Gibt man <Suchtext> an, so listet der CHECK Befehl nur Zeilen, die diesen Suchtext enthalten, also entweder ein Rufzeichen oder einen Fragment.

Wird <Suchtext> nicht angegeben, so werden die letzten 2 kBytes ausgegeben. Anfuhrungszeichen sind nur dann notwendig, wenn der Suchtext Leerzeichen enthaelt. Beim Suchtext ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant. Der Suchtext wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet (siehe "Help REGular_expressions").

Beim Stichwort ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant.

Statt CHECK ist auch der Befehl DIR NEWS bzw. DIR MESSAGES verwendbar.

Beispiele fuer die Verwendung des CHECK Befehls:

C	zeigt die Neueintraege nach dem letzten Login
C 10 oder C 1-10	zeigt die neuesten 10 Nachrichten
C 1- DL8MBT	zeigt alle Eintraege, die von DL8MBT verfasst wurden
C 2-30 DL8MBT	zeigt den 2ten bis 31ten Eintrag von DL8MBT
C ft470	Eintraege, die im Header das Wort "FT470" enthalten

Siehe auch "Help Options Check"

CHECK.OPTIONS=OPTIONS.CHECK

CHECKCOUNT

Syntax: CHECKC(COUNT)

Berechnet die Anzahl der neuen Nachrichten seit dem letztem "CHECK" Aufruf in der Mailbox. Als Loginkommando recht nuetzlich.

CLOG

(Sysop)

Syntax: CLog ["<Suchtext>"]

Gibt alle Zeilen der Datei "trace/cmdlog.bcm" aus, in denen <Suchtext> enthalten ist. Darin werden alle Sysop-Eingaben mitgeschrieben. Der <Suchtext> kann z.B. ein bestimmtes Datum oder Rufzeichen sein. Wird <Suchtext> nicht angegeben, so werden die letzten 2 kBytes ausgegeben. Anfuhrungszeichen sind nur dann notwendig, wenn der <Suchtext> Leerzeichen enthaelt. Beim <Suchtext> ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant. Der <Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet.

Siehe auch "Help REGular_expressions"

CMDLIST

Syntax: CMDlist

Gibt eine Liste aller verfuegbaren Benutzerbefehle aus. "Help CMDS" gibt eine Uebersicht aller Benutzerbefehle.

CMDS

Liste aller in der Box verfuegbaren Benutzerbefehle:

#OK#...	wird von der Box ignoriert
AKtuell	gibt Neuigkeiten aus (AKTUELL.*)
Alter	stellt persoenliche Parameter der eigenen Box ein
-Away	stellt die Abwesenheitsfunktion ein
-AWAYEndtime	stellt die autom. Endzeit fuer die AWAY-Funktion ein
-CHECK <opt>	Optionen fuer den CHECK Befehl
-Command <cmd>	erstes Befehl nach dem Login
-DEFault	setzt die Einstellungen eines Benutzers auf Standardwerte
-DElete	loescht den User aus der Userliste (vollstaendig)
-Echo 0 1	Eingaben werden von der Box zurueckgeschickt
-Forward <adr>	setzt die Heimatbox fuer das eigene Rufzeichen (wie MYBBS)
-Helplevel <n>	stellt die Hilfsstufe (Menues etc) ein
-IDir <opt>	Optionen fuer DIR Befehl bei Bulletins
-IList <opt>	Optionen fuer LIST Befehl bei Bulletins
-IRead <opt>	Optionen fuer READ Befehl bei Bulletins
-LF <n>	Anzahl der Leerzeilen vor einer Ausgabe
-Lines <n>	Seitenumbruch ("more"-Funktion) einstellen
-Name <name>	eigener Name
-MYBBS <adr>	setzt die MYBBS fuer das eigene Rufzeichen
-Prompt <text>	Prompt einstellen
-PW <pwd>	Setzt ein Benutzerpasswort
-PWLine <n>	Keine(0) oder eine(1) Dummyzeile vor Passwort
-QTh <ort>	stellt den eigenen Wohnort ein
-REAdlock <n>	Schraenkt das Lesen von persoenlichen Nachrichten ein
-REJect <name>	Rubriknamen bei der Ausgabe ausklammern
-Speech <ldk>	Sprache einstellen
-UDir <opt>	Optionen fuer DIR Befehl bei persoenlichen Nachrichten
-UFwd <path>	aktives Benutzer-S&F einstellen
-UList <opt>	Optionen fuer LIST Befehl bei persoenlichen Nachrichten
-URead <opt>	Optionen fuer READ Befehl bei persoenlichen Nachrichten
-Zip <code>	stellt die eigene Postleitzahl (=Zip-Code) ein
BIdlist	Ausgabe von Bulletin-Identifikations-Daten (BID)
BIN-TX <...>	wird von der BCM ignoriert
BIN-RX <...>	wird von der BCM ignoriert
Bye	Verbindungsende ohne Nachsetzen des Quit-Datums
CD <name>	wechselt das aktuelle Verzeichnis
CHAT <call>	.. Nachricht zu einem eingeloggtten Benutzer schreiben (wie TALK)
Check <...>	Liste aller Bulletin-Nachrichten (+ Optionen)

COMment Beantwortung einer Bulletin als Bulletin
 CONVers <call> wie TALK
 CP wie TRANSFER
 CRontab gibt die Zeitsteuerung der Box aus
 Dir gibt ein Inhaltsverzeichnis eines Verzeichnisses aus
 -After <date> Ausgabe ab einem bestimmten Datum
 -Boards <..> Ausgabe aller Rubriken oder eines Teils davon
 -Messages <..> Ausgabe ALLER Info-Nachrichten (bzw. mit Suchtext)
 -News <..> Ausgabe aller Nachrichten seit dem letzten DIR NEWS
 -Path Ausgabe aller eingestellten Forwardwege
 -SENT <call> Ausgabe aller Nachrichten von einem Absenderrufzeichen
 -Users eine Liste der Rufzeichen, fuer die Nachrichten da sind
 --All <..> Listet alle bekannten Rufzeichen (Wildcardangabe moeglich)
 --Local <..> Listet alle Benutzer die schon einen Login hatten
 --Msg <..> Listet alle Benutzernachrichten (Suchtext moeglich)
 ERLog Erase-Log ausgeben
 Erase <spec> loescht eine oder mehrere Nachrichten
 EXit wie QUIT
 FILEserv startet den FS
 FInd <spec> Synonym fuer den Befehl PATH
 FINGER wie USERS
 Forward <spec> leitet eine oder mehrere Nachrichten an andere Box weiter
 FS ruft den eingebauten Datei-Server auf
 -BGet <datei> liest eine Datei im Autobin-Format
 -BPut <datei> schreibt eine Datei im Autobin-Format
 -CD <pfad> wechselt das Verzeichnis
 -DGet <datei> liest eine Datei mit DIDADIT Protokoll
 -Dir <pfad> gibt ein Verzeichnis aus
 -DPet <datei> schreibt eine Datei mit DIDADIT Protokoll
 -Get <datei> liest eine Textdatei
 -Path gibt die freigegebenen Verzeichnisse aus
 -PUT <fatei> schreibt eine Textdatei
 -Quit beendet den FS, zurueck in den Box-Modus
 -YGet <datei> liest eine Datei im YAPP-Modus
 -YPut <datei> schreibt eine Datei im YAPP-Modus
 HEAdEr <spec> Gibt den Kopf einer Nachricht aus (wie KOPF)
 Help <cmd> <sub> gibt Hilfe aus, "H INDEX": Uebersicht, "H ALL": ganze Datei
 Info gibt einen Infotext aus
 Kopf <spec> Gibt den Kopf einer Nachricht aus (wie HEADER)
 List <spec> Ausgabe eines Boards (aehnlich DIR)
 Log <..> gibt einen Logauszug aus (ggf. nach Datum oder Rufzeichen)
 LOGOut wie QUIT
 LT <n> setzt die Lebensdauer einer Nachricht auf einen neuen Wert
 MAn wie Help
 MAILserv <cmd> Abfrage/Konfiguration des Mailservers
 +L neue Nachricht hinzufuegen
 -L bestehende Nachricht entfernen
 +U zu einer bestehenden Nachricht einen Benutzer hinzufuegen
 -U einen Benutzer von einer Nachricht entfernen
 +M einen Administrator hinzufuegen
 -M einen Administrator entfernen
 Description zu einer Nachricht eine Beschreibung hinzufuegen
 Info Beschreibung einer Nachricht abrufen, bzw. alle abrufen
 Options Optionen einer Nachricht setzen
 Reset Zaehler einer Nachricht auf 1 setzen
 Setnumber Zaehler einer Nachricht veraendern
 SUbscribe Nachricht abonnieren
 Unsubscribe Nachricht abbestellen
 MEm gibt eine Liste der belegten Speicherbloecke aus
 MSh <call> .. wie TALK
 MYbbs <adr> stellt die Heimatbox fuer das eigene Rufzeichen ein (wie A F)
 NAmE <name> setzt den eigenen Namen (wie A N)
 Next liest die naechste Nachricht

NH <adr> stellt die Heimatbox fuer das eigene Rufzeichen ein (MYBBS)
PARAMeter <..> gibt Konfiguration der Mailbox aus
Path <adr> fragt den Forward-Route zu einer Adresse ab
PS Liste aller laufenden Prozesse am Rechner
PUrge <Rubrik> stoest den Ausputzvorgang fuer die Nachrichten in der Box an
PW Passwortverfahren nur fuer pw&hold, wenn aktiviert
PWLog Log aller Passwortaktivitaeten
Quit Verbindung zur Box trennen
QUOta Ausgabe ueber moegliche kBytes Info-READ/WRITE
Read <spec> Liest eine Nachricht in der Box
REJect Konfiguration des Nachrichtenfilters auslesen
REPLy sendet Antwort auf die zuletzt gelesene Nachricht
RLog Log aller im S&F abgelehnten Nachrichten (reject)
SB einspeichern einer Bulletin in die Box
SEMaphores gibt Anzahl und Namen der belegten Dateien aus
Send <spec> einspeichern einer Nachricht in die Box
SFHold Liste gehaltener Nachrichten
SLog Systemlog ausgeben
SLRlog Reportlog ausgeben
SETLife <n> setzt die Lebensdauer einer Nachricht auf einen neuen Wert
STatus Gibt statistische Daten aus
-Forward Gibt Anzahl anstehender Nachrichten fuer S&F aus
-Cpu Zeigt die CPU-Auslastung
-Limits Grenzdaten der Mailbox, aktueller Wert
-Memory Zeigt Speicherbelgung
-Semaphores Synonym zu SEMAPHORES
SP einspeichern einer persoenlichen Nachricht in die Box
Talk <call> .. Nachricht an anderem eingeloggten Benutzer schreiben
TIme gibt Datum und Uhrzeit aus
TRansfer <spec> verschiebt Nachrichten von einer Rubrik in die andere
UNerase <spec> macht geloeschte Nachrichten wieder sichtbar
UNKnown Liste unzustellbarer Nachrichten
Users listet alle eingeloggten Benutzer
Version gibt Version, Laufzeit und Speicherplatz der Mailbox aus
WAll <text> sendet eine Nachricht an alle eingeloggten Benutzer
Write <call> .. wie TALK

Siehe "Help <Befehl>" fuer eine ausfuehrliche Beshreibung.

COMMENT

Syntax: COMment [[<Rubrik>] <Bereich>] [<Titel>]

Nachdem man eine Bulletin gelesen hat, kann man mittels COMMENT (ohne Parameter) leicht die Nachricht beantworten (als Bulletin). Dabei werden alle erforderlichen Daten (Rufzeichen, Titel) der gelesenen Nachricht entnommen. Bei Bulletins wird das Call des Absenders in den Titel eingesetzt, falls dort nicht schon ein "Re:" steht.

Siehe auch "Help REPLY"

CONNECT

(Sysop, nicht beim Einstieg ueber Funk moeglich)

Syntax: CONNect [interface:<hw-addr>] <Rufzeichen> <Digi>

Mit diesem Befehl kann man eine Verbindung nach aussen aufbauen. Allerdings ist diese Moeglichkeit bar jeglichen Komforts und nur als Notloesung und nicht zum gemuetlich Plaudern gedacht. Ein Trennen der Verbindung kann mit ":D" erfolgen. Soll die Verbindung unter Linux ueber den AX25-Kernel aufgebaut werden, so muss das Interface und die Hardware-Adresse (Rufzeichen des Interface) angegeben werden.

Beispiel: connect ax25:db0aab-13 oe3dzw db0aab

CONVAT

Syntax: CONVAT

Zeigt die Datei "convat.bcm" an, wenn vorhanden. Sie enthaelt Konvertierungen fuer ungueltige Verteiler.

Beispiel fuer die Datei "convat.bcm":

```
; Format: <oldat> <newat>
```

```
oedl dl
dloe dl
alle dl
oeba dl
all ww
euro eu
aut oe
```

Die Konvertierung bezieht sich nur auf die lokal eingespielten Bulletins. Der Verteiler von im S&F empfangenen Nachrichten wird nicht veraendert, jedoch wird eine Nachricht @oedl so weitergeleitet, wie @dl.

CONVEDIT

(Sysop)

```
Syntax: CONVEDit add <Quellrubrik> <Zielrubrik> [[LT] [String]]
        CONVEDit del <Rubrik>
        CONVEDit list [<String>]
        CONVEDit sort
```

Mit dem Befehl CONVEDIT koennen Eintraege in der Datei "convert.bcm" hinzugefuegt, geloescht und angezeigt werden. "convert.bcm" wird dabei automatisch aktualisiert.

Bei CONVEDIT SORT werden die Eintraege der Datei "convert.bcm" alphanumerisch sortiert. Dies sollte man aber nur dann machen, wenn die Reihenfolge der Eintraege unwichtig ist (es wird immer nur der Eintrag ausgewertet, der als erstes zutrifft)!

Siehe auch "Help CONVERT" und "Help CONVERT Example"

CONVERS=TALK

CONVERT

```
Syntax: CONVERT [ -a | <Suchtext> ]
```

Mit "-a" wird der gesamte Inhalt der Datei "convert.bcm" ausgegeben.

Bei Angabe von <Suchtext> werden alle Zeilen ausgegeben, die es enthalten.

<Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet.

Die Datei "convert.bcm" dient der automatischen Transferierung von Mails in Abhaengigkeit von den angegebenen Bedingungen. Auch die max. Lifetime kann in Abhaengigkeit von Bedingungen einzeln geaendert werden.

Bedeutung der Eintraege:

; = Kommentarzeile

Eine Zeile ohne Kommentar darf maximal 54 Zeichen lang sein, mit angefuegtem Kommentar 80 Zeichen inclusive CR/LF.

Zeichen mit besonderer Bedeutung: < @ ~ \$ % &

<Rufzeichen	Absender
@Adresse	Box oder Region
~Wort	sucht ganze Worte im Titel
text	sucht "text" im Titel

Die Zeichen % \$ & sind nur ohne Argument zu verwenden.

```

$           per S&F von anderer Box empfangen
%           Benutzer Eingabe
&           Benutzer Eingabe ohne Passwort

```

Wichtig: als Trenner nur Leerzeichen verwenden, keine TABs.
 Es koennen mehrere Bedingungen angegeben werden, die "und" verknuepft werden.
 Um eine "oder" Bedingung zu erreichen, benutzt man eine weitere Zeile. Es
 muessen immer alle Bedingungen erfuehlt sein. Gross-/Kleinschreibung ist
 irrelevant.

Ein Wort ist von Leerzeichen umgeben, also bedeutet ~NO = " NO ",
 oder wenn es am Titelanfang steht: "NO ",
 oder wenn es am Titelerde steht: " NO".

LT 000 bedeutet, dass die max. LT aus "bulletin.bcm" genommen wird. Die max.
 LT aus "bulletin.bcm" kann mit "convert.bcm" nach oben oder unten geaendert
 werden. Eine LT 0 kann man mit "convert.bcm" nicht erreichen, LT 1 sollte
 reichen, aber nur, wenn min. LT aus "bulletin.bcm" nicht unterschritten wird.
 Die Reihenfolge der Eintraege ist zu beachten, weil die erste Uebereinstimmung
 verwendet wird.

Bei <, @, und text kann man "regulaere Ausdruecke" anwenden, nicht bei ~.

Siehe auch "Help REGular_expressions", "Help CONVERT Example" und
 "Help CONVEDIT"

CONVERT.EXAMPLE

```

; OpenBCM Beispiel "convert.bcm"
;
;from      to          LT mode/scan title   ; comment also possible here
BAYBOX    BAYBOX      000 $                ; do not convert if received via S&F
F         F           000 @THEBOX          ; do not convert if address is THEBOX
*         Z           002 <DL3XYZ         ; each bulletin from DL3XYZ to "Z"
DUTCH     RTTY        014 <PA3ESF         ; board DUTCH from PA3ESF to RTTY
*         Z           002 @CBCALL         ; invalid h-address to Z with LT 2
*         AMSAT       180 @AMSAT         ; all @AMSAT to AMSAT
;*        AMSAT       180 @ AMSAT        ; wrong, no blank after @, <, or ~
6M*       SIX         090 $                ; $ = if received from a box
50*       SIX         090 $                ; $ = if received from a box
TV*       SATTV       180 %                ; % = if received from a user
*         H           002 &                ; & = if from a user without PW
*         H           002 & @WW          ; & " and @WW
*         H           002 & @EU          ; & " and @EU
; title scan examples:
*         PROBLEM     014 ?                ; all questions to PROBLEM with LT 14
*         CONTEST     014 ~CONTEST        ; ~ means word match
*         Z           002 ~NO TEXT        ; if word NO and "TEXT" matches
*         SUCHE       000 WANT            ; if "WANT" anywhere in title
*         BILDER      000 JPG             ; if JPG in title
DX*       QSLMGR      000 QSL
; regular expression examples (see also Help REGular_expressions):
*         Z           002 ^R:99           ; title starts with "R:99"
*         SUCHE       000 ^S:             ; title starts with "S:"
; 'and'-combination of blank separatet items:
*         SUCHE       000 ? QSL           ; if "?" and "QSL" in title
*         DIPLOME     360 $ @AMSAT ~AWARD DX ; all items must match
; only LT conversion:
KEPLER    *           014 $                ; if received via S&F
;KEPLER   *           014                 ; wrong, that does not work
KEPLER    *           014 MIR DAY         ; title depending
; only to-field conversion:
CBMAIL    Z

```

```

ASCII      BILDER
JPG        BILDER
; wildcard for multi matching:
IMAGE*     BILDER
DX*        DXNEWS                ; min. 2 chars before *
; The order is important, because the first match is token.
; LT must have 3 digits (no blanks)
; Important! Do not use tabs, use only blanks!
; end of example file

```

CP=TRANSFER

CREATEBOARD

```

(Sysop, init.bcm)
Syntax: CREateboard [ 0 | 1 | 2 ]
(Vorgabe: 1)

```

Mit diesem Parameter wird eingestellt, ob ein Benutzer neue Rubrikenamen anlegen darf.

```

cre 0  alle nicht in das bestehende Rubrikensystem passenden Nachrichten
        werden in der Rubrik TMP abgelegt
cre 1  Nachrichten werden in einer Subrubrik unter TMP angelegt
cre 2  alle nicht in das Rubrikensystem passenden Nachrichten werden abgelehnt

```

CRONTAB

Syntax: CRontab

Die Box fuehrt zu definierte Zeiten verschiedene Prozesse aus. Der Startzeitpunkt dieser Prozesse wird in einer eigenen Datei, "crontab.bcm" festgelegt. Diese Datei wird nach Eingabe von "crontab" ausgegeben.

Kurzes Beispiel einer solchen Datei:

```

# Timing-File for OpenBCM-Mailbox - CRONTAB.BCM
#
# ranges:
# minute: 0-59      hour: 0-23      day: 1-31      month: 1-12
# weekday: 0-6      (0:sun 1:mon 2:tue 3:wed 4:thu 5:fri 6:sat)
#
#minute  hour  day month weekday  command
*         *    *   *      *        minute
*/5       *    *   *      *        fiveminute
0,30     *    *   *      *        halfhour
1,31     *    *   *      *        beacon
3,33     *    *   *      *        forward
5         2    *   *      1,4     postfwd
5         3    *   *      *        purge

```

In "crontab.bcm" beginnen Kommentarzeilen mit einem Zeichen Strichpunkt (;) oder einer Raute (#) in der ersten Spalte, jedes Zeichen ungleich 0-9 oder * ist ebenfalls zur Kennzeichnung eines Kommentars zulässig.

In den linken 5 Spalten werden Zeiten angegeben. Hier kann jeweils entweder eine Zeit stehen, oder mehrere durch "," getrennt, oder Zeitbereiche in der Form "5-12" oder jede beliebige Kombination die nicht laenger als 30 Zeichen ist, also z.B. "1,2,4-7,5,6-12,16". Ein "*" steht für "jede Zeit ist gueltig". Mit z.B. "*/5" ist es moeglich z.B. alle 5 Minuten Aufgaben ausfuehren zu lassen. Als Zeitpunkt werden Minuten, Stunden, Tag im Monat, Monat und Tag der Woche angegeben. Bei letzterem bedeutet 0=Sonntag und zaehlt bis 6=Samstag.

Alle Zeitangaben muessen erfuehlt sein, damit das angegebene Programm ausgefuehrt wird ("UND"-Verknuepfung). Sollten mehrere Zeitmodelle "ODER"-verknuepft werden, so kann dasselbe Programm in mehreren Zeilen angefuehrt werden.

CRTSAVE

(Sysop, init.bcm, nur DOS)
Syntax: CRTsave [<Minuten>]
(Vorgabe: 0)

Mit diesem Parameter laesst sich der Bildschirm abschalten, wenn <minuten> keine Taste mehr gedruickt worden ist. Es findet dann auch kein interner Update des Bildschirms mehr statt was etwas Zeit spart. Das war in erster Linie fuer die 32 Bit-Version gedacht, da hier der Bildschirmzugriff langsamer ist. Bei Tastendruck schaltet der Bildschirm an. Bei laengerer Abwesenheit sollte der Bildschirm aber trotzdem abgeschaltet werden, das spart im Gegensatz zum Bildschirmschoner Energie, mehr als 200kWh pro Jahr.

CW

(Sysop, init.bcm, Option _MORSED in config.h)
Verfuegbare Befehle: cwid, cwoid, cwnextjob, cwfreq, cwms.

Keine naehere Beschreibung vorhanden, siehe Sourcedatei "mbmorsed.cpp".

D=DIR

DATE=TIME

DEFCHECK

(Sysop, init.bcm)
Syntax: DEFCheck [<Optionen>]

Setzt die Vorgabe der Optionen fuer CHECK.
Beispiel: defch ABDEJLMWY

Siehe auch "Help Alter CH" und "Help Options Check"

DEF CMD

(Sysop, init.bcm)
Syntax: DEFcmd [<Befehle>]

Legt fest, welcher Befehl bzw. welche Befehle beim Login eines Benutzers ausgefuehrt werden. Es koennen mehrere Befehle mit Komma getrennt angegeben werden.

Beispiel: defcm D

Siehe auch "Help Alter C"

DEFFBBCHECKMODE

(Sysop, init.bcm)
Syntax: DEFFbbcheckmode [0 | 1]
(Vorgabe: 0)

Stellt den Vorgabewert fuer FBBCHECKMODE fuer neue User ein:
deff 0 Der FBBCHECK-Modus ist deaktiviert.
deff 1 Der FBBCHECK-Modus ist aktiviert.

Siehe auch "Help Alter FB"

DEFHELP

(Sysop, init.bcm)

Syntax: DEFHelp [0 | 1 | 2]

(Vorgabe: 2)

Setzt die Vorgabe fuer den Helplevel:

- defh 0 Es wird nur der Prompt ausgegeben (Experten-Modus)
- defh 1 Es wird vor jedem Prompt eine Menuezeile ausgegeben
- defh 2 Es wird beim Connect "msg/cnew.*" zusaetzlich zur Menuezeile vor jedem Prompt ausgegeben.

Siehe auch "Help Alter Helplevel"

DEFHOLD

(Sysop, init.bcm)

Syntax: DEFHOLD [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

Setzt die Vorgabe fuer Alter FHold.

Siehe auch "Help Alter FHold"

DEFIDIR

(Sysop, init.bcm)

Syntax: DEFIDir [<Optionen>]

Setzt die Vorgabe der Optionen fuer DIR bei Rubriken.

Beispiel: defid ADEKLMWYZ

Siehe auch "Help Alter ID" und "Help Options Dir"

DEFILIST

(Sysop, init.bcm)

Syntax: DEFIList [<Optionen>]

Setzt die Vorgabe der Optionen fuer LIST bei Rubriken.

Die Standardeinstellung sieht vor, dass sich der LIST Befehl so aehnlich verhaelt wie von der DPBox gewohnt.

Beispiel: defil ABDJQTWXY

Siehe auch "Help Alter IL" und "Help Options List"

DEFIREAD

(Sysop, init.bcm)

Syntax: DEFIRead [<Optionen>]

Setzt die Vorgabe der Optionen fuer READ bei Rubriken.

Beispiel: defir ABDEILMPRTUWYZ

Siehe auch "Help Alter IR" und "Help Options Read"

DEFRLF

(Sysop, init.bcm)

Syntax: DEFRLF [<n>]

(Vorgabe: 0)

Stellt die Vorgabe von Leerzeilen zwischen den einzelnen Ausgaben ein.

Beispiel: deflf 0

Siehe auch "Help Alter LF"

DEFLINES

(Sysop, init.bcm)
Syntax: DEFLines [<n>]
(Vorgabe: 0)

Setzt die Vorgabe der Zeilenanzahl, welche ohne Seitenstop ausgegeben wird.
Mit "defli 0" werden die Ausgaben ohne Unterbrechung ausgegeben.

Beispiel: defli 0

Siehe auch "Help Alter Lines"

DEFPROMPT

(Sysop, init.bcm)
Syntax: DEFPrompt [<Promptstring>]
(Vorgabe: (%b)-->)

Setzt die Vorgabe fuer den Prompt der Mailbox. Hierbei koennen auch Makros angegeben werden.

Beispiel: defp (%b) %c de %m>

Siehe auch "Help MAKros"

DEFPS

(Sysop, init.bcm)
Syntax: DEFPS [<Optionen>]

Vorgabe von Optionen fuer den PS Befehl.

Optionen Siehe "Help Alter PS"

DEFREA

(Sysop, init.bcm)
Syntax: DEFREA [<n>]
(Vorgabe: 0)

Legt den READLOCK-Status fuer neue Benutzer fest.

Siehe auch "Help Alter Readlock"

DEFSTATUS

(Sysop, init.bcm)
Syntax: DEFStatus [<n>]
(Vorgabe: 0)

Legt den Status fuer neue Benutzer fest.

Bedeutung:

- 0 normal, mit Begrenzung, falls "userquota" gesetzt
- 1 keine Begrenzung
- 2 Benutzer gesperrt
- 3 Benutzer gesperrt und Sysopbenachrichtigung
- 4 Benutzer bekommt Datei "msg/cstat4.<lang>", Sysop bekommt Nachricht, danach bekommt der Benutzer den Status 2 zugewiesen
- 8 kein Mailserv, Filesurf, Transfer Befehl fuer Benutzer moeglich (gegen "Spamer").

Siehe auch "Help Alter SStatus"

DEFSWAPLF

(Sysop, init.bcm)
Syntax: DEFSWAPLF [<n>]
(Vorgabe: 2)

Legt die Lifetime für Mails fest, die beim eingehenden Forward als geswappt erkannt werden. Im Normalfall reicht die Lifetime von 2 Tagen aus, damit der Sysop sich die Mail ansehen und entscheiden kann, was mit der Mail lokal passieren soll.

Siehe auch "Help SWAPLOG"

DEFUDIR

(Sysop, init.bcm)

Syntax: DEFUDir [<Optionen>]

Setzt die Vorgabe der Optionen fuer DIR bei Benutzer-Verzeichnissen.

Beispiel: defud ADKLMTWYZ

Siehe auch "Help Alter UD" und "Help Options Dir"

DEFULIST

(Sysop, init.bcm)

Syntax: DEFUList [<Optionen>]

Setzt die Vorgabe der Optionen fuer LIST bei Benutzer-Verzeichnissen.

Beispiel: deful ABDJQTWXY

Siehe auch "Help Alter UD" und "Help Options Dir"

DEFUREAD

(Sysop, init.bcm)

Syntax: DEFURead [<Optionen>]

Setzt die Vorgabe der Optionen fuer READ bei Benutzer-Verzeichnissen.

Beispiel: defur ABDEILMPRTUWYZ

Siehe auch "Help Alter UR" und "Help Options Read"

DELETE=ERASE

DI=DIR

DIDADIT

DIDADIT Transferprotokoll

(Abkuerzung fuer: Data Is Data And Data Is Transferable)

DIDADIT ist ein ganz neues Protokoll fuer Dateiuebertragungen ueber Funk, dass irgendwann einmal AUTOBIN und YAPP abloesen soll. Mit DIDADIT ist es moeglich, unterbrochene Downloads fortzusetzen.

Auf <http://www.1409.org> findet man mehr Informationen zu DIDADIT.

Dateinamen duerfen eine maximale Laenge von 50 Zeichen haben. Laengere Dateinamen werden sinnvoll gekuerzt, so das die Dateiendung erhalten bleibt.

Siehe auch "Help Alter Binmode", "Help FS DGet", "Help FS DPut", "Help RD" und "Help WD"

DIR

Syntax: Dir [<Rufzeichen> | <Rubrik>]

"DIR" ohne Parameter gibt eine Liste des aktuellen Verzeichnisses aus.

Beispiel: d

"DIR [<Rufzeichen> | <Rubrik>]"

listet alle Nachrichten fuer <Rufzeichen> oder <Rubrik>.

Siehe auch "Help BOARD" und "Help BULLETIN".

Beispiele: d SATTV
 d OE3DZW

Das Flag hinter der laufenden Nummer (Option K) hat folgende Bedeutung:

) nicht gelesen
R gelesen
r replied, d.h. beantwortet
E erased, d.h. geloescht
F forwarded, bereits weitergeleitet
W als WP-Mail erkannt und nach der Bearbeitung geloescht

Beispiel fuer persoenliche Nachrichten:

```
3291) OE3DZW > DL2FZN   22.11.99 22:05     4  83241 #999 (BIN) help zur 1.42
3292r DC2RPT > DL2FZN   23.11.99 19:10    10    286 #999 Re:dns ais
3293R OE3DZW > DL2FZN   23.11.99 19:10    17    639 #999 Re:fragen
```

Siehe auch: "Help DIR <Unterbegriff>"

Unterbegriffe: DETAIL (Genauere Beschreibung des DIR Befehls)
 AFTER BOARDS MESSAGES NEWS OUTSTANDING PATH SENT USERS
 HOLD UNKNOWN DESTINATIONS

DIR.AFTER

Syntax: Dir After <datum>

Wie DIR MESSAGES, aber es werden nur Nachrichten ausgegeben, die ab dem angegebenen Datum eingegeben wurden. Die Angabe von Monat und Jahr kann entfallen, es wird dann das laufende Monat/Jahr angenommen.

Beispiel: d a 26.11.

DIR.BOARDS

Syntax: Dir Boards [<name>]

Gibt ein Verzeichnis aller Rubriken aus, die zur Zeit eingerichtet sind. Dabei wird untergliedert zwischen Hauptrubriken und untergeordneten Rubriken (hierarchisches Bulletinsystem). Der Benutzer bekommt die Rubrik TMP mit ihren Subrubriken nicht angezeigt. Diese Rubriken koennen mit "D B TMP" angezeigt werden.

Beispiel: d b

"Dir Boards <name>"

gibt alle Rubriken aus, in denen <name> vorkommt. Dabei kann auch ein Fragment eines Namens angegeben werden. In diesem Modus werden zusaetzlich Lifetime und Anzahl der Nachrichten ausgegeben. Eine Liste aller Rubriken erhaelt man mit "D B *".

Beispiel: d b tcpip

Optionen:

D -J- B * zeigt die Rubrikenliste ohne Boardinfo-Überschriften.

D -S- B [*] zeigt die Rubrikenliste ohne Subboards.

D -C B [*] zeigt die Rubrikenliste ohne Seitenstopp (wenn aktiviert).

Diese Optionen sind auch kombinierbar...

Fuer alle Optionen siehe "Help Options Dir"

DIR.DESTINATIONS

Syntax: Dir Dest [+ | <Suchtext>]

Listet alle eingestellten S&F-Eintraege (H-Adressen, Verteiler, etc) auf.

Mit "D D +" werden zusaetzlich auch alle S&F-Partner angezeigt.

Mit <Suchtext> werden nur Eintraege angezeigt, die diesen enthalten.

Beispiele: d d .FRA; d d DL
"+" statt "*" als allgemeiner Suchtext wurde gewaehlt, damit man auch nach Eintraegen "*<Rubrik>" suchen kann.

DIR.DETAIL

Syntax: Dir [<Rubrik>] [<Bereich>]

Gibt Teile des Verzeichnisses aus. Siehe auch "Help BEREICH"

Beispiele: D SOFTWARE
 D SOFTWARE -12 gibt die NEUESTEN 12 Nachrichten aus
 D DL8MBT 1- gibt alle Nachrichten an DL8MBT aus

DIR <Rubrik> ["<Suchtext>"]

Gibt Teile des Verzeichnisses aus, in denen <Suchtext> vorkommt.
Nur wenn der <Suchtext> Leerzeichen enthaelt, braucht man die " " angeben.
Beim <Suchtext> ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant. <Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet (Siehe "Help REGular_expressions").
Beispiel: d GERAETE FT470

Es koennen Optionen voreingestellt und auch beim Befehl angegeben werden.
Siehe dazu "Help Alter Dir" und "Help Options Dir".

Angabe der Option mit dem "-" Zeichen, Abschalten mit "-" dahinter.
z.B. D -G zeigt nur die Nachrichten, die noch nicht gelesen sind
 (option G eingeschaltet)
 D -L- zeigt die Lifetime bei der Ausgabe NICHT an
 (option L ausgeschaltet)

Gross/Kleinschreibung ist bei den Optionsbuchstaben nicht relevant.

Siehe auch: "Help DIR <Unterbegriff>"

Unterbegriffe: AFTER BOARDS MESSAGES NEWS PATH SENT USERS

DIR.HOLD

Syntax: Dir Hold

Zeigt alle Nachrichten mit gesetztem HOLD-Flag an. Bulletins werden seit dem letzten Check ausgegeben, aber das Last-Check-Datum wird nicht veraendert!
Persoenliche Nachrichten werden komplett angezeigt.

DIR.HOLDUSERS

Syntax: Dir HOLDUsers

Zeigt alle persoenlichen Nachrichten mit gesetztem HOLD-Flag an.

DIR.MESSAGES

Syntax: Dir Messages ["<Suchtext>"]

Gibt eine Liste der Nachrichten aller Rubriken aus, die <Suchtext> enthalten.
Anfuehrungszeichen sind nur dann notwendig, wenn der <Suchtext> Leerzeichen enthaelt. Beim <Suchtext> ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant.

Der <Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet
(Siehe "Help REGular_expressions").

Dieser Befehl ist ein sinnvoller Ersatz fuer den CHECK Befehl, da hier die Nachrichten nach Rubriken sortiert ausgegeben werden.

Beispiel: d m FT470

DIR MESSAGES (ohne Parameter) listet alle Nachrichten aus
(sehr viel, ca. 300 kBytes).

Beispiel: d m

DIR.NEWS

Syntax: Dir News [<Suchtext>]

Wie "DIR MESSAGES", nur werden Nachrichten ausgegeben, die seit dem letzten Dir News Befehl eingegeben wurden. Dieser Befehl ist ein sinnvoller Ersatz fuer den CHECK Befehl, da hier die Nachrichten nach Rubriken sortiert ausgegeben werden.

Beispiel: d n

Mit "D N <Suchtext>" werden nur die Nachrichten, die den <Suchtext> im Header enthalten, aufgelistet.

Beispiel: d n BAYBOX

DIR.OUTSTANDING

Syntax: Dir Outstanding [I | U | <Boxcall>] [<Bereich>]

Gibt alle ausstehenden Nachrichten zur angegebenen Box aus. Die Anzeige kann mit einer Bereichsangabe eingeschaenkt werden. Es werden zunaechst persoenliche Nachrichten, dann Bulletins ausgegeben, in der Reihenfolge, in der sie zum Weiterleiten anstehen.

Beispiel: d o DB0SFG 1-20

Zeigt die ersten 20 Nachrichten an, die fuer DB0FSG anstehen. Statt eines Boxcalls kann auch ein Nachrichten-Typ angegeben werden. Mit "D O U" werden nur persoenliche Nachrichten, mit "D O I" nur Bulletins ausgegeben. Ohne Parameter werden die anstehenden Nachrichten zu allen S&F-Partnern angezeigt.

DIR.PATH

Syntax: Dir Path [<Rufzeichen>]

Zeigt die zur Zeit eingestellte Forwardwege und Verteiler an ("fwd.bcm").

Beispiel: d p

Zeigt alle S&F-Partner mit Verteiler und Rufzeichen an.

Beispiel: d p <Rufzeichen>

Zeigt nur fuer den einzelnen Forwardpartner die Verteiler und Boxen an.

DIR.SENT

Syntax: Dir Sent

Gibt alle Nachrichten aus, in denen das eigene Rufzeichen vorkommt, die man also entweder selbst in die Box geschrieben hat oder bei denen das eigene Rufzeichen im Betreff auftaucht.

DIR.UNKNOWN

Syntax: Dir Unknown

Zeigt alle persoenlichen Nachrichten, deren Adresse nicht diese Mailbox ist.

Kurzform fuer: D -N -H -E -V- -Q- U M

DIR.USERS

Syntax: Dir [<Optionen>] Users [All | Local | Msg] [<Suchtext>]

Ohne Parameter ("D U"): Verzeichnis der Rufzeichen aller Benutzer, fuer die Nachrichten gespeichert sind.

Syntax: Dir Users All [<Rufzeichen>]

Listet alle bekannten Benutzer (das koennen etwa 30000-60000 sein!). Es kann ein Teil eines Rufzeichens angegeben werden, dann werden nur Eintraege gelistet, die diesen Teil enthalten.

Beispiel: d u a OE5

Syntax: Dir Users Local [<Rufzeichen>]
Listet alle Benutzer, die in dieser Box schon mindestens einmal eingeloggt waren. Sonst wie D U A.
Beispiel: d u l

Syntax: Dir Users Msg ["<Suchtext>"]
Listet alle Nachrichten an Rufzeichen.
Mit <Suchtext> nur wenn er im Titel oder Absender enthalten ist.
Anfuhrungszeichen sind nur dann notwendig, wenn der <Suchtext> Leerzeichen enthaelt. Beim <Suchtext> ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant.
Der <Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet (Siehe "Help REGular_expressions").
Dieser Befehl ist das aequivalent zum DIR BOARDS Befehl bei den Rubriken.
Beispiel: d u m Anfrage

Syntax: D -N User Msg
Listet alle Nachrichten, deren Empfaenger NICHT die eigene Box als MYBBS eingestellt haben. Damit lassen sich leicht alle unzustellbaren Nachrichten auflisten.
Beispiel: d -n u m

Siehe auch "Help Options Dir"

DISABLE

(Sysop, init.bcm)
Syntax: DISable

Der Disable-Zustand wird in "init.bcm" als "disable 1" eingetragen. Blockiert die Box fuer weitere Logins und auch S&F. In kritischen Situationen kann dadurch die Box in einen Zustand versetzt werden, in dem sie keine Connects mehr annimmt und auch keinen S&F mehr betreibt. In diesem Zustand kommt man nur noch als Sysop in die Box (nach Eingabe von pw), aber sonst nicht. Bei jedem Login bekommt der Benutzer eine Meldung, dass die Box wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet ist. Benutzer, die sich zum Zeitpunkt des DISABLE bereits in der Box befinden, muessen mittels KILL (vorher mit PS die Tasknummer suchen) entfernt werden, wenn die Box ganz ohne Verbindungen sein soll. Ist das Rufzeichen der Box (BOXADDRESS) nicht gesetzt oder unvollstaendig, so geht die Box nach dem Hochstarten automatisch in den Disable-Zustand.

Siehe auch "Help ENable"

DOSINPUT

(Sysop, init.bcm, nur DOS)
Syntax: DOSINPUT [0 | 1]

Definiert die Ausfuehrung eines Betriebssystem (=DOS) Befehls:

DOSINPUT 0

Wie ueblich bei solchen System-Calls ist es hier so, dass der DOS-Befehl nur auf Standardausgabe schreiben darf (keine direkten Bildschirmzugriffe) und NICHT auf irgendeine Eingabe vom Benutzer warten darf. Andernfalls ist zu warten, bis der Watchdog (hoffentlich) den Rechner neu bootet, es sei denn man ist selbst am Ort des Geschehens.

DOSINPUT 1

Der Ausstieg ins DOS vertraegt auch Benutzereingaben. Es ist nun nicht mehr verheerend, wenn man "o time" eingibt, da die Zeit dann einfach eingegeben werden kann. Diese Einstellung ist besonders beim Remotebetrieb sinnvoll, jedoch ist sie bei der gleichzeitigen Verwendung von SHROOM nicht moeglich.

SHROOM ist ein Programm, welches den von BCM verwendeten RAM Speicher waehrend eines Oshells auf der Platte auslagert und so mehr Platz fuer das externe Programm schafft.

DOSPREEEXEC

(Sysop, nur DOS, Option _PREPOSTEEXEC in config.h)
Syntax: dospreexec [OFF | <Befehl>]
(Vorgabe: OFF)

Aufrufmoeglichkeit eines externen Watchdog. Wer unter Dos mit "shroom" die Box bei Shellaufrufen auslagert, lagert auch den boxinternen Watchdog aus, was mitunter boese enden kann.

Mit dospreexec und dospostexec besteht nun die Moeglichkeit, vor und nach jedem Shellaufruf einen externen Watchdog wie z.B.

ftp://ftp.gu.net/pub/dos/fido/robots/autoboot.zip
ein- und auszuschalten.

Beispiel:

```
autoexec.bat:
  autoboot /sit 600 /alr 580 /fos 0
init.bcm:
  dospreexec autoboot /dos 0 >nul
  dospostexec autoboot /dos 1 >nul
```

Der Befehl unterdrueckt nicht standardmaessig die Ausgabe. Wenn man dies moechte, muss man also beim dospreexec/dospostexec Aufruf eine Umleitung nach ">nul" anhaengen, oder man leitet die Ausgabe zur Fehlerkontrolle in eine Datei mit z.B. "> c:\watchdog.log" um.

Siehe auch "Help DOSPOSTEEXEC"

DOSPOSTEEXEC

(Sysop, nur DOS, Option _PREPOSTEEXEC in config.h)
Syntax: dospostexec [OFF | <Befehl>]
(Vorgabe: OFF)

Aufrufmoeglichkeit eines externen Watchdog.

Siehe auch "Help DOSPREEEXEC"

E=ERASE

EDIT

(Sysop, nur DOS)
Syntax: EEdit <Dateiname>

Ruft den eingebauten Editor auf. Es handelt sich um einen einfachen Bildschirmediator, der Dateien mit max. etwa 60 kByte bearbeiten kann. Damit der Editor betriebsbereit ist, muessen mindestens 60 kByte im Speicher frei sein.

Der Editor wird mit den normalen Cursortasten bedient.

Besondere Funktionen:

CTRL-Y	Zeile loeschen
CTRL-F	Nach String suchen
CTRL-L	weiter suchen
CTRL-N	Zu Zeilennummer springen
ESC	Editor verlassen (mit oder ohne Speichern)

EINGABE

Die Eingabe wird durch die Return- oder Enter-Taste abgeschlossen. Es koennen mehrere Befehle in einer Zeile getrennt durch Semikolon (;) eingegeben werden.
Beispiel: un 3-4;r 3-4

Die Ausgabe kann durch die Eingabe einer Leerzeile abgebrochen werden. Jedoch kann die Ausgabe von Binaer-Dateien nicht abgebrochen werden.

Werden mehrmals hintereinander der Box unbekannte Befehle eingegeben, so baut die Box die Verbindung ab (wie BYE). Das passiert vor allem dann, wenn quasselige Terminalprogramme nach jeder empfangenen Nachricht ihren Kommentar dazu abgeben.

Tip: Das Mailboxrufzeichen im Terminalprogramm als Mailbox konfigurieren.

ENABLE

(Sysop)

Syntax: ENable

Hebt DISABLE wieder auf. Wird in "init.bcm" als "disable 0" eingetragen.

Siehe auch "Help DISable"

ENDE=QUIT

ERASE

Syntax: Erase [[<Rubrik>] <Bereich>]

Loescht die durch den Bereich angegebenen Nachrichten der Rubrik.

Wird kein Bereich angeben, so bezieht sich das ERASE auf die zuletzt gelesene Nachricht.

Beispiele: e DL8MBT 3-4
e 1

Nachrichten koennen nur geloescht werden, wenn man selbst der Empfaenger oder der Absender der Nachricht ist. Genaugenommen wird mit dem Befehl die Nachricht nur als geloescht markiert, sie kann wieder mit "UNERASE [<Rufzeichen> | <Rubrik>] [<Bereich>]" sichtbar gemacht werden. Tatsaechlich geloescht wird eine Nachricht erst durch PURGE. Durch das Loeschen einer Nachricht aendert sich die Nummerierung der Nachrichten nicht, erst durch PURGE.

Siehe auch "Help UNerase" und "Help PURge"

ERASELOG

(Sysop, init.bcm)

Syntax: ERASELog [<n>]

(Vorgabe: 0)

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob und wie Loeschungen von Nachrichten in "trace/eraselog.bcm" mitgespeichert werden sollen.

Es gibt folgende Optionen:

Wert Kennung Erklaerung

1	#L	Fernloeschbefehl empfangen, Absenderbox ist gleich mit der Absenderbox der Nachricht
	#X	Fernloeschbefehl empfangen, Absenderbox ist nicht gleich
	#K	Fernloeschbefehl von dieser Box verschickt
2	#S	Lokal vom Sysop geloeschte Nachrichten

4	#E	Lokal vom Benutzer gelöschte eigene Nachrichten
8	#F	Bereits weitergeleitete persönliche Nachrichten
16	#U	Unerase-Befehle werden geloggt
32	#T	Durch Transfer gelöschtes Bulletin
64	#W	Beim Empfang bearbeitete WP-Mails

<n> berechnet sich als Summe der diversen gewünschten Optionen.

```
ERASELOG 0    Loeschungen werden nicht gespeichert
ERASELOG 127  alle Loeschungen werden mitgespeichert
```

Falls beim DIR oder LIST Befehl die Option +V eingestellt wurde, werden gelöschte Nachrichten ebenfalls ausgegeben. An Stelle der Klammer nach der Nummer der Nachricht steht in diesem Fall obige Kennung.

ERLOG

Syntax: ERLog ["<Suchtext>"]

Gibt alle Zeilen der Datei "trace/eraselog.bcm" aus, in denen <Suchtext> enthalten ist. In der Datei werden ERASE Befehle mitgeschrieben. Der <Suchtext> kann z.B. ein bestimmtes Datum oder Rufzeichen sein. Wird <Suchtext> nicht angegeben, so werden die letzten 2 kBytes ausgegeben. Anführungszeichen sind nur dann notwendig, wenn der <Suchtext> Leerzeichen enthält. Beim <Suchtext> ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant. Der <Suchtext> wird als "regulärer Ausdruck" ausgewertet.

Siehe auch "Help REGular_expressions"

EXIT

Syntax: EXit

Mit diesem Befehl wird die Verbindung zur Mailbox beendet, das Quit-Datum wird nachgesetzt. Das Ende eventuell noch laufender Ausgaben wird abgewartet.

EXPORT

(Sysop)

Syntax: EXPort [-a] [-b] [-u] <Dateiname> <Befehl>

Schreibt alle Ausgaben, welche durch den Mailboxbefehl <Befehl> erzeugt werden in die angegebene Datei <Dateiname>.

```
Beispiele:    exp ibm.txt r ibm 120-140
              exp text d dl8mbt 1-
```

Die Option "-a" bewirkt, dass die Ausgaben an eine bereits vorhandene Datei angehängt werden. Ansonsten wird ein eventuell bereits bestehende Datei kommentarlos überschrieben.

Die Option "-b" bewirkt eine transparente Ausgabe (nur bei DOS wesentlich).

Die Option "-u" bewirkt, dass der Befehl nicht als Sysop, sondern als Benutzer ausgeführt wird (für RUN-Utills wichtig!)

```
Beispiele:    exp -a test.txt ps
              exp -u server.txt ps -abs
```

Dieser Befehl kann auch dazu genutzt werden, um bei Befehlen die Ausgabe zu unterdrücken:

```
Beispiel:    exp NUL OS blabla.exe
```

EXTRACT

(Sysop, Option DF3VI_EXTRACT in config.h)
Syntax: EXTRACT [<Rubrik>] [<Bereich>]

Extract schneidet BIN, 7PLUS und mit go/stop-Markierung versehen Dateien aus der Mailbox aus und schreibt diese ins TEMP-Verzeichnis. Bei BIN- und 7PLUS-Dateien wird ohne Rueckfrage ueberschrieben! Fehlt bei einer BIN-Datei der Dateiname, wird ein neuer erzeugt. Die go/stop-Markierung werden NICHT geschrieben. Bei go/stop werden bestehende Dateien nicht ueberschrieben, sondern die Extension hochgezahlt.

F=FORWARD

F>

Schaltet in den S&F-Modus um. Wird auch zur S&F Richtungsumkehr verwendet.

"Siehe auch "Help UFWD"

FEDIT

(Sysop, nur DOS)
Syntax: FEdit

Kurzbefehl. Entspricht EDIT FWD.BCM. Anschliessend nicht vergessen "NEW" einzugeben, wenn die Aenderungen uebernommen werden sollen.

Siehe auch "Help FWDEDIT"

FILESERVER=FS

FILESURF=FS

FIND=PATH

FINGER=USERS

FLEXNET

Flexnet ist eine von Gunter Jost, DK7WJ, entwickelte Amateurfunk-Knotensoftware. Ab 1989 wurde Flexnet auf die RMNC Hardware portiert. Seit 1991 existiert eine Portierung auf MS-DOS, diese wird seit 1994 gemeinsam mit DL8MBT weiterentwickelt und allgemein einsetzbar gemacht. PC/Flexnet besitzt ein modulares Treiberkonzept, ist frei konfigurierbar und an beliebige I/O Module koppelbar. Fuer Entwickler steht ein Kanaltreiber-Kit, sowie eine Applikationsschnittstelle zur Verfuegung. Aktuelle Version: 3.3h (16.11.1999)

Siehe auch Help FLEXNET CMD (Benutzerbefehle von Flexnet)

FLEXNET.ACTUAL=FLEXNET.AKTUELL

FLEXNET.AKTUELL

Es werden Neuigkeiten rund um den Digi ausgegeben.
Diese Informationen werden in der Datei "a.fpr" gespeichert.

FLEXNET.BCM

Kopplung der BCM mit PC/Flexnet.

a) Box und Digi am selben Rechner:

Die Mailbox ist mit dem Port 15 des Flexnet-Digis "intern" verbunden.

Einstellungen: MODE 15 y - automatisch Sysop
 P T 0 15 - TXDelay ist sinnlos
 P S 15 15 - Eine SSID eintragen (z.B. 15)
 L 15 <call>-8 @ - Mailbox als Linkpartner eintragen

Bei der Box muss der Parameter MYCALL eingestellt werden: MYCALL <call>-8

b) Box und Digi auf verschiedenen Rechnern:

An der Mailbox ist mit FSET der Modus (MODE, PARMS) entsprechend dem Kanaltreiber (z.B. Ethernet) einzustellen.

Beispiel: FSET MODE 0 19200c - CRC-KISS mit 19k2 Baud
FSET TXD 0 1 - TxDelay von 10 ms

Genauso am Digi:

MODE 7 19200c - CRC-KISS mit 19k2 Baud
P T 1 0 - TxDelay von 10 ms
P S 5 5 - SSID eintragen (z.B. 5)
L 5 DB0ABC-8 @ - Link zur Box eintragen

Der Link ist mit "L <port> <call>-8 @" am Digi einzutragen.

Bei der "fwd.bcm" der Box ist darauf zu achten, dass beim Pfad immer via dem lokalen Digi eingegeben wird, also "...AA <ziel> <loc-digi>".

FLEXNET.BEACONS

Mit dem Befehl Beacon wird die Bakenkonfiguration des Digis abgerufen. Diese Information ist in der Datei "b.fpr" gespeichert.

Bei der BEACON-Datei gelten besondere Vorschriften fuer den Aufbau des Textes.

Es koennen beliebige Baken auf allen Links programmiert werden. Jeder

Bakeneintrag in einer solchen Datei hat folgende Struktur:

```
<min> <port> <tocall [via <call> [<call>...]]> : <text> #
```

"#" trennt verschiedene Bakeninformationen,
<min> ist die Zeit in Minuten zwischen zwei Bakenaussendungen
(Wertebereich: 0...255 [min]; 0 bedeutet keine Bake),
<port> ist der Kanal, auf dem die Bake abgestrahlt werden soll,
<tocall> ist das Zielrufzeichen der Bake, hier koennen beliebige Texte
stehen, z. B. "BAKE", "RMNC", "FLXNET", "TEST" oder aehnliches,
via mit VIA koennen bis zu 8 Digipeater angegeben werden, ueber
die die Bake laufen soll.

Beispiel: #10 0 FLEX:Digi Homburg - JN39PJ - Homburg/Hoecherberg - R 61
#30 1 FLEX DB0DIG DB0HOM:Interlink DB0HOM-DB0DIG QRV
#5 0
FLXNET:Testbake.... DB0xxx

Die Datei besteht im Beispiel aus 3 Baken, die jeweils mit "#" getrennt sind (bake1...#...bake2...#...bake3).

- Zwischen den einzelnen Angaben koennen, wie im Beispiel, auch CRs (CarriageReturns) stehen, um die Datei besser lesbar zu machen.
- Es ist sinnvoll, die "#" wie im Beispiel jeweils an den Zeilenanfang zu setzen, damit die Baken alle ein CR am Ende haben.
- Gross- und Kleinschreibung spielt bei den Rufzeichen keine Rolle.
- Das Absenderrufzeichen einer Bake ist immer das eingestellte MYCALL des Digipeaters.
- Wurde noch keine Bake eingegeben, sendet der Digi alle 3 Minuten eine Default-Bake auf dem Userkanal (SSID 0) aus.

FLEXNET.CMD

Befehlsuebersicht Flexnet (Benutzerbefehle)

Aktuell/Actual	Aktuell-Text abrufen
Beacons	Bakentext abrufen
Convers	Conversmodus starten
Connect <call> [digi port]	Verbindungsaufbau zu <call>
Destinations [*] [call]	Destination-Tabelle (Ziele); Weg zu <call>
Destinations <digi> "*"	Anzeige der Laufzeiten ueber verschiedene Wege
Destinations <digi> ">"	detaillierte Anzeige der Laufzeiten
Find <call>	nach <call> suchen
Help	Help-Text abrufen

Info	INFO-Text abrufen
Links [*]	Anzeigen aller Linkinformationen
LOcal	LOCAL-Text abrufen (lokaler C-Text)
Mail [?]	Connecten der vom Sysop eingestellten Mailbox
MHeard [call] [port n]	Abrufen der MH-Liste; auch selektiv
MYcall	Anzeigen des MYCALLs des Digi
Port [*] [port]	Anzeigen der Layer1/2-Parameter
Quit	Verbindung beenden
Setsearch	Abrufen der Suchpfade
Stat	Anzeigen der internen Kanalstatistik
Talk <call> [text]	Talkmodus, sendet Text an Call
Users [*] [port "="]	Usertabelle anzeigen; auch selektiv, "=" zeigt nur User in der Infobox

Siehe auch Help FLEXNET <Unterbegriff>:

AKTUELL BEACONS CONVERS INFO LOCAL MHEARD SETSEARCH SYSOP

FLEXNET.CONVERS

Convers

Startet den Flexnet-Convers-Modus, folgende Befehle sind moeglich:

/w	Anzeigen aller Benutzer in Convers und Digi
/w n	Anzeigen aller Benutzer auf Kanal n im Convers
/c	Anzeigen der aktuellen Kanalnummer im Convers
/c n	Wechseln auf Kanalnummer n im Convers
/s call text	einen Text an einen bestimmen User schicken
/t	Talkmodus beenden
/t call	Talkmodus an einen bestimmen User starten
/q	Conversmodus beenden

FLEXNET.INFO

Der Info-Text enthaelt allgemeine Informationen zum Digipeater. Nicht vergessen werden sollte: Standort, Sysop (mit Adresse) und die Frequenzen der Benutzerzugaenge. Die Info-Datei wird unter "i.fpr" gespeichert.

FLEXNET.IO

Dieser Befehl ist beim PC/Flex nicht implementiert.

FLEXNET.L2STATES

Bei der Anzeige der derzeit laufenden Verbindungen mit und ueber den Digipeater werden in der 2. Spalte die Layer-2-States angezeigt. Diese sollen hier noch einmal kurz aufgefuehrt werden. Zur genauen Erklaerung der einzelnen Zustaende sei auf die AX.25 Version 2 Protokoll-Spezifikation verwiesen.

Stat Bezeichnung

```
-----
1  Disconnected
2  Link Setup
3  Frame Reject
4  Disconnect Request
5  Information Transfer
6  REJ Frame sent
7  Waiting Acknowledge
8  Device Busy
9  Remote Device Busy
10 Both Devices Busy
11 Waiting Acknowledge and Device Busy
12 Waiting Acknowledge and Remote Device Busy
13 Waiting Acknowledge and Both Devices Busy
```

14 REJ Frame sent and Device Busy
15 REJ Frame sent and Remote Device Busy
16 REJ Frame sent and Both Devices Busy

FLEXNET.LINK

(Sysop)

LINK [ch | call | -] <call> [# | \$ | - | @ | > |) | !]

Die Festlegung der Linkpartner erfolgt durch Eintraege mit dem LINK Befehl. Dabei koennen auch SSIDs mit angegeben werden.

Die Linkoptionen bedeuten im Einzelnen:

a) einfache Links ohne Streckentest:

"\$" - kein Streckentest

"#" - kein Streckentest; Linkeintrag unsichtbar fuer normale Benutzer
(z. B. Anbindung eines Terminals fuer Servicezwecke)

b) Links mit Streckentest:

" " - ohne Option: normaler Streckentest mit Weiterleitung/Austausch
der Routinginformationen (Standardeintrag)

"-" - der Linkpartner selbst wird lokal gehalten und nicht weitergeleitet,
die Ziele des dahinterliegenden Subnetzes (Nachbarn) werden jedoch
weitergeleitet (z.B. fuer Testanbindungen)

">" - der Linkpartner und die Ziele des dahinterliegenden Subnetzes
werden nicht weitergeleitet (z.B. fuer interne Hausnetze)

"!" - der Linkpartner selber wird weitergeleitet, nicht jedoch die
Ziele des dahinterliegenden Subnetzes

"@" - einfacher Test zur Laufzeitmessung fuer Anbindung von Nachbarn
ohne Flexnet-Routingprotokoll (z.B. TheNet-Digis)

")" - Nachbar bildet Subnetz; Linkeintrag unsichtbar fuer normale
Benutzer (= Kombination aus ">" und "#")

Beispiele: 1) "link 2 db0dig" : setzt den Linkpartner DB0DIG auf Kanal 2
2) "link 6 df2vo-7 #" : setzt den unsichtbaren Testlink DF2VO-7
auf Kanal 6
3) "link 15 db0hom-9)" : setzt die unsichtbare S&F-SSID "-9"
fuer die Mailbox DB0HOM auf Kanal 15
4) "link db0dig db0psc" : setzt den Link DB0PSC via den bereits
eingetragenen Link DB0DIG

Es koennen - im Gegensatz zur BayCom-Node - auch mehrere Links zu einem Call
auf verschiedenen Ports eingetragen werden. Ein Link wird mit "LINK - <call>"
entfernt. Zwischen Flexnet-Partnern wird normalerweise keine SSID angegeben,
damit sind die SSIDs 0-15 zulaessig.

FLEXNET.LOCAL

Bei direkten Connects wird zusaetzlich zum Connect-Text der Local-Text
ausgegeben. Dieser Text kann jederzeit mit dem Befehl "Local" abgerufen
werden. Der Text ist in der Datei "l.fpr" gespeichert.

FLEXNET.MHEARD

Syntax: MHeard <call> [<port> | <n>]

Die MHeard-Liste enthaelt alle in der letzten Zeit direkt gehoerten
Rufzeichen. Diese Liste wird vom Digi automatisch alle 10 Minuten in die Datei
"mh.fpr" geschrieben. Wenn diese Datei nicht vorhanden ist, legt es der Digi
selbsttaetig an.

FLEXNET.MODE

(Sysop)

MODE <Kanal> <Mode>

Mit dem MODE Befehl werden die Uebertragungsgeschwindigkeit und die

Kanaloptionen fuer jeden Kanal einzeln eingegeben.
Die Uebertragungsgeschwindigkeiten koennen ein Vielfaches von 300 Bit/s sein,
die beiden Nullen koennen weggelassen werden.

Die Kanaloptionen bedeuten im Einzelnen:

<num>- Baudrate (gueltig nur bei internem Takt)
"c" - mit CRC bei KISS-Link
 bzw. Software-DCD (z.B. fuer SCC-Karten, BayCom-Modem)
"d" - Vollduplex-Kanal (Default: Halbduplex)
"m" - DAMA-Master
"r" - externer, hardwaremaessiger Empfangstakt (z.B. fuer G3RUH-Modem)
"s" - Kanalsynchronisation (fuer z.B. 2 verriegelte Kanale auf 1 Frequenz)
"t" - externer, hardwaremaessiger Sendetakt (z.B. fuer G3RUH-Modem)
"u" - Benutzerzugang (TXD-Messung, DAMA-Master)
"y" - Auto-Sysop (immer privilegiert ohne Passwort-Eingabe)
"z" - NRZ-Kodierung (z.B. fuer DF9IC-Modem), sonst NRZI
"- " - Kanal ganz abschalten
"." - Dummy, falls keinerlei Angabe noetig ist

Beispiele: 1) "mode 2 12cmu" : 1200-Bit/s-Benutzerzugang mit seriellem
 BayCom-Modem und DAMA-Modus auf Kanal 2
 2) "mode 3 96dtrz": 9600-Bit/s-Vollduplexlink mit DF9IC-FSK-Modem
 auf Kanal 3
 3) "mode 4 -" : schaltet Kanal 4 ganz ab (funktioniert nicht
 mit jedem Treiber!)

Die genaue Funktion der div. Parameter ist vom Treiber abhaengig. Nicht bei
jedem Treiber sind alle Parameter verfuegbar.

FLEXNET.PARMS

(Sysop)

PARMS <param> <..> <..>

Mit dem PARMS Befehl wird das TXDelay und das SSID eines Ports festgelegt.

a) Einstellen des TXDelay auf Kanal <port>:

Syntax: P T <txdelay> <port>
Wertebereich: 1...255 [10-msec-Schritte]
Beispiel: P T 12 3 bedeutet eine TXDelay von 120 ms auf Port 3

b) Setzen einer SSID auf Kanal <port>:

Syntax: P S <ssid> <port|16>
Wertebereich: innerhalb des mit MYCALL eingestellten SSID-Bereichs
Beispiel: P S 15 15
Eine gesetzte SSID (!!) wird geloescht, indem sie auf den (nicht
existierenden) Kanal 16 gesetzt wird: P I <ssid> 16
Zu einem Port dem keine SSID zugeordnet ist, kann keine Verbindung
(ausser vom Linkpartner) aufgebaut werden. Deshalb sollte zu Testzwecken
immer jedem Kanal eine SSID zugeordnet werden, und nur dann geloescht
werden, wenn der Port als Exklusivlink verwendet werden soll.

FLEXNET.PW

Syntax: PW

Eingabe der Flexnet-Sysop-Passworts nach dem TheNet/BayCom-Verfahren.

FLEXNET.RESET

(Sysop)

Dieser Befehl ist beim PC/Flex nicht implementiert.

Ersatz: shutdown -r in der Mailbox unter DOS
 reset falls Flexnet auf einem eigenen Rechner laeuft
 mit Hilfe von SERV

FLEXNET.RESTART=FLEXNET.RESET

FLEXNET.SETSEARCH

Die Suche nach einem Rufzeichen (FIND Befehl) wird auf allen in der Setsearch-Datei angegebenen Digis/Ports durchgefuehrt. Die Setsearch-Datei wird unter "s.fpr" im Flexnet-Verzeichnis abgespeichert und hat ein besonderes Format:

```
<call1>
<call1> [<call2> [<call3> [<call4> [<call5>]]]]
```

Beispiel einer Setsearch-Datei: Suchpfade fuer FIND-Befehl

```
DB0HOM
DB0HOM-2
DB0DIG via DB0HOM
DB0ZDF via DB0ODW
```

In der ersten Zeile ist eingetragen, dass der Suchbefehl ueber den eigenen Digi (Userport mit SSID 0) abgestrahlt wird. Die zweite Zeile bewirkt, dass der Suchbefehl auch ueber den Kanal mit der SSID -2 (z.B. zweiter Userport) abgestrahlt wird.

Die dritte Zeile zeigt, wie ein Suchpfad zum Nachbardigi DB0DIG eingegeben wird. Genausogut kann ein Suchpfad auch zu einem nicht direkt erreichbaren Digi eingegeben werden; DB0ZDF ist im obigen Beispiel von DB0HOM aus ueber den FlexNet-Autorouter zu erreichen.

- Soll auf Kanaelen mit SSID gesucht werden, sind diese als gesonderte Eintraege anzugeben (wie "DB0HOM-2" bzw. "-2" in den Beispielen).
- Statt des eigenen MYCALLs kann auch einfach "-" eingetragen werden.

Beispiel dazu: Suchpfade fuer FIND Befehl

```
-
-2
DB0DIG -
DB0ZDF via DB0ODW
```

FLEXNET.SYSOP

(Sysop)

Syntax: SYSOP

Siehe Help FLEXNET PW

Uebersicht ueber alle Sysop-Befehle:

CAL <port> [min 0]	sendet Calibriersignal der Dauer <min> Minuten; Defaultdauer ohne Zeitangabe = 1 Minute; "0" beendet laengeres Calibrate auf Kanal <port>
Kill <QSO-Nr.>	Loeschen eines QSOs aus der Usertabelle
Links <port link> <call> [# \$ - @ > !)]	Linkpartner <call> auf Kanal <port> oder via Calleintrag <link> routen; ggf. mit Option
Links - <call>	Linkeintrag <call> loeschen
Mail <call>	<call> als Boxrufzeichen eingeben
MYcall <call> [ssid1 ssid2]<call>	als Digipeater-MYCALL eingeben, ggf. mit SSID-Bereich von <ssid1> bis <ssid2>
MOMode <port> <mode>	Kanal <port> auf <mode> einstellen
Parms S <ssid> <port 16>	SSID <ssid> auf Kanal <port> setzen
Parms T <txdelay> <port>	TXDelay auf Kanal <port> einstellen
PW	SYSOP-Privilegierung anfordern (BayCom-Verfahren)
SYSop	SYSOP-Privilegierung anfordern (BayCom/Flexnet)
TRace <port> [call] [Opt.]	Kanal <port> monitoren; ggf. nur Rufzeichen [call] tracen
TRace	Trace ohne Portangabe: Tracemodus beenden
WRITE <A B C H I L S>	Textdateien schreiben (Ende mit /ex oder ^Z)

Die Benutzer Befehle koennen mit Help FLEXNET CMD abgerufen werden.
Siehe auch Help FLEXNET <Unterbegriff>:
AKTUELL BCM BEACONS CMD CONVERS INFO IO L2STATES
LINK LOCAL MHEARD MODE PARMS PW RESET RESTART
SETSEARCH TRACE WRITE
Die Kopplung mit der BCM wird in Help FLEXNET BCM beschrieben.

FLEXNET.TRACE

(Sysop)

TRace <Port> <Rufzeichen> [<Optionen>]

Es werden die gesendeten und empfangenen Daten eines Funkkanals ausgegeben.
Das funktioniert nur, wenn der Monitor der Box nicht aktiv ist.
Daten mit komprimierten Headern fremder Links werden nicht ausgegeben.

Optionen:

- "#" - RR/RNR/REJ-Frames unterdruecken
- "\$" - Infoframe-Inhalte unterdruecken
- ">" - nur gesendete Frames anzeigen
- "<" - nur empfangene Frames anzeigen

Mit "Trace" (ohne Parameterangabe) wird der Tracemodus beendet.

FLEXNET.WRITE

(Sysop)

WRITE <Flex-Datei>

Schreibt eine Text-Datei auf die Platte der Box. Die Eingabe wird durch ^Z oder /EX abgeschlossen.

<Flex-Datei> = A, B, C, H, I, L, S

Die Datei wird im Flexnet-Verzeichnis als "a.fpr" etc. abgelegt. Besser ist es, diese Dateien direkt in der BCM mit WT bzw. WPRG zu senden.

a) Die Textdateien "a.fpr", "c.fpr", "h.fpr", "i.fpr", "l.fpr" koennen beliebigen Text enthalten; es gibt keine speziellen Vorschriften fuer den Aufbau. Allerdings sollte am Anfang jeder Datei (ausser beim "c.fpr") ein CarriageReturn (CR) stehen, damit die Texte bei der Ausgabe immer am Anfang einer neuen Zeile beginnen.

Am Ende der Dateien sollte hingegen kein CR stehen.

b) Die Dateien "b.fpr" und "s.fpr" haben ein spezielles Format, siehe Help FLEXNET BEACONS und Help FLEXNET SETSEARCH.

FLOATS=VERTEILER

FLXNET=FLEXNET

FOLLOWUP=COMMENT

FORWARD

Syntax: Forward [-F] [-H] <Rubrik> <Bereich> [@]<Zieladresse>

Leitet die im <Bereich> angegebenen Nachrichten an eine andere Box oder einen anderen Verteiler weiter. Der Benutzer muss zu der angewaehlten Nachricht ein Zugriffsrecht haben, d.h. er muss der Absender oder Empfaenger der Nachricht sein. Wird kein Bereich angegeben, so bezieht sich der FORWARD Befehl auf die zuletzt gelesene Nachricht.

Es wird dabei die Adresse der Nachricht nicht geaendert, sondern die Nachricht lediglich unveraendert zum angegebenen Ziel weitergeleitet. Wird jedoch die Option "-F" angegeben, so wird die Zieladresse der Nachricht veraendert.

Forward wirkt nur bei Nachrichten mit nicht gesetztem Fwd-Hold-Flag. Beim FORWARD Befehl kann mit der Option "-h" trotzdem die Eintragung in die

Forward-Liste erzwungen werden.

Beispiele: f info 5 dl
f -f dl8mbt 3-4 @ db0rgb

Siehe auch "Help USERSF", "Help Adresse" und "Help Options Forward"

FS

Der in der Box integrierte Filesurf dient zum Lesen und Schreiben von Dateien aehnlich "ftp":

- mit dem Befehl "FS" wird in den "Filesurf-Modus" gewechselt,
- mit "DIR" werden die Dateien aufgelistet, mit "CD" wird das Verzeichnis gewechselt,
- mit "GET", "BGET", "DGET" und "YGET" koennen Dateien gelesen werden und
- mit "BYE", "EXIT", "QUIT" kommt man wieder in den "Box-Modus".

Es besteht auch die Moeglichkeit im Box-Modus zu bleiben und die entsprechenden Befehle mit vorangestellten FS auszufuehren.

Beispiel: fs d gibt das Hauptverzeichnis des Filesurf aus

Siehe auch "Help FS <cmd>"

cmd = PATH, DIR, LS, CD, GET, PUT, DGET, DPUT, BGET, BPUT, YGET, YPUT, QUIT
Sysop: RM, MKDIR, RMDIR, CP, MV

Einige Mailboxen haben Runutilities installiert, mit denen man noch einfacher Dateien austauschen kann (7plus-get, BS-Bin-Transfer etc.). Hier sollte man mal "FS HILFE" aufrufen!

FS.BGET

Syntax: BGet <Dateiname>

Liest die angegebene Datei im Autobin Modus im Filesurf aus.

Siehe auch "Help BINAer"

FS.BIN=FS.BGET

FS.BPUT

Syntax: BPut <Dateiname>

Schreibt die angegebene Datei im Autobin Modus in den Filesurf.

Siehe auch "Help BINAer"

FS.BYE=FS.QUIT

FS.CAT=FS.GET

FS.CD

Syntax: CD <pfad>

Wechselt das Verzeichnis oder das Laufwerk (DOS/WIN32)

Beispiel: cd .. (wechselt in das vorige Verzeichnis)

FS.CHDIR=FS.CD

FS.CP

(Sysop)

Syntax: CP <Dateiname1> <Dateiname2>

Kopiert eine Datei. Wildcards sind nicht erlaubt, <Dateiname2> darf kein Verzeichnis sein.

FS.DEL=FS.RM

FS.DGET

Syntax: DGet <Dateiname>

Liest die angegebene Datei im DIDADIT Modus aus dem Filesurf aus.

Siehe auch "Help DIDadit"

FS.DIR

Syntax: Dir [<Verzeichnis>]

Gibt alle Dateien im Verzeichnis incl. Groesse, Datum und Uhrzeit aus.

FS.DPUT

Syntax: DPut

Die Datei kann mit DIDADIT Transfer Protokol zur Box gesendet werden. Der Dateiname wird von DIDADIT automatisch uebergeben.

Siehe auch "Help DIDadit"

FS.EXIT=FS.QUIT

FS.GET

Syntax: Get <Dateiname>

Liest die angegebene Datei als Text aus.

FS.HELP=FS

FS.LS

Syntax: List [<Verzeichnis>]

Gibt alle Dateien im Pfad aus (nur Dateinamen).

FS.MD=FS.MKDIR

FS.MKDIR

(Sysop)

Syntax: MKDir <Verzeichnis>

Erstellt ein neues Verzeichnis.

FS.MOVE=FS.MV

FS.MV

(Sysop)

Syntax: MV <Dateiname1> <Dateiname2>

Benennt eine Datei um. Wildcards sind nicht erlaubt, <Dateiname2> darf kein Verzeichnis sein.

FS.PATH

Syntax: Path

Gibt alle verfuegbaren Verzeichnisse aus.

FS.PUT

Syntax: PUt <Dateiname>

Schreibt eine Textdatei in den Filesurf hinein, sofern vom Sysop eingerichtet. Die Eingabe wird durch ^Z (Control-Z) abgeschlossen.

Siehe auch "Help FS PAtH"

FS.QUIT

Syntax: Quit

QUIT beendet den Filesurf-Modus und kehrt zur Box zurueck.

FS.RD=FS.RMDIR**FS.READ=FS.GET****FS.RM**

(Sysop)

Syntax: RM <Dateiname>

Loescht die Datei <Dateiname>. Wildcards sind nicht erlaubt.

FS.RMDIR

(Sysop)

Syntax: RMDir <pfad>

Loescht das Verzeichnis <pfad>.

FS.RPRG=FS.BGET**FS.RTEXT=FS.GET****FS.RYAPP=FS.YGET****FS.TYPE=FS.GET****FS.WPRG=FS.BPUT****FS.WTEXT=FS.PUT****FS.WYAPP=FS.YPUT****FS.YGET**

Syntax: YGet <Dateiname>

Liest die angegebene Datei im Yapp-Modus aus.

Siehe auch "Help Yapp"

FS.YPUT

Syntax: YPut <Dateiname>

Schreibt die angegebene Datei im Yapp-Modus.

Siehe auch "Help Yapp"

FSER=FS

FSPATH

(Sysop, init.bcm, Option FILESURF in config.h)

Syntax: FSPath [<path1> <path2>.. [+]<pathn> | off]

(Vorgabe: off)

Dieser Parameter definiert die im "Filesurf" freigegebenen Verzeichnisse.

fspath off der Filesurf ist nicht aktiv

fspath <path> der Filesurf ist aktiv, das angegebene Verzeichnis
 ist nur zum Lesen freigegeben

fspath +<path> das Verzeichnis ist zum Lesen und Schreiben freigegeben.

Beispiel Linux: fsp /ftp/pub +/ftp/incoming /cdrom

Beispiel DOS/Win32: fsp c:\alle +d:\incoming f:\cdrom

Siehe auch "Help FS"

FTP_PORT

(Sysop, init.bcm)

Syntax: FTp_port [<port>]

Legt den Port fuer den FTP-Zugriff fest.

Beispiel: ft 8021

Siehe auch "Help PORTNUMMER"

FWEDIT

(Sysop)

Syntax: FWDEdit <Befehl> [[Eintraege] <Boxcall>]

Mit diesem Befehl koennen die S&F-Eintraege geaendert und in "fwd.bcm" gespeichert werden. Es existieren folgende Befehle:

FWDEdit Add <Eintraege> <Boxcall>

FWDEdit Backup

FWDEdit Call <Newcall> <Oldcall>

FWDEdit Delete <Eintraege> <Boxcall>

FWDEdit New <Newcall>

FWDEdit Path <Connectpfad> <Boxcall>

FWDEdit Remove <Boxcall>

FWDEdit Time <Forwardzeiten> <Boxcall>

Die Aenderungen werden in "fwd.bcm" gespeichert und sind sofort wirksam.

Siehe auch "Help FWDEdit <befehl>"

FWEDIT.ADD

(Sysop)

Syntax: FWDEdit Add <Eintraege> <Boxcall>

Fuegt <Boxcall> die angegebenen <Eintraege> hinzu.

Eintraege, die schon vorhanden sind, werden abgewiesen.

Hinweis: Bei dem Eintrag -B muss die Bytebegrenzung OHNE Leerzeichen angehaengt sein.

Beispiel: fwded a -b19999 DB0AAB

FWEDIT.BACKUP

(Sysop)

Syntax: FWDEdit Backup

Kopiert den Inhalt von "fwd.bak" auf "fwd.bcm" und liest die Daten ein.

FWDEDIT.CALL

(Sysop)

Syntax: FWDEDit Call <Newcall> <Oldcall>

Aendert das Rufzeichen eines Forwardpartners von <Oldcall> auf <Newcall>.

Beispiel: fwded c DB0ME DB0IZ

FWDEDIT.DELETE

(Sysop)

Syntax: FWDEDit Delete <Eintraege> <Boxcall>

Loescht die angegebenen <Eintraege> unter <Boxcall>. Eintraege, die nicht vorhanden sind, werden abgewiesen. Beim Loeschen der Option "-B" braucht keine Zahl angegeben zu werden. Es ist nicht moeglich, den Forward-Eintrag zum <Boxcall> selbst zu loeschen.

FWDEDIT.NEW

(Sysop)

Syntax: FWDEDit New <Newcall>

Erzeugt einen neuen FWD-Eintrag fuer <Newcall>. Die FWD-Zeit wird wie bei "-" vorgegeben. Als Forward-Eintrag ist <Newcall> bereits vordefiniert.

FWDEDIT.PATH

(Sysop)

Syntax: FWDEDit Path <Connectpfad> <Boxcall>

Aendert den AX25-Pfad zu <Boxcall>. Es sind maximal 50 Zeichen moeglich, Schraegstriche fuer mehrstufigen Aufbau werden mit Leerzeichen umgeben.

Beispiel: fwded p DB0ME-8/DB0RWI DB0ME

wird zu: DB0ME AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DB0ME-8 / DB0RWI

FWDEDIT.REMOVE

(Sysop)

Syntax: FWDEDit Remove <Boxcall>

Loescht <Boxcall> aus der FWD-Liste, mitsamt allen Eintraegen.

Rueckgaengigmachen ist nur durch "fwded backup" moeglich!

FWDEDIT.SAVE

(Sysop)

Syntax: FWDEDit Save

Schreibt alle Aenderungen in "fwd.bcm" Die vorherige Datei wird in "fwd.bak" gespeichert (zum Zurueckholen mit "fwded b").

FWDEDIT.TIME

(Sysop)

Syntax: FWDEDit Time <Forwardzeiten> <Boxcall>

Aendert die S&F-Zeiten fuer <Boxcall>. "-" wird zu "APAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" expandiert. Es muessen nicht alle 24 Zeichen eingegeben werden, ggf. wird so lange vervielfacht bis 24 erreicht sind (nur bei 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 Zeiten).

Beispiel: fwded t AUP DB0HOM

wird zu: DB0HOM AUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP DB0HOM-8

FWDEXPORT

(Sysop, Option _FILEFWD in config.h)

Syntax: FWDEXport [-<Option>] <Boxcall> <Forwarddatei>

Exportiert die fuer das angegebene <Boxcall> anstehenden Nachrichten in die Datei <Forwarddatei>.

Die <Option> muss dabei nicht angegeben werden, sie bewirkt folgendes:

ohne <Option> die SID "AFHMR\$" wird verwendet
-B die SID "AFDHMRW\$" (OpenBCM-Erweiterungen mit Autobin und WPROT-Format) werden verwendet
-D die SID "ADHMR\$" (Diebox-Erweiterungen mit Autobin und E/M-Mails) werden verwendet
-S <sid> eine eigene SID kann definiert und verwendet werden

In der Datei "fwd.bcm" ist das <Boxcall> ganz "normal" zu definieren, die Zeiten bzw. der S&F-Pfad ist nicht anzugeben.

Siehe auch "Help FWDIMPORT" und "Help SID"

FWDIMPORT

(Sysop, Option _FILEFWD in config.h)

Syntax: FWDIMPORT <Boxcall> <Forwarddatei>

Liest aus einer durch den Befehl "fwdexport" erzeugten Datei Nachrichten ein. Die Nachrichten werden so, als ob sie vom angegebenen <Boxcall> empfangen worden waeren, abgespeichert. Dabei wird die SID "ADFHMRW\$" angenommen.

Siehe auch "Help FWDEXport"

FWDSSID

(Sysop, init.bcm)

Syntax: FWDSSID [<n>]

(Vorgabe: 8)

Setzt die SSID fuer abgehenden S&F. Die BBS benutzt das <call1>, das mit MYCALL gesetzt wurde und die SSID, die mit FWDSSID gesetzt wurde. Wird die SSID bereits benutzt, so wird sie um 1 erhoehrt. Ist 15 erreicht, so wird mit 1 weiter versucht. FWDSSID nicht auf 0 und nicht auf bereits benutzte Werte setzen (Digi, Cluster, TCP/IP, etc.).

Beispiel: fwds 2

FWDTIMEOUT

(Sysop, init.bcm)

Syntax: FWDTIMEOUT <Minuten>

(Vorgabe: 60)

Wenn beim Forward mehr als <Minuten> nichts empfangen wurde, wird die Verbindung abgebaut. Die Groesse des Timeout haengt sehr stark von der Qualitaet und Belastung der Links ueber die Forward betrieben wird ab. Ein Forward-Timeout wird in "trace/syslog_r.bcm" als #R (Report) Eintrag vermerkt. Sollten wiederholt Timeout-Eintraege in der Datei auftreten, so sollte der Wert des Timeouts erhoehrt und die Linkverbindung verbessert werden.

Beispiel: fwdti 15

Siehe auch "Help Options Forward", "Help FWDSSID" und "Help FWDTRACE"

FWDTRACE

(Sysop, init.bcm)

Syntax: FWDTRACE [0 | 1 | 2]

(Vorgabe: 0)

Mitprotokollieren beim S&F. Es koennen saemtliche Forwardverbindungen in

"trace/t_<CALL>.bcm" mitgeschrieben werden. Dabei wird Datum/Uhrzeit, Task-Nr (bei Mehrfachconnects wichtig), S (Send) R (Receive) und die entsprechende Zeile angezeigt. Diese Dateien koennen mit dem Befehl "TGREP <Suchtext> <call>" durchsucht werden.

FWDTRACE 0 Tracing abgeschaltet, Dateien werden nicht erzeugt
 FWDTRACE 1 Tracing fuer alle S&F-Verbindungen aktiv
 FWDTRACE 2 bewirkt, dass nur Forwarding zu Boxen mitgeschrieben wird, bei denen in "fwd.bcm" die Option "-T" angegeben ist

Siehe auch "Help Options Forward", "Help FWDTIMEout", "Help FWDSsid" und "Help TGrep"

GREP

(Sysop)

Syntax: Grep ["<Suchtext>"] <Dateiname>

Gibt alle Zeilen der Datei <Dateiname> aus, in denen der <Suchtext> vorkommt. Anfuhrungszeichen sind nur dann notwendig, wenn der <Suchtext> Leerzeichen enthaelt. Beim <Suchtext> ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant. Der <Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet. (Siehe "Help REGular_expressions").

Beispiel: g start trace/syslog.bcm

GUESTCALL

(Sysop, init.bcm, Option _GUEST in config.h)

Syntax: GUESTCALL [<Rufzeichen> | off]

(Vorgabe: off)

Definiert ein Gast-"Rufzeichen" unter dem Logins in der Box akzeptiert werden. Dieses Rufzeichen hat nur eingeschaenkte Moeglichkeiten, das Senden einer Nachricht ist nicht moeglich.

H=HELP

HEADER=KOPF

HELP

Kurze Uebersicht der haeufigsten verwendeten Befehle:

Befehl	Beschreibung	Beispiel (abgekuerzt)
Alter <Parameter>	Parameter anzeigen/einstellen	A F DB0AAB.#BAY.DEU.EU
Dir <Rubrik>	Inhaltsverzeichnis einer Box	D DL8MBT 1-5
Check <Bereich>	Listet neue Nachrichten	C 1-20
Erase <Msg>	Loeschen von Nachrichten	E DL8MBT 5
List <Rubrik>	Wie DIR, jedoch anderes Aussehen	L DL8MBT 5-10
LOG	Logbuch-Auszug	LO 28.10.99
Quit	Verlassen des Systems	Q
Read <Msg>	Lesen von Nachrichten	R DL8MBT 2-4
REply	Antwort auf gelesene Nachricht	REP
Send <Call> @<Adr>	Senden einer Nachricht	S DL8MBT@DB0AAB
Talk <Call> <Msg>	Nachricht an eingeloggten Benutzer	T DL8MDW Hallo Chris
TRansfer <from> <to>	Kopieren einer Nachricht	TR DL8MBT 5 DG3RBU
Users	Verzeichnis aktueller Benutzer	U

Help <Befehl> genauere Beschreibung zu Befehl, z.B. "Help Alter"
 Help INDEX Liste aller verfuegbaren HELP Eintraege
 Help CMDList Uebersicht ueber alle Benutzer Befehle
 Help ALL gesammte HELP Datei (ca. 250 kByte)
 CMDlist Liste aller Benutzer Befehle
 SCmdlist Liste aller Sysop Befehle

Befehle koennen abgekuerzt werden, soweit sie eindeutig sind.
Gross-/Kleinschreibung moeglich bei Befehlen, Rufzeichen, Rubriken, etc.
Statt Help kann man auch MAN oder ? zu benutzen.

HILFE=HELP

HILFESTUFE=ALTER.HELP

HOLD

(Sysop)

Syntax: HOLD [-u] <Rubrik> <Bereich>

Setzt die angegebenen Nachrichten manuell auf HOLD (kein S&F).

Mit der Option "-u" koennen auf HOLD gesetzte Nachrichten wieder freigegeben werden.

Die Funktion des manuellen auf HOLD setzen, macht in der Regel wenig Sinn, denn normalerweise ist der S&F schneller als ein Sysop der manuell seine Mails ueberprueft! Es ist daher anzuraten, die HOLD-Funktionen in "reject.bcm" anzuwenden. Werden Mails ueber die Datei "reject.bcm" auf HOLD gesetzt, so lassen sich diese Mails durch den Befehl "hold -u" nach Ueberpruefung durch den Sysop wieder weiterleiten, oder gegebenenfalls auch mit dem Befehl "forward -h <Rubrik> <Nr> @ <Verteiler>" zu einem anderen Verteiler/Mailbox umleiten.

Nachrichten auf HOLD koennen mit DIR HOLD aufgelistet werden.

Siehe auch "Help HOLDTime", "Help Dir Hold" und "Help REJECT"

HOLDTIME

(Sysop, init.bcm)

Syntax: HOLDTime [<Stunden>]

(Vorgabe: 0)

Mit dem Parameter HOLDTIME wird die Haltezeit in Stunden fuer Nachrichten eingestellt, die ein Hold-Kriterium (H, F, L oder P) in "reject.bcm" erfuellen. Ein Wert von "0" schaltet die Funktion aus, ein Wert von "48" (entspricht 2 Tagen) macht vermutlich Sinn. Nachrichten auf HOLD koennen mit DIR HOLD aufgelistet und mit FORWARD -H wieder in den Forward gegeben werden.

Anmerkung: Der Hold-Mechanismus greift nur bei Mails, die nicht unter Sysop-Status eingegeben wurden. Da dies bei Sysops, die diese Funktion natuerlich zufaellig unter Sysop-Status das erste Mal testen, des oeffteren Konfusion ausloeste, sei dies an dieser Stelle extra angemerkt!

Siehe auch "Help REJECT" und "Help Dir Hold"

HTTP

Im Gegensatz zu den meisten anderen Loesungen (CGI-Skript), besitzt die BCM ein eingebautes HTTP Interface. Dadurch laesst sich die Box voll interaktiv bedienen. Das bedeutet Befehle werden direkt ausgefuehrt und Benutzer koennen sich unter ihrem eigenen Rufzeichen einloggen. Der HTTP Server ist normalerweise auf dem TCP Port 8080 erreichbar. Andere Werte lassen sich ueber die Befehlszeile setzen.

Bei der ersten HTTP Verbindung zu einer BCM kommt ein kleines Fenster auf den Bildschirm. Dort wird man aufgefordert einen Namen und ein Passwort einzugeben. Auch hier gelten ein paar Konventionen bezueglich der Eingaben: Als Namen wird grundsaeztlich das eigene Rufzeichen eingegeben. Beim Passwort trifft die BCM Software eine kleine, aber wichtige Unterscheidung:

- Wird eine Verbindung vom localhost [127.0.0.1] oder dem Packet Radio

Netz aufgebaut, dann gilt als Passwort der in der BCM eingegebene Name des Benutzers. Durch diese Konvention muss den Benutzern durch den Sysop kein Passwort eingetragen werden. Hat ein Benutzer ein Benutzer-Passwort gesetzt, ist kein Login moeglich.

- Bei Verbindungen aus anderen Netzen gilt grundsatzlich das TTY-Passwort.

Nach einem erfolgreichen Login setzt der HTTP Server beim Benutzer ein Cookie. Das Cookie dient dazu, bei einem spaeteren Login den Benutzer zu identifizieren und dadurch die Passwortabfrage zu umgehen. Wird dem Browser verboten Cookies zu setzen, dann muss das Passwort jedesmal auf Neue eingetippt werden.

Als Browser eignen sich in jedem Fall die Produkte von Netscape, alle anderen Browsern muessen Frames unterstuetzen.

Die Funktionen der BCM lassen sich komplett fernbedienen, jedoch gibt es einige Ausnahmen:

- Beim Senden von Nachrichten muss immer die Referenz zu send angeklickt werden. Es hilft nichts, in der Befehlszeile einen Send Befehl zu schreiben und dann auf Execute zu klicken.
- Die Bedienung von interaktiven Runutilities ist nicht moeglich.
- Beim Empfang von Nachrichten werden binaere Dateien automatisch umgesetzt. Dabei wird der Mimetype beachtet und folgerichtig werden beispielsweise Nachrichten mit einem binaer eingespielten JPG-Bild automatisch angezeigt.

Alle anderen Funktionen sollten sich wie gewohnt bedienen lassen.

HTTP_PORT

(Sysop, init.bcm)

Syntax: HTtp_port [<port>]

Legt den Port fuer den HTTP-Zugriff fest.

Beispiel: ht 8080

Siehe auch "Help PORTNUMMER"

HTTPACCOUNT

(Sysop, init.bcm, nur Linux/Win32)

Syntax: HTTPACCOUNT [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

Ist "HTTPACCOUNT" auf den Wert "1" gesetzt, so ist bei gesetztem Guestcall, Login unter diesem Guestcall, und wenn die IP-Nummer nicht dem Amprnet (also nicht mit "44.xx" beginnt) entspringt, die Funktion "create account" aktiviert. Dadurch ist es dem Guestcall-Login moeglich, fuer ein, der Box bekanntem Rufzeichen, ein TTYPW-Passwort zu generieren, sofern dieses noch nicht fuer das Rufzeichen gesetzt wurde.

Die Defaulteinstellung ist der Wert "0" und braucht im Regelfall auch nicht geaendert werden.

Siehe auch "Help GUESTCALL"

HTTPGUESTFIRST

(Sysop, init.bcm, nur Linux/Win32)

Syntax: HTTPGUESTFIRST [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

Ist "HTTPGUESTFIRST" auf den Wert "1" gesetzt, so kommt beim HTTP-Zugriff auf die Mailbox, sofern das Guestcall gesetzt ist, nicht eine Login-Abfrage, sondern der User wird gleich unter dem Guestcall in die Mailbox eingeloggt.

Der Guestcall-User hat dann nur Lesezugriff auf die Mailbox. Ueber die Funktion "userlogin" kann sich der Guestcall-User dann spaeter noch unter seinem eigentlichen Rufzeichen einloggen.

Die Defaulteinstellung ist der Wert "0" und braucht im Regelfall auch nicht geaendert werden.

Siehe auch "Help GUESTCALL"

HTTPTTYPW

(Sysop, init.bcm, nur Linux/Win32)
Syntax: HTTPTTYPW [0 | 1]
(Vorgabe: 0)

Wir "HTTPTTYPW" auf den Wert "1" gesetzt, so wird auch bei AMPRNET-Zugriff auf den HTTP-Server immer das TTYPW-Passwort verlangt, nicht der unter ALTER NAME eingestellte Name. Damit ist dann auch eine Passwort-Authorisierung für das PW&HOLD Verfahren festgelegt, siehe hierzu "Help REJECT".

Die Defaulteinstellung ist der Wert "0" und braucht im Regelfall auch nicht geaendert werden.

I=INFO

IMPDEL

"IMPDEL" innerhalb einer Import-Datei bewirkt, dass die Import-Datei nach der Abarbeitung geloescht wird. Der Befehl muss nicht notwendigerweise am Ende der Import-Datei stehen.

IMPORT

(Sysop)
Syntax: IMPort <Dateiname>
Die benannte Datei wird dabei interpretiert als wenn es von der Eingabe ueber Funk oder Konsole kaeme. Jeder Boxbefehl kann damit aus einer Datei heraus gestartet werden. Insbesondere ist ein impliziter SEND Befehl moeglich.

Beispiel fuer "stat.imp":
s statisti @ db0aab # 30 Log-Statistik
Hier steht die Statistik
nnnn (Datei-Ende)

Aufruf dann wie folgt:
 impo stat (Endung .imp kann entfallen)

Import innerhalb von Import-Dateien ist zulaessig. Der Import wird allerdings gleichzeitig fortgefuehrt (neue Task), das darf nicht zu Fehlern fuehren.

Beim Import wird ein ";" (Semikolon) nicht als Trennzeichen zwischen zwei Befehlen erkannt, es darf also maximal ein Befehl pro Zeile stehen. Wird ein Import gestartet, waehrend SENDLOCK aktiv (z.B. REORG) ist, so wird die Ausfuehrung des Imports verzoegert. Kann ein SEND Befehl innerhalb eines Imports nicht ausgefuehrt werden, so wird der Import abgebrochen, es erfolgt ein Eintrag in "trace/syslog.bcm".

Siehe auch "Help SStatus Semaphores"

INFO

Syntax: Info

Gibt einen Infotext ueber die Mailbox aus. Der Anfang des Texts ist fix vorgegeben, der Rest wird aus einer vom Sysop gestalteten

Datei info.<lang> entnommen.

INFOLIFE

(Sysop, init.bcm)

Syntax: INFOLife [<Tage>]

(Vorgabe: 999)

Setzt die Vorgabe fuer Lifetime von Rubriken, die nicht in die angelegte Struktur passen. Der gueltige Wertebereich ist "1" bis "999".

Sie werden unter TMP angelegt und erhalten die hier angegebene Lifetime. Diese sollte nicht allzu lang sein, damit nicht zu viele verschiedene Rubriken in der Box entstehen. Unter TMP angelegte Rubriken verschwinden wieder, wenn alle ihre Nachrichten geloescht sind. Wird vom Benutzer eine Lifetime fuer eine Nachricht eingegeben, wird diese auf maximal der vom Sysop eingestellten Lifetime begrenzt.

INFOPATH

(Sysop, init.bcm)

Syntax: INFOPath [<Verzeichnis>]

(Vorgabe: "/bcm/info/")

Setzt den Pfad im Dateisystem fuer die Bulletin-Nachrichten. Standardmaessig ist dieser Pfad auf "info" eingestellt (bezieht sich auf das aktuelle BCM Verzeichnis), kann aber auch auf ein anderes Laufwerk gesetzt werden. Statt des DOS Backslash (\) wird ein Slash (/) verwendet (Wichtig fuer Runutils!).

Beispiel: infop d:/info

Es ist sinnvoll, den Infopath auf eine eigene Partition bzw. auf ein eigenes Laufwerk zu legen, im DOS Filesystem FAT16 sind nur 2¹⁶ verschiedene Dateien moeglich, wobei die minimale Dateigroesse durch die Clustergroesse bestimmt wird. Diese Groesse betraegt etwa:

Partition bis	256 MB	-	4 kBytes	
256	-	512 MB	-	8 kBytes
512	-	1024 MB	-	16 kBytes
1024	-	2048 MB	-	32 kBytes
2048	-	4096 MB	-	64 kBytes

Da jede Nachricht als eine eigene Datei abgespeichert wird, benoetigt somit jede Nachricht bei einer 450 MB-Platte mindestens 8 kBytes.

Bei 8 kByte-Clustern wird die Festplatte daher nur mehr zu weniger als 50% ausgenutzt. Es ist deshalb sinnvoll, unter DOS fuer System, User und Info eine eigene Partition einzurichten. Der INFOPATH kann genauso wie das Benutzer-Verzeichnis auch auf ein Netzwerkslaufwerk zeigen. Damit kann dann die Nachricht auch in einem anderen Dateisystem (Novell, ext2fs, Windows-NT, etc.) abgelegt werden, es sind dann auch mehr als 2¹⁶ verschiedene Dateien moeglich. Eventuell kann unter DOS auch FAT32 verwendet werden, dort wird eine Clustergroesse von 4 kBytes verwendet, allerdings kommt es mit neueren DOS-Versionen zu Problemen beim DOS-Ausstieg. Bei der Linux-Version sollte ein ext2fs mit 1 oder 2 kByte pro Cluster gewaehlt werden.

INPUT=EINGABE

K=KOPF

KILL

(Sysop)

Syntax: Kill <Tasknummer>

Loescht einen Prozess in der Mailbox. Das geht fuer alle laufenden Tasks. Die Tasknummer kann mit PS eingesehen werden. Sinnvoll ist das Befehl in erster

Linie bei Box-Logins ueber Funk. Diese werden anschliessend disconnected. Fuer die Folgen von abgeschossenen Tasks (insbesondere Sachen wie Desktop, logind, forwardd etc) ist jeder selbst verantwortlich. Nicht-Insidern wird von der Benutzung abgeraten.

KOMMANDOS=CMD

KOPF

Syntax: Kopf [<Optionen>] <Rubrik> <Bereich>
Header [<Optionen>] <Rubrik> <Bereich>

Gibt alle Verwaltungsdaten zu einer Nachricht aus. Die Syntax ist identisch zum READ Befehl, es werden stets alle Kopfdaten ausgegeben, unabhaengig von den eingestellten Optionen bei READ. Mit der Option "-h" kann der volle Weg ueber alle Mailboxen (R:-Headerzeilen) betrachtet werden.

Siehe auch "Help Options Read"

L=LIST

LANGUAGE=ALTER.SPEECH

LEERZEILE=ALTER.LF

LF=ALTER.LF

LIFETIME

(Sysop)

Syntax: LIFetime <Rubrik> <max.-LT> [<min.-LT>]

Setzt die Lifetime fuer eine Rubrik. Der gueltige Wertebereich liegt zwischen "1" und "999". Nachrichten mit einer Lebensdauer von 999 Tagen haben tatsaechlich eine Lebensdauer von "unendlich", veraltern also nie. Diese Einstellung betrifft nur neu angekommene Nachrichten. Alte Nachrichten werden zunaechst nicht beeinflusst. Alle Veraenderungen werden in "bulletin.bcm" vermerkt. Vom Benutzer eingegebene Lifetimes werden auf die eingestellten <max.-LT> begrenzt. Wird zusaetzlich zur <max.-LT> eine <min.-LT> eingegeben, so wird die Nachricht fruehestens nach <min.-LT> Tagen geloescht, unabhaengig von der im S&F oder vom Benutzer eingegebenen Lifetime. Vom Sysop kann mit dem LT Befehl trotzdem die <min.-LT> unterschritten werden. Der Wert der <min.-LT> wird mit 1 vorbesetzt.

Beispiele:

LIFETIME BAYCOM 360 180 Die Nachricht wird fruehestens nach 180 Tagen, spaetestens nach 360 Tagen geloescht, falls sie mit einer Lifetime versehen war, Nachrichten ohne Lifetime werden nach 360 Tagen geloescht

LIFETIME BAYCOM 999 999 Nachrichten fuer BAYCOM werden unabhaengig von der eingegebenen Lifetime nie geloescht

LIFETIME WETTER 3 3 Nachrichten fuer WETTER werden fruehestens nach 3 Tagen, spaetestens nach 3 Tagen geloescht

LINEFEED=ALTER.LF

LIST

Syntax: List [<Rubrik>] [<Bereich>]

Gibt eine Liste einer Rubrik oder fuer ein Rufzeichen aus. Der Unterschied

zu DIR besteht darin, dass eine andere Einstellung der Optionen (siehe "Help Options List") gueltig ist. Der Befehl ist aehnlich dem LIST Befehl in der DPBox-Software aufgebaut.

Ohne <Bereich> werden nur Nachrichten seit dem letzten Login und Logout mit Q angezeigt. Dies ist aber ueber Einstellung der Optionen aenderbar, siehe "Help Alter".

Beispiele:

```
"L DL8MBT 1-"          listet alle Nachrichten fuer DL8MBT
"L BAYCOM -10"        listet die neusten 10 Nachrichten fuer BAYCOM
```

LO=LOG

LOESCHEN=ERASE

LOG

Syntax: LOg [-Optionen] [<Datum>] ["<Suchtext>"]

Gibt das Logbuch des Tages aus, oder sucht im gesamten Logbuch nach <Suchtext>, was sowohl ein Rufzeichen als auch ein Datum sein kann.

Es werden nur die jeweils neuesten 20 Eintraege ausgegeben.

Ausgabeformat:

TxBytes: An den Benutzer (oder Box) gesendete Bytes

RxBytes: Vom Benutzer empfangene Bytes

CPUsec: verbrauchte Rechenzeit

F: Flag: S=Sysop, Q=Ausstieg mit Quit, F=Forward U=User-S&F

TXF: Anzahl der aus der Box ausgelesenen Nachrichten (Box hat gesendet)

RXF: Anzahl der an die Box gesendeten Nachrichten (Box hat empfangen)

```
LOG <Call>          gibt heutiges Log fuer <Call> aus, z.B. "LOG DG3RBU"
LOG <Datum> <Call>  gibt Log von <Datum> das <Call> aus, z.B. "LOG 27. DG3RBU"
LOG <Datum>          gibt Log fuer den angegebenen Tag aus, z.B. "LOG 08.09.92"
```

Siehe auch "Help Options LOg" und "Help LOg Beispiel"

LOG.BEISPIEL

Logauszug (max 20) 15.12.1999:

Call	Datum	Start	Ende	TxBytes	RxBytes	CPUsec	F	TXF	RXF	
DC6IU	15.12.92	08:24-08:27z		1059	6	0.49		0	0	via DB0EIC
DK4LO	15.12.92	08:33-08:49z		3936	36	2.47	Q	1	0	via DB0ABZ-1
DL8MBT	15.12.92	09:13-09:14z		888	24	0.16	S	0	0	via DB0AAB
DB0KCP	15.12.92	08:25-08:31z		28647	3240	1.41	F	4	2	via DB0KFB

46 Eintraege gefunden.

Beispiele:

```
log -y dg3rbu      sucht die letzten 20 logins von DG3RBU im letzten Jahr
log -ws 1.10.      sucht Sysop-Logins in der Woche vor dem 1.10.
log -cmf           gibt die Anzahl aller Logins im letzten Monat aus
log -awpenht       alle Eintraege ohne NNTP, HTTP, POP3, SMTP, Telnet der
                  letzten Woche ausgeben
log -zw           Zusammenfassung aller Userlogins der letzten Woche
log -zh           Zusammenfassung aller Userlogins ohne HTTP von heute
log -zg 22.03.    Zusammenfassung aller Fwd-Logins vom 22.03.
log -zmg          Zusammenfassung aller Fwd-Logins des letzten Monats
log -zmg db0nos   Zusammenfassung aller DB0NOS-Fwd-Logins im letzten Monat
```

Siehe auch "Help Log" und "Help Options Log"

LOG.OPTIONS=OPTIONS.LOG

LOGBOOK=LOG

LOGBUCH=LOG

LOGIN

(Sysop)

Syntax: LOGIn <Rufzeichen>

Logt in die Box unter beliebigem Rufzeichen ein. Das braucht man als Sysop, wenn die Parameter eines anderen Calls eingestellt werden sollen oder man sich den Connecttext anschauen will etc.

LOGINCALLFORMAT

(Sysop, init.bcm, Option _LCF in config.h)

Syntax: LOGINCallformat [0 | 1 | 2]

(Vorgabe: 0)

0 = Amateur

1 = CB-Funk

2 = beides

LOGOUT=EXIT

LT=SETLIFE

LTQUERY

(Sysop, init.bcm)

Syntax: LTQUERY [0 | 1 | 2]

(Vorgabe: 0)

0: keine Lifetimeabfrage

1: Lifetimeabfrage nur für Bulletins

2: Lifetimeabfrage für Bulletin- und Usermails

Falls LTQUERY auf 1 oder 2 gesetzt wird, muss beim Versenden einer Nachricht eine Lifetime angegeben werden. Wird keine Lifetime beim SEND Befehl angegeben, so wird die Lifetime interaktiv abgefragt. Wird keine Lifetime eingegeben, so wird SEND abgebrochen. Bei 0 ist die Abfrage deaktiviert.

M=MSG

M_FILTER

(Sysop, init.bcm)

Syntax: M_FILTER [<Programm> | off]

(Vorgabe: off)

Mit M_FILTER wird in "init.bcm" ein Programm mit <Programm> definiert, was bei jeder empfangener Nachricht aufgerufen wird. Wird als Wert "off" eingestellt, so ist diese Filterfunktion deaktiviert.

Das <Programm> kann dann die Nachricht untersuchen, z.B. auf unerwünschte Schlüsselwoerter, oder aehnliches. Das <Programm> muss einen Rueckgabewert uebermitteln, von dem abhaengig dann folgendes geschieht:

0: es passiert nichts

1: die Nachricht wird geloescht

2: die Nachricht wird nicht weitergeleitet (hold)

Die Rueckgabewerte 1 und 2 funktionieren nur unter DOS bzw. Windows, nicht aber unter Linux. Unter Linux kann M_Filter also nur zum Aufruf

eines externen Programms verwendet werden, aber ohne einen Rueckgabewert auszuwerten.

Wichtig:

Das M_Filter <Programm> muss mit dem kompletten Pfad angegeben werden!

Der M_FILTER Aufruf wird in der Datei "trace\m_filter.bcm" protokolliert.

MACRO

(Sysop, Linux/Win32)

Syntax: MACro <macro>

Startet ein in "macro.bcm" definiertes Makro.

MAILFLAGS

Boxintern sind 16 Nachrichten-Flags verfuegbar, 5 werden derzeit genutzt:

1. mailtype: Gibt die Mailtype an (A,B,P,T)
2. fwdhold: Ob die Nachricht nicht automatisch weitergeleitet werden darf.
 - "!" Nachricht wird weitergeleitet (=Hold-Flag nicht gesetzt)
 - "R" Reject, Nachricht wurde vom S&F-Partner mit REJ abgelehnt
 - "S" Size, Nachricht zu gross (bei gesetzter "-b" Option in "fwd.bcm")
 - "B" Binary, S&F-Partner unterstuetzt das Autobin-Protokoll nicht
 - "E" Error, Nachricht ist fehlerhaft (z.B. fehlende BID bei Bulletins)
 - "L" Loop, Schleife (nur bei persoenlichen Nachrichten)
 - "N" No, obwohl noch nie angeboten (von Partner welcher nicht REJ unterstuetzt).

Eine Nachricht wird generell nur bei einem S&F-Fehler auf HOLD gesetzt.

3. fwdprop: Die Nachricht wurde im S&F vorgeschlagen und mit OK akzeptiert
4. replied: Die persoenliche Nachricht wurde beantwortet
5. msgty: Typ der Nachricht
 - "!" Text
 - "7" 7plus
 - "6" fehlerhaftes 7plus

MAILBEACON

(Sysop, init.bcm)

Syntax: MAILBEACON [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

Ist der Wert von Mailbeacon auf "1" gesetzt, wird die Mailbake (bzw. "beachead.bcm") immer gesendet. Ist der Wert auf "0" gesetzt, so wird die Mailbake nur dann gesendet, wenn neue Usermails in der Mailbox vorliegen. Die Defaulteinstellung ist "0" und sollte im Regelfall auch nicht veraendert werden.

MAILLISTSERV

(Sysop, init.bcm, Option MAILSERVER in config.h)

Syntax: MAILLISTServ [0 | 1 | 2]

(Vorgabe: 1)

Mit diesem Parameter wird der Mailinglistserver konfiguriert:

```
maillistserv 0    inaktiv
maillistserv 1    aktiv
maillistserv 2    aktiv, nur der Boxsysop kann Mailserverlisten einrichten
```

MAILLISTSENDER

(Sysop, init.bcm, Option MAILSERVER in config.h)

Syntax: MAILLISTSENDER [0 | 1]

(Vorgabe: 1)

Mit diesem Parameter wird das Absenderrufzeichen einer Mailinglist-Mail

konfiguriert. Da FBB-Mailboxen den Absender einer Mail nutzen, um dessen Home-BBS zu "lernen", gibt es Probleme, wenn ein Absender einer anderen Home-BBS als Absender der Mailserver-Mail mit der Home-BBS der Mailserver-BBS angegeben wird. Dieser Wert sollte also moeglichst auf 1 gesetzt werden.

maillistsender 0 es wird der Absender der Ursprungsmails als Absender der Mailserver-Mail genutzt (sollte NUR dann genutzt werden, wenn eine Maillinglistmail nicht durch eine FBB laeuft)
maillistsender 1 das Mailboxcall wird immer als Absender der Mailserver-Mail genutzt

MAILSERVER

Syntax: MAILServer <Befehl> <Mailserverliste> [Parameter]

Der Mailserver dient zum Verteilen einer persoenlichen Nachricht an mehrere vorher definierte Empfaenger in Form einer Mailserverliste (=Mailverteiler).

Zur Konfiguration des Mailservers stehen folgende Befehle zur Verfuegung:

Help MAILServer +L : Mailserverliste einrichten
Help MAILServer -L : Mailserverliste entfernen
Help MAILServer Newlist : Mailserverliste einrichten
Help MAILServer Dellist : Mailserverliste entfernen
Help MAILServer DEScrip : Beschreibung zur Mailserverliste erstellen
Help MAILServer Options : Optionen zur Mailserverliste setzen
Help MAILServer +U : Rufzeichen hinzufuegen
Help MAILServer -U : Rufzeichen loeschen
Help MAILServer ADDUser : Rufzeichen hinzufuegen
Help MAILServer DELUser : Rufzeichen loeschen
Help MAILServer +M : Administrator hinzufuegen
Help MAILServer -M : Administrator loeschen
Help MAILServer ADDMain : Administrator hinzufuegen
Help MAILServer DELMain : Administrator loeschen
Help MAILServer Info : Beschreibung ausgeben
Help MAILServer List : Beschreibung ausgeben
Help MAILServer SUBscr : Nachrichten abbonieren
Help MAILServer Unsubs : Nachrichten abbestellen
Help MAILServer Reset : Zaehler zuruecksetzen auf 1
Help MAILServer Setnum : Zaehler setzen

Soll eine Nachricht an eine bestehende Mailserverliste geschickt werden, so ist die Nachricht an die Adresse der Mailbox zu senden mit dem Titel: "s <Boxcall> mailto <Mailserverliste> <Titel>"

Siehe auch "Help MAILLISTServ"

MAILSERVER.+L

Syntax: MAILServer +L <Mailserverliste>

Einrichtung eines neuen Mailservers mit Namen <Mailserverliste> (maximal 20 Zeichen). Der Erzeuger einer Nachricht ist immer automatisch Administrator. Jeder Administrator erhaelt automatisch alle Nachrichten der <Mailserverliste>.

Siehe auch "MAILServer NEWLIST"

MAILSERVER.+M

Syntax: MAILServer +M <Mailserverliste> <Rufzeichen>

Fuegt einen weiteren Administrator fuer <Mailserverliste> hinzu. Der Erzeuger der <Mailserverliste> ist immer automatisch erster Administrator. Jeder Administrator erhaelt auch automatisch alle Nachrichten der <Mailserverliste>.

MAILSERVER.ADDMAI=MAILSERVER.+M

MAILSERVER.+U

Syntax: MAILServer +U <Mailserverliste> <Rufzeichen> [<Rufzeichen> ...]

Nur als Administrator kann man ein oder mehrere <Rufzeichen> hinzufuegen.

MAILSERVER.ADDUSE=MAILSERVER.+U

MAILSERVER.-L

Syntax: MAILServer -L <Mailserverliste>

Nur als Administrator kann die <Mailserverliste> mit allen <Rufzeichen> loeschen.

Siehe auch "MAILServer Dellist"

MAILSERVER.-M

Syntax: MAILServer -M <Mailserverliste> <Rufzeichen>

Nur als Administrator kann man einen Administrator entfernen.

MAILSERVER.DELMAI=MAILSERVER.-M

MAILSERVER.-U

Syntax: MAILServer -U <Mailserverliste> <Rufzeichen> [<Rufzeichen> ...]

Nur als Administrator kann man ein oder mehrere <Rufzeichen> von der <Mailserverliste> entfernen.

MAILSERVER.DELUSE=MAILSERVER.-U

MAILSERVER.DELLIS

Syntax: MAILServer Dellist <Mailserverliste>

Nur als Administrator kann man die <Mailserverliste> mit allen Rufzeichen loeschen.

Siehe auch "MAILServer -L"

MAILSERVER.DESCRI

Syntax: MAILServer DESCription <Mailserverliste> <Text>

Nur als Administrator kann man eine Beschreibung zur <Mailserverliste> erstellen. Maximale Laenge 60 Zeichen.

MAILSERVER.HELP=MAILSERVER

MAILSERVER.INFO

Syntax: MAILServer Info <Mailserverliste>

Zeigt Informationen zur <Mailserverliste>. Wird keine <Mailserverliste> angegeben, so wird eine Uebersicht aller Mailserverlisten ausgegeben.

MAILSERVER.LIST=MAILSERVER.INFO

MAILSERVER.NEWLIS

Syntax: MAILServer Newlist <Mailserverliste>

Einrichtung einer neuen <Mailserverliste> (Name mit maximal 20 Zeichen). Der Erzeuger einer <Mailserverliste> ist immer automatisch Administrator. Jeder Administrator erhaelt auch automatisch alle Nachrichten zu <Mailserverliste>.

Siehe auch "MAILServer +L"

MAILSERVER.OPTION

Syntax: MAILServer Options <Mailserverliste> [<Optionen>]

Setzt Optionen fuer <Mailserverliste>:

-c nur Administratoren duerfen Rufzeichen veraendern
-m nur Administratoren duerfen Nachrichten an den Mailserver senden
-u nur Benutzer duerfen Nachrichten an den Mailserver senden
ohne Option loescht bestehende Optionen

MAILSERVER.RESET

Syntax: MAILServer Reset <Mailserverliste>

Setzt den Zaehler fuer <Mailserverliste> zurueck auf 1.

MAILSERVER.SETNUM

Syntax: MAILServer Setnumber <Mailserverliste> [<n>]

Setzt die Nummer der naechsten Nachricht der <Mailserverliste> auf <n>.

MAILSERVER.SUBSCR

Syntax: MAILServer SSubscribe <Mailserverliste>

Fuegt das eigene Rufzeichen der <Mailserverliste> hinzu. Durch eine Nachricht an das Boxrufzeichen kann ebenfalls das eigene Rufzeichen hinzugefuegt werden: "s <boxcall> SUBSCRIBE <Mailserverliste>"

MAILSERVER.UNSUBS

Syntax: MAILServer Unsubscribe <Mailserverliste>

Entfernt das eigene Rufzeichen von der <Mailserverliste>. Durch eine Nachricht an das Boxrufzeichen kann ebenfalls das eigene Rufzeichen entfernt werden: "s <boxcall> UNSUBSCRIBE <Mailserverliste>"

MA=MAN

MAKROS

Ein Makro ist eine Abkuerzung, die man in dem Prompt, Systemmeldungen und allen vom Sytem ausgegebenen Dateien ("/msg/*") verwenden kann (z.B. "msg/ctext.*"). Bei jeder Ausgabe wird das Makro durch eine bestimmte Information ersetzt.

Folgende Makros stehen zur Verfuegung:

%a momentane Auslastung des Boxrechners in Prozent (letzte 40 Sekunden)
%b momentan aktives Verzeichnis
%c Call des eingelogten Benutzers
%d momentanes Datum
%e Zaehler fuer neue Rubriknachrichten
%f freie Speicherbloecke
%h eingestellter Helplevel des Benutzers
%i Loginzeitpunkt
%j Sysop/Benutzer Prompt
%l Letzter Login (Datum und Uhrzeit)
%m Call der Mailbox
%n Name des Benutzers
%o Anzahl der eingelogten Benutzer (Logins)
%p verbrauchte Maschinenzeit seit dem Login
%r Zeilenumbruch (Return)
%s zeigt den freien Speicher (Heap) in Kilobytes an
%t momentane Uhrzeit

%u "Uptime" Laufzeit der Mailbox (Format wie im VERSION Befehl)
%v Versionsnummer der Software
%w zeigt die gelesenen/gesendeten Bytes an
%% das % Zeichen

Beispiel: a pr (%b) %c de %m> ergibt einen Prompt
(BAYCOM) DL8MBT de DB0AAB>
oder a pr [%o/%a%%](%b)--> zeigt Logins und Auslastung mit an
[22/95%](DL8MBT)-->

MAN

Syntax: MAn <Befehl>

Hat dieselbe Funktion wie Help oder fuer Schreibfaule auch einfach ? <Befehl>.

Siehe auch "Help"

MAXBIDS

(Sysop, init.bcm)

Syntax: MAXBids [<Anzahl>]

(Vorgabe: 262144)

Der Parameter MAXBIDS bestimmt die maximale Anzahl BIDs in "bids3.bcm" nachdem "reorg" gelaufen ist. Im Betrieb wird die Datei bis zu 10000 Eintraege groesser, danach wird automatisch eine Reorganisation der BID-Datei ausgelost. Dieser Parameter muss auf jeden Fall groesser eingestellt sein, als die maximal zu erwartende Anzahl von Nachrichten in der Box. Empfehlenswert ist die vorgegebene Einstellung. Bei wesentlich groesseren Werten wird die Geschwindigkeit der Box durch die BID-Suche reduziert. Bei halbwegs schnellen Rechnern ist eine Einstellung von ca. 400000 zu empfehlen.

MAXLOGINS

(Sysop)

Syntax: MAXLogins [<Anzahl>]

Begrenzt eine Anzahl der gleichzeitigen Logins in der Box. Bei "maxlogins 0" werden beliebig viele Logins zugelassen, "maxlogins 1" laesst jeden Benutzer (ausser Sysop und S&F) nur einmal rein. Die Anzahl der gleichzeitigen Logins sollte nur dann beschraenkt werden, wenn dringender Grund dazu besteht (z.B. bei Ueberlastung der Mailbox). Im Gegensatz zu anderen Mailboxsystemen hat die BCM keine fixe Beschraenkung auf nur wenige Verbindungen, eine Beschraenkung der Verbindungen bringt damit keine Vorteile fuer den Boxbetrieb.

MAXPACLEN

(Sysop, init.bcm)

Syntax: MAXPACLEN <n>

(Vorgabe: 255)

Der Wert von <n> darf sich zwischen MINPACLEN und 255 bewegen und definiert den maximalen Paclen-Wert, den ein User bei ALTER PACLEN einstellen darf.

Siehe auch "Help MINPACLEN" und "Help Alter Paclen"

MD2=MD5

MD2SUM

(Sysop)

Syntax: MD2Sum <Dateiname>

Berechnet eine Pruefsumme ueber <Dateiname> nach dem MD2-Verfahren.

MD5

MD5 ist ein Verfahren zur Berechnung einer Prüfsumme. Die Prüfsumme wird ueber einen fixen (an beiden "Enden" bekannten Text) und einer von der Box generierten Zufallszeichenkette gebildet.). Box kennt das Passwort "GEHEIM" und generiert die Zufallskette "10359". Das Terminal (bzw. Partnerbox) kennt ebenfalls das Passwort "GEHEIM" und berechnet aus der empfangenen Zufallskette "10359" eine MD2-Prüfsumme ueber den Text "GEHEIM10359" und schickt das Ergebnis "5f4..9S" zur Mailbox zurueck. Dort laeuft die selbe Berechnung ab, sind die Ergebnisse gleich, dann war dem Benutzer das Passwort bekannt.

Siehe auch "Help PASsword"

MD5SUM

(Sysop)

Syntax: MD5Sum <Dateiname>

Berechnet eine Prüfsumme ueber <Dateiname> nach dem MD5-Verfahren.

MEM

Syntax: MEM (Debugging-Befehl, in der Praxis ohne Bedeutung)

Zeigt die momentane Speicherbelegung in der Task-Speicherverwaltung

Dabei wird angezeigt

- die laufende Nummer des Speicherblocks
- die Groesse in Bytes (max. 64k moeglich)
- die Adresse (Segment Paragraph)
- die zugehoerige Tasknummer (siehe "Help PS"), oder 255 wenn der Aufruf nicht im Taskrahmen stattgefunden hat.
- der Verwendungszweck (wird beim Aufruf angegeben)

Es kann nach der jeweiligen Anzeigespalte sortiert werden:

-S = Groesse

-A = Adresse

-T = Tasknummer

-N = Blockname

Ohne Option wird nach der laufenden Blocknummer sortiert.

Beispiel: me -a

MINPACLEN

(Sysop, init.bcm)

Syntax: MINPACLEN <n>

(Vorgabe: 40)

Der Wert von <n> darf sich zwischen 40 und MAXPACLEN bewegen und definiert den minimalen Paclen-Wert, den ein User bei ALTER PACLEN einstellen darf.

Siehe auch "Help MAXPACLEN" und "Help Alter Paclen"

MKBOARD

(Sysop)

Syntax: MKboard <Hauptrubrik> <Subrubrik>

Richtet ein neues Verzeichnis ein. Soll eine Subrubrik zu einer bereits vorhandenen Rubrik eingerichtet werden, so ist zuerst das vorhandene, dann die neue Rubrik anzugeben, z.B.

MKBOARD software baycom

ergibt eine neue Rubrik SOFTWARE/BAYCOM wenn SOFTWARE bereits existiert. Soll

eine neue Hauptrubrik eingerichtet werden, so ist statt <Hauptrubrik> ein / anzugeben, z.B.

MKBOARD / software

Zwischen dem / und dem Boardnamen kann das Blank auch entfallen.

Die Lifetime der neu eingerichteten Rubrik muss mit "LIFtime <LT>" eingestellt werden. Vorher wird die vorgegebene LT (INFOLIFE) angenommen. Die Datei "bulletin.bcm" wird automatisch ergaenzt.

Siehe auch "Help INFOLife" und "Help LT"

MONITOR

(Sysop)

Syntax: MONitor [<Optionen>] <Task-ID>

- i Eingaben (vom Benutzer) unterdruecken
- o Ausgaben (zum Benutzer) unterdruecken
- r Dateninhalt von READ Befehlen unterdruecken
- d Dateninhalt von DIR/LIST/CHECK Befehlen unterdruecken
- s Dateninhalt von SEND Befehlen unterdruecken

Gibt die Ein- und Ausgaben eines beliebigen Tasks in der Box aus. Es koennen sowohl andere Benutzer, als auch S&F-Verbindungen, als auch insbesondere Systemausgaben mitgeschrieben werden. Dies geht sowohl lokal am Bildschirm als auch ueber Funk. Die <Task-ID> kann dem PS Befehl entnommen werden.

Besonders interessant duerfte die Ausgabe des Trace-Fensters oder des Monitor-Tasks sein. Bei diesen beiden Tasks wird nach der jeweils letzten Zeile aus Platzgruenden kein Return ausgegeben.

Es kann pro Task maximal eine Instanz des monitors aktiviert werden. Es ist jedoch moeglich, von einem Monitor wiederum die Ausgaben zu monitoren (etwas verwirrend, aber funktioniert).

MSG=TALK

MVBOARD

(Sysop)

Syntax: MVboard <old> <Rubrik> <new>

Verschiebt den ganzen Inhalt einer Rubrik an eine andere Stelle im Verzeichnisbaum, ohne den Namen der Rubrik selbst zu aendern.

Beispiel: mv tmp c64 computer

Es werden alle Nachrichten von TMP/C64 nach COMPUTER/C64 bewegt.

Beispiel: mv / c64 computer

Bewegt die Hauptrubrik C64 nach COMPUTER/C64

Beispiel: mv tmp c64 /

Bewegt die Rubrik TMP/C64 nach C64 als Hauptrubrik

Der Inhalt der jeweiligen Rubrik bleibt unveraendert. Fuer solche Verschiebungen ist der TRANSFER Befehl nicht geeignet, da dieser stets eine Veraenderung des Rubriknamens erfordert und viel langsamer ist. Die Lifetime einer Rubrik wird nach MVBOARD auf die Default-Infolife gestellt. Sie muss also mit dem LIFETIME Befehl entsprechend nachgestellt werden.

MYBBS

Syntax: MYbbs <Adresse>

Stellt die eigene Heimatmailbox ein. Die "Heimatmailbox" ist jene Mailbox in der die eigenen Nachrichten gelesen werden soll. Diese Einstellung wird automatisch an benachbarte Boxen weitergeleitet.

Beispiel: a f DB0AAB oder my DB0AAB

Bei der Heimatmailbox darf keine SSID angegeben werden. Auf keinen Fall darf hier das eigene Rufzeichen angegeben werden.

Siehe auch "Help Alter Forward"

MYCALL

(Sysop, init.bcm)

Syntax: MYCall <call1> <call2> [<call3>] [<call4>]

Stellt verschiedene Rufzeichen ein unter der die Mailbox ueber Funk erreichbar ist. Maximal 4 Rufzeichen sind moeglich.

Fuer den abgehenden S&F benutzt die BBS <call1> mit der SSID, die mit FWDSSID gesetzt wurde. Ist dies SSID bereits benutzt, so wird um 1 erhoehrt. Hat die SSID 15 erreicht, so wird mit 1 weiter versucht.

Die verschiedenen BBS Rufzeichen werden unterschiedlich ausgewertet:

- <call1> Login fuer Benutzer und Partner BBS
- <call2> nur fuer eingehenden Benutzer-S&F
- <call3> 2. BBS Call, falls erforderlich, kein S&F
- <call4> 3. BBS Call, falls erforderlich, wie <call1>

Beispiele: "mycall oe3xsr-8" und "fwdssid 5"

Die BBS ist von aussen mit "oe3xsr-8" erreichbar,
<call2> wird Call von BOXADRESS mit SSID 7, Benutzer-S&F mit
<call2>, abgehender S&F startet mit "oe3xsr-5"

"mycall oe3xsr-8 oe3xsr-7" und "fwdssid 5"

Die BBS ist von aussen mit "oe3xsr-8" erreichbar, Benutzer-S&F
mit "oe3xsr-7", abgehender S&F startet mit "oe3xsr-5"

Damit die Mailbox tatsaechlich von aussen erreicht werden kann, muss bei der Node ein Link zur BBS eingetragen sind. Siehe auch "H BOXA" und "H FWDS"

N=NEXT

NAME=ALTER.NAME

NEW

(Sysop)

Syntax: NEW

Initialisiert die Box neu aus folgenden Dateien, soweit vorhanden:

- init.bcm Initialisierungs-Datei
- beacon.bcm Bakenziele
- convert.bcm Konvertierungen (Lifetime und Rubriknamen)
- fwd.bcm S&F-Routen
- afwd.bcm Autorouter
- macro.bcm Makro-Definitionsdatei
- msg/messages.* Sprach-Dateien

NEXT

Syntax: NExt [-r]

Gibt die naechste Nachricht in der aktuellen Rubrik aus.

Statt "next" kann man auch "next -r" oder "ne -r" eingeben, dann kommt nicht die naechste, sondern die vorherige Nachricht.

NH=ALTER.FORWARD

NNTP

Die OpenBCM hat einen integrierten News-Server. Damit koennen ueber einen beliebigen News-Reader die entsprechenden Bulletins per TCP/IP ausgelesen werden.

NNTP_PORT

(Sysop, init.bcm)

Syntax: NNtp_port [<n>]

(Vorgabe: 8119)

Definiert die Portnummer für den Newsserver. Ohne Parameter wird die Portnummer ausgegeben. Mit 0 wird der Port deaktiviert.

Beispiel: nn 8119

Siehe auch Help PORTNUMMER und Help NNTP

NOPOPSMTP

(Sysop, init.bcm, nur Linux/Win32)

Syntax: NOPOPSMTP [<n>]

(Vorgabe: 0)

nopopsmtp 0: vor SMTP Zugriff wird ein POP3 Zugriff erwartet

nopopsmtp 1: SMTP ohne POP3 wird akzeptiert

Siehe auch Help SMTP, Help Alter UNSECURESMTP und Help POP3

NOPURGE

(Sysop, init.bcm)

Syntax: NOPurge [<n>]

(Vorgabe: 0)

Mit dem Parameter "nopurge" kann das Loeschen von Nachrichten in der Mailbox konfiguriert werden.

nopurge 0: Alle Nachrichten werden nach abgelaufener Lifetime oder, wenn sie als geloescht markiert sind, entfernt. Nur der Sysop kann mit "SETU <call> NOPURGE 0 | 1" Benutzer vom "purge"-Prozess ausschliessen.

nopurge 2: Jeder Benutzer kann fuer sich selbst "Alter NOPURGE 0 | 1" setzen.

nopurge 4: Bulletins werden generell nicht geloescht. Als geloescht markierte Bulletins sind fuer Benutzer unsichtbar, koennen aber mit "unerase" jederzeit wieder sichtbar gemacht werden. Ein Ablaufen der Lifetime hat keine Folgen.

nopurge 8: Persoenliche Nachrichten werden generell nicht geloescht. Als geloescht markierte persoenliche Nachrichten sind unsichtbar, koennen aber mit "unerase" jederzeit wieder sichtbar gemacht werden. Ein Ablaufen der Lifetime hat keine Folgen.

Die Einstellungen koennen kombiniert werden. Bei Boxen mit grosser Platte erscheint "nopurge 6" sinnvoll. Bulletins werden in dieser Einstellung gar nicht geloescht, fuer persoenliche Nachrichten kann es sich jeder selbst einstellen.

Siehe "Help PURGE CMDS", "Help Alter UNERASE", "Help PURGE" und "Help PURGE A"

NOTE

(Sysop)

Syntax: NOTE <Text>

Schreibt eine Meldung in "trace/syslog_r.bcm". Die Meldung erfolgt mit der Kennung #L (also ab tracelevel 1) und beginnt mit "note:".

NOUNKNOWNROUTE

(Sysop, init.bcm)

Syntax: NOUNKNOWNROUTE [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

Ist der Parameter "nounknownroute" auf "1" gesetzt, werden Nachrichten an unbekannte Routen generell abgelehnt. Bei "0" werden diese Nachrichten akzeptiert.

O=OSHELL

OBCM=OPENBCM

OCP

(Sysop, nur Linux/Win32)

Syntax: OCP <Quelle> <Ziel>

Kopiert Dateien im Dateisystem von <Quelle> nach <Ziel>.

Beispiel: ocp /bcm/fwd.bcm /bcm/backup/fwd.bcm

Siehe auch "Help OMV", "Help ORM", "Help OMD"

OLDESTBEACON

(Sysop)

Syntax: OLDESTBeacon [<Tage>]

(Vorgabe: 1)

Gibt an, wie lange in der Mailbake das Rufzeichen eines Benutzers erscheint, der seit dem Eintreffen der letzten Nachricht nicht eingeloggt war.

OLDESTFWD

(Sysop, init.bcm)

Syntax: OLDESTFwd [<Tage>]

(Vorgabe: 30)

Setzt das maximale Alter einer Bulletin, die noch weitergeleitet wird. Sind Bulletins aelter als angegeben (wird in der letzten Headerzeile abgelesen), dann werden sie nicht mehr weitergegeben. Die Defaulteinstellung von 30 Tagen erscheint als sinnvoller Wert. Wenn ein Bulletin mal laenger unterwegs ist, hat es im allgemeinen an Aktualitaet verloren oder ist ohnehin eine "olle Kamelle". Der Wert "0" ist unsinnig und wird automatisch auf den Maximalwert von 999 umgestellt.

OLDUMAIL

Syntax: OLDUMAIL [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

Falls OLDUMAIL auf "1" gesetzt ist, wird beim PURGE eine kurze Info an den Absender gesendet, falls eine ungelesene Nachricht aufgrund von abgelaufener

Lifetime geloescht wird.

OMD

(Sysop, nur Linux/Win32)

Syntax: OMD <Pfad>

Erzeugt ein Verzeichnis oder auch einen Verzeichnisbaum im Dateisystem. Besteht bereits eine Datei mit dem selben Namen, so wird diese Datei geloescht und das Verzeichnis angelegt.

Beispiel: omd c:\bcm\test\neu\abc

Siehe auch "Help OCP", "Help OMV", "Help ORM"

OMV

(Sysop, nur Linux/Win32)

Syntax: OMV <Quelle> <Ziel>

Verschiebt eine Datei im Dateisystem von <Quelle> auf <Ziel>. Intern wird die Datei zuerst kopiert und dann die urspruengliche Datei geloescht. Geht der Kopierbefehl schief, so ist die Datei damit verloren.

Siehe auch "Help OCP", "Help ORM", "Help OMD"

OPENBCM

OpenBCM steht fuer Open"BCM", und ist im Herbst 2002 aus dem "BCM" Projekt als Weiterentwicklung entstanden. Der Zusatz "Open" soll dabei die Offenheit des Projekt unterstreichen. Jeder, der am Quellcode mitarbeiten will, ist hierbei gerne Willkommen!

Siehe auch "Help BCM"

OPTIONS

Bei den Befehlen READ, LIST, DIR, KOPF, HEADER, CHECK koennen Optionen eingegeben werden.

Optionen fuer Read siehe "Help Options Read"
Optionen fuer Dir/List siehe "Help Options Dir"
Optionen fuer Check siehe "Help Options Check"
Optionen fuer RUNutils siehe "Help Options RUNutils"
Optionen fuer Forward siehe "Help Options Forward"
Optionen fuer LOG siehe "Help Options LOg"

Siehe auch "Help Alter".

OPTIONS.CHECK

Folgende Optionen sind beim Befehl CHECK moeglich:

B Byteanzahl ausgeben
C continous, Zeilenumbruch nicht beachten
D Datum ausgeben
F Herkunftsbox ausgeben
I BID ausgeben
J Ueberschriften ausgeben
L Lifetime ausgeben
M Zieladresse (H-Adresse) ausgeben
R Ferngeloeschte Nachrichten anzeigen
S zusaetzliche Ausgabe von Nicht-Bulletins, Ausgabe des Typs
T Uhrzeit ausgeben
V Geloeschte Nachrichten anzeigen (Zeichenerklaerung siehe "Help UNerase")
W Betreff ausgeben
Y Jahr beim Datum mit ausgeben (siehe "Help Alter DIRformat")
Z Zeilenanzahl ausgeben

OPTIONS.DIR

Folgende Optionen sind bei den Befehlen LIST und DIR moeglich:

- A Absender ausgeben
- B Byteanzahl ausgeben
- C continous, Zeilenumbruch nicht beachten
- D Datum ausgeben
- E Empfaenger oder Rubrik ausgeben
- F Herkunftsbox ausgeben
- G Gelesene Nachrichten nicht anzeigen
- H Ueberschrift "Inhaltsverzeichnis von" nicht ausgeben
- I BID ausgeben
- J Spalten-Ueberschriften "Nr/Von/An..." ausgeben
- K Status der Nachricht nach laufender Nummer ausgeben (siehe "Help Dir")
- L Lifetime ausgeben
- M Zieladresse (H-Adresse) ausgeben
- N Nur Nachrichten ausgeben, deren Eigentuemer nicht diese Box als MYBBS eingestellt haben.
- O Zieladresse (nur erste Komponente der H-Adresse) ausgeben
- P Anzeige der Nachrichtenflags
- Q Nachrichten (ohne Bereichsangabe) nur seit letztem QUIT zeigen
- S Subboards ausgeben
- T Uhrzeit ausgeben
- U Nachrichten werden bei HTTP nicht als Link ausgegeben
- V Geloeschte Nachrichten anzeigen (Zeichenerklaerung siehe "Help UNerase")
- W Betreff ausgeben
- X Zusaetzliches Leerzeichen vor Betreff ausgeben
- Y Jahr beim Datum mit ausgeben (siehe "Help Alter DIRformat")
- Z Zeilenanzahl ausgeben

OPTIONS.FORWARD

Zusammenfassung aller moeglichen S&F-Optionen fuer "fwd.bcm":

- b<bytes> maximale Groesse der weitergeleiteten Nachricht (> 10 kB)
- d (delay) S&F nur mehr zu den in "crontab.bcm" angegebenen Zeiten
- e E/M-Files 4zeilig (allerdings in 1 Frame) senden (fuer DB0SAO)
- f Leerzeile vor Beginn des S&F senden (fuer xNOS)
- i es werden BoxBin Nachrichten weitergeleitet, auch wenn die SID der anderen Box dies ausschliesst (meist nicht sinnvoll!)
- k kein S&F von Bulletins im Autobin-Format
- l kein S&F von persoenlichen Nachrichten im Autobin-Format
- m kein S&F von Bulletins im 7plus-Format
- n kein S&F von persoenlichen Nachrichten im 7plus-Format
- o Eintraege werden nach Nachrichtengroesse sortiert (kleine zuerst)
- p laesst nach dem Login den Prompt weg (fuer DB0SAO erforderlich)
- r sendet AUSSCHLIESSLICH die angegebenen Boards zur Nachbarbox
- s SID wird von connectender Box SOFORT gesendet
- t Tracing aktiv (bei "fwdtrace 2")
- u Verbindung wird sofort abgebaut, normalerweise wird am Ende des S&F kurz auf noch eintreffende Nachrichten gewartet

Achtung: Die Verwendung der Option "-l" ist nur dann angebracht, wenn der S&F-Partner grundsatzlich nichts mit solchen Nachrichten anfangen kann und die Zielbox der Nachrichten eine Uralt-Box, z.B. veraltetes KW-Gateway, ist. Die Groessenbeschaerung macht nur dann Sinn, wenn der S&F-Partner nur ASCII-Uebertragung unterstuetzt. Intern wird die Groesse einer Nachricht derzeit auf 10 MByte beschaermt. Jede Option muss einzeln durch ein Leerzeichen links und rechts getrennt angegeben werden.

Siehe auch "Help FWDTimeout", "Help FWDTrace" und "Help FWDSSid"

OPTIONS.GREP

Folgende Befehle sind bei Grep-Funktionen (z.B. TGREP, SLOG, u.a.) gueltig:

- q Quick (einfacher String-Vergleich statt regularem Ausdruck)
- i Gross/Keinschreibung ignorieren (voreingestellt, Unterscheidung mit -i-)
- v Match invertieren
- r Pattern ausgeben
- n Zeilennummern ausgeben
- c Nur Zeilen zaehlen
- x Zeilenzahl nicht ausgeben, wobei "-x" nur mit "-c" zusammen wirkt und "-c" praktisch rueckgaengig macht (es wird zwar gezaehlt, aber nicht ausgegeben)

OPTIONS.HEADER=OPTIONS.READ

OPTIONS.KOPF=OPTIONS.READ

OPTIONS.LIST=OPTIONS.DIR

OPTIONS.LOG

Folgende Optionen sind beim LOG Befehl gueltig:

Eintraege:

- f zeigt AUCH Eintraege von BBS-S&F-Verbindungen (Vorgabe: nicht)
- g zeigt NUR Eintraege von BBS-S&F-Verbindungen
- s blendet alle Eintraege von Sysop-Logins aus
- u blendet alle Eintraege von Benutzer-S&F-Verbindungen aus
- p blendet alle Eintraege von POP3-Verbindungen aus
- e blendet alle Eintraege von SMTP-Verbindungen aus
- n blendet alle Eintraege von NNTP-Verbindungen aus
- h blendet alle Eintraege von HTTP-Verbindungen aus
- t blendet alle Eintraege von Telnet-Verbindungen aus

Zeitraum:

- w geht bei der Suche eine Woche zurueck (7 Tage)
- m geht bei der Suche ein Monate zurueck (30 Tage)
- q geht bei der Suche 3 Monate (Quarter) zurueck (90 Tage)
- y geht bei der Suche ein Jahr zurueck
(Achtung: m, q und y koennen lange dauern)

Ausgabe:

- c zaehlt nur die Anzahl der gefundenen Logins im angegebenen Zeitraum
- a gibt ALLE gefundenen Eintraege aus (nicht nur max. 20)
- z gibt eine Zusammenfassung der gefundenen Eintraege aus

Eine Kombination der Optionen ist moeglich.

Siehe auch "Help LOg Beispiel" fuer entsprechende Beispiele!

OPTIONS.PATH=PATH.DETAILS

OPTIONS.PS

Optionen bei PS:

- A zeigt auch den Wait-Event und Prozesstyp an
- B zeigt auch Hintergrund-Prozesse an
- C zeigt auch die uebertragene Datenmenge pro Task an
- K zeigt auch das Timeout des Tasks an
- M zeigt auch das MYCALL an, das connected wurde (wie u *)
- N zeigt auch den Namen des eingeloggten Benutzers an
- R zeigt auch die momentan aktive Rubrik (wie im Prompt) an
- S zeigt auch die Stackbelegung und Warteschlange
- T zeigt auch die Flexnet/L2-Kanalnummer an
- U zeigt auch den Uplink-Digi an
- W "wide" Ausgabe wird nicht nach 80 Zeichen abgeschnitten

OPTIONS.READ

Folgende Optionen sind beim Befehl READ moeglich (siehe auch "Help Alter"):

- A Absender ausgeben
- B Byteanzahl ausgeben
- C continous, Zeilenumbruch nicht beachten
- D Datum ausgeben
- E Empfaenger oder Rubrik ausgeben (TO: field)
- F Herkunftsbox ausgeben (Frombox)
- G Lesen der Nachricht wird nicht vermerkt (nur eigene Nachrichten)
- H R:-Header und die Flags der Mail ausgeben (schliesst P aus)
- I BID ausgeben
- J Gibt den Dateinamen der Mail aus
- K Status der Nachricht nach laufender Nummer ausgeben (siehe "Help Dir")
- L Lifetime ausgeben
- M Zieladresse (H-Adresse) ausgeben
- N "Nachricht loeschen?" fragen nach Lesen
- O Zieladresse (nur erste Komponente der H-Adresse) ausgeben
- P Durchlaufene Boxcalls in Kurzform ausgeben
- Q (quiet) Nur Bin-Anteil ausgeben
- R Rufzeichen ausgeben, die die Nachricht gelesen haben
- T Uhrzeit ausgeben
- U Uplinkzeile ausgeben
- V Geloeschte Nachrichten anzeigen (Zeichenerklaerung siehe "Help UNerase")
- W Betreff ausgeben
- X Nur den Textteil, keinen Binaerteil ausgeben
- Y Jahr beim Datum mit ausgeben (siehe "Help Alter DIRformat")
- Z Zeilenanzahl ausgeben

OPTIONS.RUNUTILS

Runutils werden in der Datei "runutil.bcm" definiert.

Format:

```
<Befehl> "<Programm>" <Optionen> ; <Kommentar>
```

<Befehl> Befehl der in der Mailbox eingegeben wird
<Programm> Programm welches aufgerufen wird
<Optionen> Optionen fuer Runutil
<Kommentar> Beschreibung

Optionen:

- a interaktiv (nur einzeln aufrufbar!)
- s nur Sysop
- f nur im Filesurf-Modus verfuegbar
- q keine Erzeugung der Datei "rundat.bcm"
- c keine Zeilenparameter werden auf das aufgerufene Programm uebergeben.
- i Keine Benutzereingaben werden an das Programm uebergeben (Win32/Linux)
- p nur fuer Benutzer mit gesetztem AX25-Passwort
- d (nur Linux/Win32) Pfad-Variablen werden wie in der DPBox gesetzt
- t auch |,> und < werden an das externe Programm weitergeleitet (nur Linux)

Siehe auch "Help RUNutils"

ORM

(Sysop, nur Linux/Win32)

Syntax: ORM <Dateiname>

Loescht eine Datei im Dateisystem.

Siehe auch Help OCP, Help OMV, Help OMD

OSHELL

(Sysop)

Syntax: Oshell <Betriebssystembefehl>

Fuehrt einen Befehl des Betriebssystems aus.

Wird OSHELL alleine (ohne Befehl) eingegeben, so wird nun bis zur Eingabe von EXIT ins Betriebssystem gewechselt. Wird waehrend des Ausstiegs das Verzeichnis gewechselt, so erkennt dies die Box und setzt automatisch das Verzeichnis wieder zurueck.

Unter Linux wird die Shell sh aufgerufen, die Einstellung der Variablen DOSINPUT hat keine Bedeutung. Folgende Einschraenkungen gelten nur unter DOS:

Unter DOS wird der Befehlsinterpreter der Systemvariable COMSPEC entnommen. Ist COMSPEC undefiniert, so wird "command.com" gestartet. Die Ausfuehrung haengt von der Einstellung bei DOSINPUT ab.

Bei "DOSINPUT 0" ist folgendes Verhalten zu erwarten:

Wie ueblich bei solchen System-Calls ist es hier so, dass das DOS-Kommando nur auf Standardausgabe schreiben darf (keine direkten Bildschirmzugriffe) und NICHT auf irgendeine Eingabe vom Benutzer warten darf. Andernfalls ist zu warten, bis der Watchdog (hoffentlich) den Rechner neu bootet, es sei denn man ist selbst am Ort des Geschehens.

"DOSINPUT 1" hat folgende Wirkung:

Der Ausstieg ins DOS vertraegt auch Benutzereingaben. Es ist nun nicht verheerend, wenn man "o time" eingibt, da die Zeit dann einfach eingegeben werden kann. Das war technisch nicht ganz einfach, die guten Ideen hierfuer hat DG9MHZ geliefert, besten Dank.

Folgende Einschraenkungen gibt es auch hier:

- die Ausgaben muessen ueber DOS/BIOS erfolgen, nicht direkt in den Bildschirmspeicher.
- Die Eingaben beschraenken sich auf normale Zeichen incl. CTRL-Zeichen. Funktionstasten, ALT-Tasten, Cursortasten etc koennen NICHT eingegeben werden (CTRL-C zum Abbrechen funktioniert erfreulicherweise)
- Waehrend das DOS-Programm laeuft, steht die Mailbox. Das gilt auch, wenn das DOS-Programm auf eine Eingabe wartet. Der SW-Watchdog ist in diesem Zustand auf "geduldig" geschaltet und schlaegt erst nach ca. 30min zu. Hardware-Watchdogs muessen das auch beruecksichtigen. Es ist also ratsam, DOS-Programme zuegig zu bearbeiten.
- Das Programm SHROOM zum Auslagern von "bcm.exe" und damit Gewinnung von Speicherplatz laeuft mit dieser Methode nicht.
- waehrend ein DOS-Programm laeuft, wird permanent die Eingabe abgefragt. Dies hat zur Folge, dass nach dem Absetzen eines DOS-Befehls ein Zeichen verschluckt werden kann. Soetwas wie "o dir;d dl8mbt" funktioniert nicht korrekt, weil das noch im Puffer befindliche "d" evtl. vom DOS verschluckt wird. Dieser Effekt tritt nur bei Einstellung "dosinput 1" auf.

ACHTUNG: In beiden Faellen steht waehrend der Ausfuehrung eines DOS-Befehls die Mailbox still, da externe Programme nicht ins Multitasking der Box eingebunden werden koennen. Es sollten also nur kurze Programme gestartet werden. Nach ca 30 Minuten bootet der eingeschaltete Watchdog den Rechner neu. Mit DOS 7.0 und neuer treten gelegentlich Probleme beim DOS-Ausstieg auf.

P=PATH

P.D=PATH.DETAILS

P.O=PATH.DETAILS

PA=PARAMETER

PA.D=PARAMETER.DEFAULT

PACLEN

(Sysop, init.bcm)

Syntax: PAClen [<Bytes>]

(Vorgabe: 0)

Stellt die fuer global gueltige maximale Paketlaenge ein. Bei "0" ist die Paketlaenge unbegrenzt, d.h. 256 Bytes. Einstellbereich ist 40..255 bzw. 0. Einzelnen Benutzern kann mit "Alter PACLEN" eine davon abweichende Paketlaenge eingestellt werden.

Siehe auch "Help Alter PACLEN"

PARAMETER

Syntax: PARAmeter [<Suchtext>]

Mit diesem Befehl kann die Konfiguration der Box abgefragt werden. Dabei wird die Datei "init.bcm" ausgegeben. Durch <Suchtext> kann eine beliebige Zeichenfolge angegeben werden, nur Zeilen mit Uebereinstimmung werden ausgegeben.

Beispiel: par sysopcall
Gibt aus, welches Rufzeichen der Sysop hat

Siehe auch "Help PARAmeter Default"

PARAMETER.DEFAULT

(Sysop)

Einige Parameter sind nur dann verfuegbar wenn die entsprechende Option in "config.h" mit in die OpenBCM eincompiliert wurde. Abhaengig von der Konfiguration des Quellcodes ("config.h") stehen nicht alle Parameter in "init.bcm". Vorgabe fuer Parameter:

```
; --- mailbox ---  
boxaddress NOCALL.#BAY.DEU.EU ; <= MUSS EINGESTELLT WERDEN  
boxheader BayCom-Mailbox  
sysopcall DL8MBT ; <= MUSS EINGESTELLT WERDEN  
guestcall off  
callformat 0  
logincallformat 0  
savebroken 0  
infopath info  
userpath user  
fspath off  
remerase 1  
maxbids 262144  
bidoffset 0  
; --- packet interface ---  
mycall NOCALL NOCALL ; <= MUSS EINGESTELLT WERDEN  
fwdssid 8  
ax25k_if off  
; --- tcp/ip interface ---  
http_port 8080
```

```

smtp_port 8025
pop3_port 8110
nntp_port 8119
telnet_port 4719
serv_port 8123
radio_port 0
; --- timers ---
infolife 999
userlife 999
oldestfwd 30
oldestbeacon 1
fwdtimeout 60
usrtimeout 0
autofwdtime 0
holdtime 0
; --- logging ---
tracelevel 1
fwdtrace 0
erasetlog 0
hadrstore 2
; --- system ---
disable 0
sfonly 0
usvsense 0
watchdog 6
timeslot 2
ttymode OFF
ttydevice 0
dosinput 0
autotrcwin 0
sysopbell 0
crtsave 0
pciutc 0
stimeoffset 1
scrolldelay 1
; --- user constraints ---
paclen 0
userquota 0
maxlogins 0
userpw 2
readlock 0
createboard 1
nopurge 0
ltquery 0
m_filter off
; --- server ---
maillistserv 0
pocsaglistserv 0
tellmode 2
oldumail 0
; --- user defaults ---
defprompt (%b)-->
defcmd D
defhelp 2
deflines 0
deflf 0
defidir ADEKLMWYZ
defudir ADKLMTWYZ
defilist ABDJQTWXY
defulist ABDJQTWXY
defiread ABDEILMPRTUWYZ
defuread ABDEILMPRTUWYZ
defcheck ABDEJLMWY

```

PASSWORD

Benutzer koennen sich selbst ein AX25-Passwort einstellen, sofern dies vom Sysop freigegeben wurde. Zum Login via HTTP und POP3 ist als Passwort der eigene Vorname einzugeben. Beim Zugriff ueber Drahtnetze ist ein vom Sysop einzustellendes TTY-Passwort notwendig.

Uebersicht:

Zugriff	Moegliche Passwortverfahren	Befehle

Allgemein:		
AX25	BayCom, MD2, MD5, Priv	a pw, a pwline, a loginpwtype, pw
AX25-S&F	BayCom, MD2, MD5, Priv	a pw, a sfpwtype
Sysop	BayCom, MD2, MD5, Priv	sysop, priv, md2, md5
nur DOS:		
Modem	TTY-Passwort	a ttypw (nur Sysop)
nur Linux und Windows:		
Telnet	TTY-Passwort	a ttypw (nur Sysop)
Telnet-S&F	BayCom, MD2, MD5, Priv	a pw, a sfpwtype und a ttypw
POP3-Afu	Vorname	a name
POP3-Internet	TTY-Passwort	a ttypw (nur Sysop)
SMTP-Afu	Vorname	a name
SMTP-Internet	TTY-Passwort	a ttypw (nur Sysop)
HTTP-Afu	Vorname	a name
HTTP-Internet	TTY-Passwort	a ttypw (nur Sysop)

"Priv" wird verwendet, sobald eine Datei "<call>.bcm" bzw. "priv.bcm" existiert. Das Sysop-Passwort wird in der Datei passwd.bcm abgelegt. Falls das AX25-Passwort die Zeichenkette "DUMMY" (in Grossbuchstaben) enthaelt, ist ein Login via HTTP/POP3 trotzdem moeglich. Dort wird dann als Passwort der Vorname abgefragt, der zuvor mit "Alter Name" ueber das AX25-Login gesetzt wurde. SMTP ist im Allgemeinen nur moeglich, wenn zuvor POP3 ausgefuehrt wurde oder "a unsecuresmtp 1" gesetzt ist.

Siehe Help Alter PW, Help USERSF PASSWORD, Help Alter PWLINE,
Help MD2, Help Alter TTYPW, Help Alter SFPWTYPE und
Help Alter LOGINPWTYPE

PASSWORD=PASSWORD

PATH

Syntax: Path [<Optionen>] <Adresse>

Mit diesem Befehl kann die S&F-Einstellung in "fwd.bcm" ueberprueft werden. Gibt die Richtung der Weiterleitung aus. Es werden saemtliche Nachbarboxen, zu denen die <Adresse> weitergeleitet wird, angezeigt. Dies gilt sowohl fuer konkrete Mailboxadressen als auch fuer Verteiler von Bulletins.

Beispiele:

```
P DBORGB
P DL
P HA5DI.HUN.EU
```

Siehe auch "Help Path Details" und "Help Options Path"

PATH.DETAILS

Syntax: Path [<Optionen>] <Adresse> | <Suchtext>

- P -A <adr> zeigt alle Daten zu <adr> an, vorausgesetzt es ist schon mindestens eine Nachricht von dieser Box angekommen.
Angezeigt wird folgendes:
H-Addr: Komplette H-Adresse beim letzten Update
R-Header: Informationszeile des R-Headers
Last BID: BID der letzten, von dieser Box stammenden Nachricht
Last Board: Rubrik der letzten Nachricht
Last User: Benutzer der letzten Nachricht
Bulletins: Anzahl Bulletins, die von dieser Box angekommen sind
Usermails: Anzahl persoenliche Nachrichten von dieser Box
Dann kommt eine Aufschluesselung nach Nachbarboxen (Neighbour), wann (Update) zuletzt wieviele (Count) Nachrichten mit welcher Laufzeit (Delay) ueber wieviele Zwischenboxen (Hops) angekommen sind. Aus diesen Informationen laesst sich evtl. auf einen sinnvollen Rueckweg der Nachrichten schliessen.
- P -AR <adr> zeigt alle Daten zu <adr> wie "P -A <adr>" an, und gibt zusaetzlich noch die gelernten WPROT Routing Infos aus, falls diese vorhanden sind.
- P -F <adr> zeigt, ob an <adr> Nachrichten weitergeleitet werden koennen.
- P -S <str> sucht durch die Liste aller Boxen nach einem Suchbegriff. Dieser kann entweder in der H-Adresse oder im Info-Teil des R:-Headers vorhanden sein.
z.B.: p -s #bay sucht nach allen bayerischen Boxen
p -s bcm sucht nach allen BCM Mailboxen
Angezeigt wird die Gesamtzahl der Nachrichten der jeweiligen Box, die Zeitspanne, wann die Information zuletzt erneuert wurde, die H-Adresse und die R:-Infozeile.
- P -SH <str> sucht nur in den Header-Zeilen, nicht in den Adressen.
z.B.: p -sh bcm gibt "db0bcm" nicht aus.
- P -SP <str> sucht nur in den H-Adressen (Pfad), nicht im Header.
z.B.: p -sp aut gibt nur OE-Boxen aus.
- P -SC <str> zaehlt nur die Anzahl der gefundenen Stellen, gibt diese aber nicht einzeln aus.
- P -SAF <adr> Vergleich der Einstellungen von "fwd.bcm" mit der lokalen Datenbank der hierarchischen Adressen ("hadr4.bcm")
- P -SFN gibt alle nicht weitergeleiteten Pfade (fehlerhaften Pfade) aus.

Siehe auch "Help Path EDIT" und "Help AUTOPATH"

PATH.EDIT

(Sysop)

Syntax: Path -E<Optionen> <Parameter>

Der Sysop kann mit dem PATH Befehl die gespeicherten hierarchischen Adressen editieren ("hadr4.bcm").

- P -EA <h-adr> setzt eine neue Adresse
(Eintrag wird erzeugt, falls er nicht existiert)
- P -ED <call> loescht einen Eintrag
- P -EH <call> <header> setzt eine neue R: - Zeile
- P -ET <call> <date> setzt Header-Empfangsdatum auf <date>

Anmerkung: es kann auch ein Header-Empfangsdatum aus der "Zukunft" angegeben werden, dadurch kann ein Eintrag fuer eine definierte Zeit auf einen festen

Wert gesetzt werden.

PCFLEX=FLEXNET

PCISUTC

(Sysop, init.bcm, nur DOS)
Syntax: PCisutc [0 | 1]
(Vorgabe: 0)

Legt fest, ob die CMOS-Uhr des Rechners mit UTC oder mit Lokalzeit laeuft. Wenn die Uhr auf Lokalzeit eingestellt ist, so wird die Zeit automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit umgestellt.

Die Zeitdifferenz zwischen UTC und Winterzeit wird mit dem Befehl STIMEOFFSET eingestellt.

Unter Linux und Windows wird die Zeitzone ueber das Betriebssystem selber eingestellt, daher ist dieser Befehl nur fuer die DOS-Version noetig.

Siehe auch "Help STIMEOFFSET"

PING

Syntax: PIng <boxcall>

Prueft die Erreichbarkeit einer anderen Box.

PO=POSTFWD

POCSAGSERVER

(nur wenn vom Sysop aktiviert)
Syntax: POcsagserver <Befehl> <Servername> <Parameter>

Benachrichtigungsfunktion fuer POCSAG-Benutzer

Trifft eine Nachricht fuer einen Pager-Benutzer ein, wird eine Nachricht an seinen Pocsag-Server generiert, der ihn via Pager mitteilt, dass fuer ihn eine Nachricht in der Mailbox eingetroffen ist. Diese Nachricht wird im Board "P" transportiert. Existiert "P" nicht, wird es im Hauptverzeichnis erstellt.

Dazu muss (aehnlich einer Mailserverliste) eine Liste der Server und seiner User erstellt werden. Zur Listenverwaltung gibt es folgende Unterbefehle:

- NEWLIST (+L)	Neue Server-Liste anlegen
- DELLIST (-L)	Ganze Server-Liste loeschen
- DESCRIPTION	Beschreibung des Servers
- ADDUSER (+U) / SUBSCRIBE	User zu einer Liste hinzufuegen
- DELUSER (-U) / UNSUBSCRIBE	User aus einer Liste loeschen
- INFO, LIST	Server bzw. Listen anzeigen

Zusaetzlich besteht noch die Moeglichkeit, direkt eine Nachricht an einen Pager-Benutzer zu schreiben:

POcsagserver PAGE <Rufzeichen> <kurzer Text>

Der Text darf nur eine (Eingabe-)Zeile lang sein. Es wird dann je eine Nachricht an alle Server generiert, bei denen der User eingetragen ist.

Der Pocsag-Server kann vom Sysop mit dem Befehl POCSAGLISTSERVER aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Siehe auch "Help POCSAGLISTserver"

POCSAGLISTSERVER

(Sysop, init.bcm, Option DF3VI_POCSAG in config.h)
Syntax: POCSAGListserv [0 | 1]
(Vorgabe: 0)

Schaltet den POCSAGSERVER ein ("1") oder aus ("0").

POCSAGSERVER.+L

(Sysop)
Syntax: POCSAGServer +L <Servername>

Einrichtung eines neuen POCSAG-Servers mit Namen <Servername> (maximal 20 Zeichen).

POCSAGSERVER.+U

(Sysop)
Syntax: POCSAGServer +U <Servername> <Rufzeichen> [<Rufzeichen> ...]

Nur als Sysop kann man ein oder mehrere Rufzeichen hinzufuegen.

POCSAGSERVER.-L

(Sysop)
Syntax: POCSAGServer -L <Servername>

Als Sysop kann man <Servername> mit allen Rufzeichen loeschen.

POCSAGSERVER.-U

(Sysop)
Syntax: POCSAGServer -U <Servername> <Rufzeichen> [<Rufzeichen> ...]

Als Sysop kann man ein oder mehrere Rufzeichen fuer <Servername> entfernen.

POCSAGSERVER.ADDU=POCSAGSERVER.+U

POCSAGSERVER.DELL=POCSAGSERVER.-L

POCSAGSERVER.DELU=POCSAGSERVER.-U

POCSAGSERVER.DESC

(Sysop)
Syntax: POCSAGServer DESCription <Servername> <Text>

Als Sysop kann man eine Beschreibung zu <Servername> erstellen. Maximale Laenge sind 60 Zeichen.

POCSAGSERVER.HELP=POCSAGSERVER

POCSAGSERVER.INFO

Syntax: POCSAGServer Info <Servername>

Zeigt Informationen zu <Servername>. Wird kein <Servername> angegeben, so wird eine Uebersicht aller POCSAG-Server ausgegeben.

POCSAGSERVER.LIST=POCSAGSERVER.INFO

POCSAGSERVER.NEWL=POCSAGSERVER.+L

POCSAGSERVER.SUBS

Syntax: POCSAGServer SUbscribe <Servername>

Fuegt das eigene Rufzeichen fuer <Servername> hinzu.

POCSAGSERVER.UNSU

Syntax: POCSAGServer Unsubscribe <Servername>

Entfernt das eigene Rufzeichen fuer <Servername>.

POP3=SMTP

POP3_PORT

(Sysop, init.bcm)

Syntax: POP3_port [<n>]

(Vorgabe: 8110)

Setzt den POP3 Port. Ohne Parameter wird der eingestellte Port ausgegeben. Mit "0" ist der Port abgeschaltet.

Beispiel: pop 8110

Siehe auch "Help PORTnummer"

PORTNUMMER

(nur Linux/Win32)

Die Portnummern fuer TCP/IP koennen mit dem Befehl "info" abgefragt werden. Die Ports koennen mit dem Parametern SMTP_PORT, POP3_PORT, NNTP_PORT, HTTP_PORT, TELNET_PORT, SERV_PORT und RADIO_PORT eingestellt werden:

Standardwerte:

8021 FTP-Port

8025 SMTP-Port

8110 POP3-Port

4719 Telnet-Port

8080 HTTP-Port

8119 NNTP-Port

8123 Serv-Port

0 Radio-Port, nur Linux

Allerdings werden die Ports erst nach einem NEUSTART aktiv.

POSTFWD

(Sysop)

Syntax: Postfwd

Diese Funktion schickt liegengebliebene persoenliche Nachrichten nach @MYBBS nach. Alle persoenlichen Nachrichten werden durchsucht und weitergeleitet, falls sie liegengeblieben sind.

POSTFWD ist sozusagen ein Aufraeumdienst fuer liegengebliebene Nachrichten.

Nachrichten koennen liegenbleiben und durch "postfwd" angestossen werden, wenn

- waehrend ihrer Ankunft zu einer unguenstigen Zeit ein Disconnect oder shutdown erfolgt
- die Adresse nicht bekannt war als die Nachricht ankam
- Die Nachricht falsch adressiert ist, aber MYBBS bekannt und korrekt ist.
- Die Nachricht weder richtig adressiert war, noch MYBBS bekannt ist, aber inzwischen eine Nachricht vom Adressaten angekommen ist, aus der sich sein MYBBS schliessen laesst

"postfwd" traegt auch Nachrichten, die bereits zum Weiterleiten eingetragen sind, nochmal ein. Das heisst, dass Nachrichten zu Boxen, die z.B. im Moment nicht erreichbar sind, dort nochmal eingetragen werden. Die Forward-Dateien werden dadurch laenger als noetig, allerdings sind diese Dateien ohnehin nicht gross und kosten daher wenig Plattenplatz.

"postfwd" sollte regelmaessig aufgerufen werden.
 Dies geschieht durch folgenden Eintrag in "crontab.bcm":

```

;-----
;minute   hour   day month weekday   command
5         2     *   *       *       postfwd
; Aufruf taeglich um 02:05 Uhr
;-----
  
```

PRIV

Syntax: PRiv [<Passwort>]

Zeigt Login-Datum und Uhrzeit an oder fuer Eingabe des Diebox Passwortes.

Siehe auch Help PASSWORD

PS

Syntax: PS [<Optionen>]

"Prozess Status". Eine Auflistung aller im Moment laufenden Prozesse. Jeder eingeloggte Benutzer und jedes aktive Bildschirmfenster erhaelt einen Prozess. Ausserdem laufen noch Hintergrundprozesse ab, die die Systemsteuerung uebernehmen.

Gerade sendende Prozesse sind durch einen "*" vor Command gekennzeichnet. Ohne Option "-b" zeigt PS nur nur die aktiven Mail-Prozesse an. Benutzer mit Sysop-Status werden durch ein "s" gekennzeichnet.

Siehe auch "Help Options PS", "Help PS Beispiel", "Help PS Prozesse"

PS.BEISPIEL

Beispiel: PS -AB

Task	Event	Kdeb	CPUt	Create	Input	Name	Command
0	146	210	0.0s	5h		Desktop	
1	251	210	0.0s	5h		Console	
2	789	711	0.5s	5h		Sysop	
3	246	000	0.1s	5h		logind	
4	2514	000	0.0s	5h		cron	
5	79	000	0.1s	5h		telnetd	
6	79	000	0.0s	5h		httpd	
7	79	000	0.0s	5h		sendmail	
8	79	000	0.0s	5h		popper	
9	235	25701	2.5s	5h	13m	DL2FZN	d o
s 10	235	101	3.5s	66m	0s	DL2FZN	*ps -ab
11	235	101	3.9	18m	26s	DC6IU	l ibm
15	235	101	8.5	26m	5m	DG1GOB	R CONTEST 88
20	242	101	0.8	11m	35s	DG5MGN	rep
23	47	26501	1.8s	24m	93s	DB0AIS	*fwd: rx proposal

Task: Die Nummer der Task.

Event: Ereignis auf das der Prozess wartet.

kbhit: Tastatur

putf: TNC-Sendepuffer frei

getv: Zeichen vom TNC angekommen

slice: Unterbrochen wegen Ueberschreitung der Bearbeitungszeit, d.h. diese Task arbeitet gerade "volle Pulle"

<Zahl>:Wartezeit in Millisekunden, wie lange ein laufender Prozess unterbrochen wird. Da der Zeitgeber (DOS-Ticker) eine Granularitaet von 55ms hat, wird der genaue Wert zur Identifikation der aufrufenden Stelle benutzt. Aus dieser Zahl kann also ein Insider den Grund der Unterbrechung erkennen.

Kdeb: Prozesstyp. Kd:Bitfeld mit Aufgaben e:Bildschirmfenster b:Mailbox

CPUt: Verstrichene Rechenzeit seit Beginn des Prozesses
 Create: Zeit, wie lange der Prozess schon existiert
 Input: Zeit, wann die letzte Benutzereingabe erfolgt ist
 Mycall: Rufzeichen, das connected wurde
 Uplink: Uplink-Digi bzw. TCP/IP Adresse
 Bytes: Uebertragene Datenmenge pro Task
 Board: Die momentan aktive Rubrik
 Command: Zuletzt eingegebenes Kommando
 Wait: Reihenfolge aller Prozesse in der Warteschlange
 Stack: Maximal aufgetretene Stacktiefe aller Prozesse

PS.OPTIONS=OPTIONS.PS

PS.PROZESSE

Folgende Prozesse laufen permanent oder zyklisch:

Desktop	Der Hauptbildschirm, der Urvater aller laufenden Prozesse
Console	ein kleines Fenster, in dem alle Systemmeldungen ausgegeben werden. Meldungen ueber Systemfehler werden zusaetzlich in "trace/syslog.bcm" geschrieben.
Monitor	ein Fenster, in dem der Packet-Betrieb dargestellt wird.
Sysop	das Fenster, in dem der Sysop am Bildschirm eingeloggt ist.
logind	Login-Daemon. Dieser Prozess fragt zyklisch alle TNC-Kanaele ab und stellt fest, ob ein neuer Login kommt oder eine laufende Verbindung getrennt wurde. Von hier aus werden alle ankommenden Mailbox-Tasks erzeugt.
forwardd	Forward-Daemon. Hier wird zyklisch abgefragt, ob Nachrichten zum S&F bereitliegen und wenn ja, ob die Tageszeit mit der Einstellung in "fwd.bcm" uebereinstimmt.
crond	Steuert die regelmaessig ausgefuehrten Prozesse (z.B. purge, reorg, etc.)
purge	mistet alles aus. Das gesamte Datei-System wird durchsucht ob Nachrichten mit abgelaufener Lifetime oder geloeschte Nachrichten vorhanden sind. All diese werden dann tatsaechlich geloescht.
reorg	Reorganisiert das Datei-System der Mailbox.
postfwd	Traegt bisher nicht weitergeleitete persoenliche Nachrichten in die Forward-Dateien ein. ("fwd/u_<boxcall>.bcm")

PURGE

Syntax: PUrge

Entfernt die als geloesch markierten Nachrichten fuer das eigene Rufzeichen. Wird eine Nachricht mit ERASE geloesch, so wird sie nur als "geloesch" markiert, aber nicht wirklich geloesch. Der PURGE Befehl entfernt alle geloeschten Nachrichten tatsaechlich von der Platte. Dadurch ruecken auch die Nummern der Nachrichten auf, d.h. sie veraendern sich nach dem PURGE Befehl. Ein UNERASE ist nach dem Absetzen von PURGE nicht mehr moeglich. PURGE wird nur dann durchgefuehrt, wenn es nicht vom Sysop mit dem Befehl "nopurge 1" abgeschaltet wurde.

Siehe auch "Help Alter NOPurge", "Help PUrge A" und "Help PUrge Cmds"

PURGE.ALL

(Sysop)

Syntax: PUrge [A | <Rufzeichen> | <Rubrik>]

Startet den Ausputzvorgang, der normalerweise nur einmal taeglich am fruehen Morgen zur in "crontab.bcm" (purge ohne parameter!) eingestellten Zeit stattfindet und alle Nachrichten mit abgelaufener Lifetime loescht. "PUrge" loescht wirklich, alle von Purge entfernten Nachrichten koennen auch nicht mehr mit "UNERASE" ins Leben gerufen werden. Alle tagsueber mit "ERASE" geloeschten Dateien sind nach dem Purge auch weg. Ausserdem werden leere

Subboards entfernt. Dieser Vorgang dauert je nach Rechenleistung und Datenbestand etwa 1 Minute bis 1 Stunde, unterbricht aber NICHT den Betrieb der Mailbox. Alle Operationen koennen waehrendessen ganz normal weiterlaufen, es kann lediglich bei manchen Befehlen zu leichten Verzoegerungen (wenige Sekunden) kommen. Mit dem Parameter "NOPURGE 1" kann PURGE generell abgeschaltet werden.

Nach dem Purge wird eine Meldung in "trace/syslog.bcm" geschrieben:

Format: mbpurge: 10 era, 20 lt, 234 all
Bedeutung: era: Dateien die mit Erase oder nach S&F geloescht wurden
 lt: Dateien bei denen die Lifetime abgelaufen ist
 all: Anzahl der untersuchten Dateien in der Box

Wenn bei PURGE ein fehlerhaftes "list.bcm" erkannt wird, so wird dieses geloescht, PURGE abgebrochen und automatisch REORG durchgefuehrt. Ausserdem wird bei Erkennen eines fehlerhaften "check.bcm", dieses nachts nach Purge automatisch neu generiert.

PURGE <Rubrik> reinigt nur eine bestimmte Rubrik, ohne Parameter ist der Befehl fuer jeden Benutzer verfuegbar und reinigt dessen Nachrichten.

Mit "Alter NOPURGE 1" laesst sich das Purge fuer die eigenen persoenlichen Nachrichten abschalten. Dies kann jedoch nur ein Sysop tun. Dadurch ist es nicht mehr moeglich, einem anderen boeswillig Nachrichten zu loeschen oder wegforwarden zu lassen. (fuer den Sysop: "setuser <call> nopurge 0 | 1")

Wird PURGE fuer Bulletins aufgerufen, so erfolgt der anschliessende Neuaufbau der Checknummern im Hintergrund, Prompt erscheint sofort wieder.

Siehe auch "Help PUrge Cnds"

PURGE.CMDS

(Sysop)

Das Loeschen von Nachrichten wird durch folgende Befehle beeinflusst:
"PUrge".....in "crontab.bcm" startet kompletten Loeschvorgang
"PUrge".....manuell eingegeben loescht nur fuer eigenes Rufzeichen
"PUrge A".....kompletter Loeschvorgang manuell ausgeloeset
"PUrge <Rubrik>....loescht nur in angegebener Rubrik
"NOPurge".....konfiguriert PURGE (siehe "Help NOPurge")
"Alter NOPurge"....Loeschen Abschalten fuer ein Rufzeichen

PW

Syntax: PW

Wenn vom Sysop "userpw 2" gesetzt ist, kann mit "pw" das Passwortverfahren eingeleitet werden, welches mit "a loginpwtype" eingestellt wurde. Dann sendet die OpenBCM nach der Eingabe von "pw" eine Anforderung fuer ein Passwort dass entsprechend beantwortet werden muss (User-PW, nicht Sysop-PW). Ist "userpw" nicht auf 2 gesetzt, so wird das Passwortverfahren fuer Syops angewendet, als ob "sysop" eingegeben waere. Es erfolgt ein entsprechender Eintrag in "trace/pwlog.bcm".

Siehe auch "H USERP", "H A PW", "H A LOGINP", "H SY" und "H PAS"

PWGEN

(Sysop)

Syntax: PWGen <Dateiname>

Mittels "PWGen <Dateiname>" laesst sich eine fuer ein PRIV-Passwort geeignete Zufallsfolge erzeugen. Dieses Passwortverfahren sollte nicht mehr verwendet werden, ausser bei S&F mit Diebox. Es ist das MD5-Passwort

bzw. BayCom-Passwort vorzuziehen.

Der Befehl "pwg" ohne <Dateiname> erzeugt eine Datei "userpw.bcm" mit 81 Passwoertern. Diese kann der der Sysop dann mit "setpw <call> <n>" an Benutzer vergeben.

Siehe auch "H SETPW"

PWLOG

Syntax: PWLog ["<Suchtext>"]

Gibt alle Zeilen der Datei "trace/pwlog.bcm" aus, in denen der <Suchtext> vorkommt. Der <Suchtext> kann z.B. ein bestimmtes Datum oder Rufzeichen sein. Wird <Suchtext> nicht angegeben, so werden die letzten 2 kBytes ausgegeben. Anfuhrungszeichen sind nur dann notwendig, wenn der <Suchtext> Leerzeichen enthaelt. Beim <Suchtext> ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant. Der <Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet.

Siehe auch "Help REGular_expressions"

In "trace/pwlog.bcm" werden alle nennenswerten Ereignisse zu Passwort-Transaktionen mitgespeichert. Das sind folgende Punkte:

- Benutzer veraendert sein User-PW
- Benutzer gibt User-PW falsch ein
- Sysop gibt richtiges oder falsches Sysop-Passwort ein
- am TTY-Port (seriell oder telnet) wird falsches Passwort eingegeben
- S&F-Passwort ist falsch
- HTTP Zugriff ohne korrektes Cookie
- SMTP ohne vorhergehendes POP3

Es wird jeweils Zeit, Rufzeichen und Uplink-Digi dazu abgespeichert.

PWONLY

(Sysop, init.bcm, nur bei Option _BCMNET in config.h)

Syntax: PWONLY [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

Diese Variable bestimmt das Loginverhalten bei dem BCMNET Loginkonzept, dass nur im deutschen CB-Netzwerk verwendet wird.

Siehe auch "Help BCMNET"

Q=QUIT

QT

Syntax: QT

Setzen des Quit-Datums ohne die Box zu verlassen. Dieser Befehl macht vor allem in HTTP-Sitzungen Sinn, wenn man mit DIR NEWS oder CHECK arbeitet.

QUIT

Syntax: Quit

Mit diesem Befehl wird die Verbindung zur Mailbox beendet, das Quit-Datum wird nachgesetzt. Das Ende eventuell noch laufender Ausgaben wird nicht abgewartet, die Verbindung wird sofort getrennt.

QUOTA

Syntax: QUOta

Gibt an, wieviele Daten an diesem Tag bereits gelaufen sind, und wie viel

noch gemolken werden koennen, falls die Datenmenge durch den Sysop beschraenkt wurde.

R=READ

RADIO_PORT

(Sysop, init.bcm, nur Linux)

Syntax: RAdio_port [<n>]

(Vorgabe: 0)

Definiert die Portnummer des Radio-Interface (Net-CMD-Interface) unter Linux. Wampes bzw. TNT unterstuetzt ein "NETCMD"-Interface, es existiert ein TCP/IP-Socket ueber den man Verbindungen nach aussen aufbauen kann.

Beispiel: "telnet localhost 8134"
Verbindet mit dem Radio-Interface, dort kann dann mit dem Befehl CONNECT AX25 OE1XLR OE3DZW-12 als "oe3dzw-12" nach "oelxlr" eine Verbindung aufgebaut werden.

Allerdings unterscheiden sich die Interfaces von Wampes und TNT, die Implementierung hat sich an TNT orientiert:

--- tnt-Doku:

The Netcmd-server works compatible to Wampes. So after connect to the socket, the server is in command mode and accepts three commands: ASCII, BINARY and CONNECT. Any other input or wrong arguments lead to a closing of the connection.

ASCII selects a translation from line feed to carriage return before transmitting data on the AX25 side and vice versa. This is the default mode.

BINARY selects a transparent connection without any character translation.

CONNECT starts an AX25 connection (...). It needs additional parameters, the syntax is:

```
CONNECT <transport mode> <destination callsign> [source callsign]
```

The only valid value for "transport mode" is AX25, other modes will lead to a closing of the connection. The destination callsign must not contain any digipeaters. (...)

After a successful link setup the server will switch to data mode, all received data will be sent to the socket, all data from the socket will be transmitted on the AX25 side.

When the link setup was not successful, the socket connection will be simply disconnected without any further information.

--- Ende tnt-Doku

Beim Verbindungsaufbau werden die Pfade entsprechend einer Datei "netpath.bcm" verwendet:

```
----- l2path.bcm
; comments are ignored (start with ;)
; format: <to_call>: <path>
db0clx: db0clx oelxlr
ha5dxx: ha5dxc oelxlr oe3xpr
-----
```

Das Interface ist am mit "radio_port" eingestellten Port verfuegbar. Mit "0" wird es abgeschaltet (Vorgabe). Eine veraenderte Einstellung wird erst nach einem Neustart uebernommen. Im Gegensatz zu Windows ist allerdings kein

Neustart des Rechners notwendig.

Beispiel: RADIO_PORT 4718

RANGE=BEREICH

RBIN=RPRG

RDIDADIT

(Sysop)

Syntax: RDidadit [<Verzeichnis>]<Dateiname>

Die Box sendet die angegebene Datei mit dem DIDADIT Transfer Protokol.

Siehe auch "Help DIDadit" und "Help Alter Binmode"

READ

Syntax:

Read [<Optionen>] [<Rufzeichen> | <Rubrik>] [<Bereich>] ["<Begriff>"]

Liest eigene Nachrichten oder Bulletins.

Entfaellt die Angabe <Rubrik>, so wird die aktuelle Rubrik verwendet.

Beispiel: r OE3DZW 1-10

Liest die ersten 10 Nachrichten von OE3DZW.

Beispiel: r MEINUNG 13

Gibt die Nachricht Nr. 13 der Rubrik "meinung" aus.

Die Angabe <Bereich> bezeichnet, welche Nachrichtennummern ausgegeben werden sollen. Wird der Bereich nicht angegeben, so wird stets die letzte (und damit neueste) Nachricht ausgegeben.

Siehe auch "Help Read Details" und "Help Options Read"

READ.BINAER=BINAER

READ.DETAILS

Syntax:

Read [<Optionen>] [<Rufzeichen> | <Rubrik>] [<Bereich>] ["<Begriff>"]

Beispiel: r -h dl8mbt 1-5

Gibt die ersten 5 Nachrichten fuer DL8MBT aus und listet die Header-Zeilen aller durchlaufenen Mailboxen in voller Laenge.

Durch "Alter URead <Optionen>" (wirksam bei persoelichen Nachrichten)

oder "Alter IRead <Optionen>" (wirksam bei Bulletins)

kann eine Voreinstellung aller Optionen getroffen werden (siehe auch "Help Alter"). Die Voreinstellung wird durch die Angabe im READ Befehl uebersteuert. Soll eine Option abgeschaltet werden, die in der Voreinstellung gesetzt ist, so ist ein "-" Zeichen hinter die Option zu schreiben.

Der Binaer-Anteil einer Nachricht kann mit der Read-Option "-q" ("quiet") ausgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt dann ohne Vor- und Nachspann.

Damit koennen direkt etwa Dateien aus Nachrichten extrahiert werden.

Anwendungsbeispiel: export -b demo.lzh read -q baybox 123

Wird READ mit "<Begriff>" genutzt, so wird der <Begriff> als Suchstring verwendet und alle Nachrichten mit <Begriff> ausgegeben.

Siehe auch "Help Options Read"

READLOCK

(Sysop, init.bcm)

Syntax: READLock [0 | 1]
(Vorgabe: 0)

Aktiviert die LIST/READ-Sperre fuer persoenliche Nachrichten

```
READLOCK 0 Nur Sysop kann LIST/READ Sperre setzen
           (mittels "setuser <call> readlock <wert>")
READLOCK 1 Benutzer kann LIST/READ Sperre fuer sich setzen
           (mittels "alter readlock 0 | 1")
```

Benutzer, die fuer sich die Lesesperre gesetzt haben, sind mittels "u -r" auflistbar. Die Voreinstellung fuer alle Benutzer ist, dass alle Nachrichten allgemein lesbar sind.

Siehe auch "Help Alter READlock"

REDIT

(Sysop, nur DOS)
Syntax: REDit

Kurzbefehl, entspricht EDIT REJECT.BCM. Anschliessend nicht vergessen "NEW" einzugeben, wenn die Aenderungen uebernommen werden sollen. Ist der interne Editor nicht compiliert, wird REJECTEDIT ausgefuehrt.

Siehe Help REJECTEDIT

REGULAR_EXPRESSIO

"Regulaere Ausdruecke" oder "regular expressions" sind Zeichen, mit denen man einen Suchtext anpassen kann. In der BCM koennen sie bei Suchtexten bei den Befehlen CHECK, DIR, LIST, CONVERT und allen Logausgaben von Trace-Dateien und vom Sysop in den Dateien "convert.bcm" und "reject.bcm" angewendet werden.

Zeichen Beschreibung

- ^ Ein Circumflex am Anfang einer Zeichenkette findet den Anfang einer Zeile.
- \$ Ein Dollar Zeichen am Ende einer Zeichenkette findet das Ende einer Zeile.
- . Ein Punkt findet jedes beliebige Zeichen.
- * Ein Stern nach einer Zeichenkette findet jede beliebige Anzahl an Vorkommen der Zeichenkette, gefolgt von beliebigen Zeichen (auch keine Zeichen).
Zum Beispiel: "bo*" findet "bot", "bo" und "boo" usw. aber nicht "b".
- + Ein Pluszeichen nach einer Zeichenkette findet jede beliebige Anzahl an Vorkommen der Zeichenkette, gefolgt von beliebigen Zeichen, aber nicht keine Zeichen. Zum Beispiel findet "bo+" "boo" und "booo", aber nicht "bo" und "be".
- \ Ein umgekehrter Schraegstrich vor einem Platzhalterzeichen bedeutet, dass Zeichen woertlich und nicht als Platzhalterzeichen zu verwenden.
Zum Beispiel: "\^" findet "^" und sucht nicht nach dem Anfang einer Zeile.
- [] Zeichen in Klammern finden jedes einzelne Zeichen, dass in der Klammer vorkommt, aber keinen anderen. Zum Beispiel findet [bot] b, o oder t.
- [^] Ein Circumflex am Anfang einer Zeichenkette in Klammern bedeutet NICHT. Daher findet [^bot] alle Zeichen ausser b, o oder t.
- [-] Ein Bindestrich in Klammern zeigt einen Bereich von Buchstaben an. Zum Beispiel findet [b-o] jedes Zeichen von b bis o.

Geschweifte Klammern, wie sie bei anderen Implementierungen von "regular expressions" ueblich sind, sind in der BCM nicht moeglich.

Beispiele:

```
^[WE][WU]$    findet als Suchtext "WW", "WU", "EW" oder "EU".
^S\:         findet "S:" nur am Anfang vom Suchtext.
```

REJECT

Syntax: REJect [-a | <Suchtext>]

Mit "-a" wird der gesamte Inhalt der Datei "reject.bcm" ausgegeben.
Bei Angabe von <Suchtext> werden alle Zeilen ausgegeben, die es enthalten.
<Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet.

In der Datei "reject.bcm" koennen Regeln definiert werden, wie mit empfangenen Mails umgegangen werden soll. Die Mails koennen dabei abgelehnt (rejected) oder auf Hold gesetzt werden, d.h. so lange in der Mailbox nur lokal gespeichert werden, bis der Sysop sie fuer den Forward mit "FORWARD -H" oder "HOLD -U" wieder freigibt. Kommentare koennen in der Datei beliebig beigefuegt werden, muessen aber immer mit einem ";" beginnen.

Das genaue Format einer Reject-Zeile in "reject.bcm" ist:
<Aktion> [<sender> [>dest] [\$bid] [@at] [.B | .P] ;Kommentar

Bedeutung von:

<Aktion>:

R = Nachricht wird abgewiesen (rejected)
G = Nachricht wird abgewiesen (rejected), wenn Lokal ohne AX25-PW eingegeben
E = Nachricht wird abgewiesen (rejected), wenn Lokal ohne AX25/TTYPW eingegeben
F = Nachricht wird auf Hold gesetzt, wenn S&F nicht passwortgeschuetzt ist
H = Nachricht wird auf Hold gesetzt
L = Nachricht wird auf Hold gesetzt, wenn Lokal eingegeben
P = Nachricht wird auf Hold gesetzt, wenn ohne AX25-PW eingegeben
O = Nachricht wird auf Hold gesetzt, wenn ohne AX25/TTYPW eingegeben

[<sender] Absenderrufzeichen
[>dest] Empfaenger (Board oder Rufzeichen)
[\$bid] Ein bestimmtes (Teil-)BID
[@at] Adresse (Verteiler oder Mailboxrufzeichen)
.B Bulletin
.P persoenliche Nachricht

Die Aktionen E und O sind nur in der Linux/WinNT Version moeglich!

Als Jokerzeichen sind "?" (beliebiges Zeichen) und "*" (mehrere beliebige Zeichen oder kein Zeichen) moeglich. Ein "*" kann auch am Anfang oder mitten im String angegeben werden. Als String kann ein "regulaerer Ausdruck" verwendet werden, siehe "Help REGULAR".

Zur Negierung eines Ausdrucks kann dem String ein "!" vorangestellt werden, z.B. wuerde die Zeile

```
R @DB0IRS >!DH3MB
```

bewirken, dass alle Nachrichten rejected werden, die an DB0IRS adressiert sind und nicht an DH3MB gehen (nicht sinnvoll).

Ferner kann eine ODER-Verknuepfung genutzt werden, so wuerde eine Zeile

```
G .B <!(DH8YMB,DL9CU
```

bewirken, daß alle Rubrikmails abgelehnt werden, die - mit Ausnahme von DH8YMB und DL9CU - ohne passwortgeschuetzten Login eingespielt werden. Eine ODER-Verknuepfung ohne Negierung ist auch moeglich, macht in der Regel aber wenig Sinn.

Mit dem reject.bcm-Feature sollte vorsichtig umgegangen werden, eine Zeile

```
R <*CB*
```

wuerde mehr sperren als man auf dem ersten Blick vermutet und wuerde manche OMs nicht sehr erfreuen!

Einige Beispiele:

```
; CB-Rufzeichen sperren
```

```
R <CB?CB
```

```

; FLOHMARKT-Mails
R >FLOHM*
; Weltweite MEINUNGS-Mails gar nicht erst annehmen
R >MEINU* @WW
; df0ar darf nur Mails an oe3dzw senden
R <^DF0AR$ >!^OE3DZW$ ...
; Einige BIDS von CB-Mailboxen sperren
R $*DB0123*
R $*NL3DGH*
; Generell alle Rubrikmails, die ohne AX25-Passwort eingespielt wurden
; auf "HOLD" setzen (Parameter HOLDTIME muß gesetzt sein!)
P .B
; alle ohne AX25-Passwort lokal eingegebene Rubrikmails ablehnen
G .B
; alle ohne AX25-Passwort lokal eingegebene Rubrikmails ablehnen, außer
; wenn sie von den Calls, die mit DB0 beginnen, oder dem Call DH8YMB stammen
G .B <!(^DB0,^DH8YMB

```

Eine Zeile kann mehrere Bedingungen enthalten. Nur wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird die <Aktion> ausgeführt.

Neben dem reinen Editieren der Datei "reject.bcm" kann auch mit dem internen REJECTEDITOR gearbeitet werden, siehe hierzu auch "Help REJECTEDIT". Mit HOLDTIME kann die Haltezeit fuer Nachrichten eingestellt werden, die ein Hold-Kriterium erfüllen, siehe "Help HOLDTIME".

REJECTEDIT

(Sysop, Option DF3VI_REJ_EDIT in config.h)
Syntax: REJectedit <Befehl> [<Parameter>]

Es existieren folgende Befehle:

```

"REJ List <Suchtext>"
"REJ Add <Reject-Zeile>"
"REJ Delete <Suchtext>"

```

Ist kein interner Editor vorhanden, geht auch REDIT.
Siehe auch "Help REJECTEDIT <Befehl>"

REJECTEDIT.LIST

(Sysop)
Syntax: REJectedit List [<Suchtext>]

Ohne <Suchtext> wird die komplette Datei ausgegeben. Sucht in der Datei "reject.bcm" nach dem <Suchtext>.

Siehe auch "Help REJECT" und "Help REJECTEDIT"

REJECTEDIT.ADD

(Sysop)
Syntax: REJectedit Add <Reject-Zeile>

Fuegt den angegebenen Reject-Eintrag hinzu. Das Format einer Reject-Zeile ist unter "Help REJECT" beschrieben.

Beispiel: rej a g <DB0ZWI .P

REJECTEDIT.DELETE

(Sysop)
Syntax: REJectedit Delete <Suchtext>

Loescht die erste Zeile in "reject.bcm", auf die der <Suchtext> passt.

REMERASE

(Sysop, init.bcm)

Syntax: REMerase [<n>]

(Vorgabe: 1)

Legt fest, wie und ob Fernloeschungen moeglich sind. BCM und DPBox koennen untereinander Fernloeschauftraege austauschen. Diese koennen mit "ERASE -F" bei der BCM erzeugt werden.

Es gibt folgende Optionen:

- REMERASE 0 Remote-Erase ist abgeschaltet.
- REMERASE 1 Remote-Erase ist uneingeschraenkt eingeschaltet.
- REMERASE 2 Remote-Erase nur dann, wenn die Nachricht in der selben Box geloescht wurde, in der sie eingegeben wurde.
- REMERASE 3 Remote-Erase nur dann, wenn die Nachricht in der selben Box geloescht wurde, in der sie eingegeben wurde. Die Nachricht wird jedoch durch Purge erst nach Ende der Lebensdauer geloescht. Damit hat der Sysop die Moeglichkeit die Nachricht spaeter wieder zurueckzuholen.

Ferngeloeschte Nachrichten koennen mit "check -r" aufgelistet werden. Ein wirkliches Loeschen von mit "REMERASE 3" aufbewahrten Nachrichten ist nur ueber den Umweg "unerase <mail>" und "erase <mail>" moeglich.

REORG

(Sysop)

Syntax: REOrg [<Optionen>]

Startet eine Ueberarbeitung aller Verwaltungsinformationen. Die Dateien "bids3.bcm", "bidh2.bcm", "checknum.bcm", "hadrhash.bcm", "userhash.bcm", "check.bcm" und "*/list.bcm" koennen komplett aus den Daten restauriert werden. Dazu muss allerdings auf saemtliche Nachrichten ein lesender Zugriff gemacht werden. Das kann bei grossen Datenbestaenden relativ lange dauern, unterbricht aber NICHT den Betrieb der Mailbox.

Lesende Operationen koennen waehrend des REORG-Vorganges ganz normal weiterlaufen, nur bei schreibenden Zugriffen kann es zu Verzoegerungen im Bereich von etlichen 10 Sekunden kommen.

Waehrend die CHECK- und BID-Liste aufgebaut werden (belegt etwa 1/3 der Reorg-Zeit) sind keine schreibenden Zugriffe (SEND Befehl) fuer Bulletins moeglich. Dies wird dann durch eine entsprechende Fehlermeldung kundgetan.

REORG erzeugt fuer alle neu generierten "list.bcm" und "check.bcm" zunaechst einmal temporaere Dateien ("list.\$\$\$" und "check.\$\$\$"), die erst nach Fertigstellung umbenannt werden. Dadurch ist zu jedem Zeitpunkt die Konsistenz des Dateisystems gewaehrleistet und es ist voellig unproblematisch, wenn z.B. waehrend Reorg der Strom ausfaellt. Es muss aber genug Platz auf der Platte frei sein, um eine Kopie der Dateien anzufertigen.

Folgende Optionen sind beim REORG Befehl moeglich:

- REORG B Nur "list.bcm" fuer Bulletins neu aufbauen
- REORG C Nur Checkliste "check.bcm" neu aufbauen (aus vorhandenen "list.bcm")
- REORG F Neuerzeugen der "list.bcm", sonst wie reorg (ohne Parameter)
- REORG H Nur hierarchische Adressen (Hash-Aufbau + Plausibilitaetscheck)
- REORG I Erneuert nur die BID-Liste (Hash-Aufbau + Plausibilitaetscheck)
- REORG L Userdatenbank ("users4.bcm") reorganisieren (Hash neu aufbauen + checken)
- REORG N Es wird die Liste der Rubriken ("checknum.bcm") neu erzeugt. "reorg n" ist in "reorg c" enthalten.
- REORG P Loescht veraltete Eintraege der Userdatenbank
- REORG U Nur persoenliche Nachrichten reorganisieren ("list.bcm" erneuern)
- REORG X Doppelt vorhandene Bulletins werden geloescht.

REORG <ohne Parameter> fuehrt ein Standard-REORG durch, dieses beinhaltet: reorg b+c+h+i+u

REORG L, REORG P und REORG X muessen extra aufgerufen werden. Waehrend des Reorgs wird bei PS angezeigt, welcher REORG gerade laeuft.

Siehe auch "Help REOrg L", "Help REOrg P" und "Help REOrg X"

REORG.L

(Sysop)

Syntax: REOrg L

Zur Ueberpruefung der Userdatenbank "users4.bcm" ist es notwendig eine Kopie der Liste zu erstellen. Dadurch wird ggf. fuer das reorg l relativ viel Plattenplatz verbraucht. Das reorg l dauert auch relativ lange. Es sollte deshalb nur dann aufgerufen werden, wenn Fehler in der Liste aufgetreten sind. Zusaetzlich wird ein genauer Test auf Sinnhaftigkeit der Benutzereinstellungen durchgefuehrt. Falls ein Eintrag nicht stimmt, so erfolgt ein entsprechender Eintrag in "trace/syslog.bcm".

REORG.P

(Sysop)

Syntax: REOrg P

Loescht alle Eintraege aus der Userdatenbank "users4.bcm", die kein selbst eingegebenes MYBBS und keinen Namen haben und aelter als die doppelte Userlifetime (aber mind. 180 Tage) alt sind. Damit werden also aus empfangenen Nachrichten gelernte Eintragungen geloescht. Dieses Befehl sollte nur angewendet werden, wenn "users4.bcm" zu gross ist, allerdings sollte dieses Problem bei Platten mit mehr als 1 GB Speicherplatz wohl unerheblich sein.

REORG.X

(Sysop)

Syntax: REOrg X

Die Funktion benennt die vorhandenen BID-Listen um, liest alle vorhandenen Bulletins ein, loescht doppelte und kopiert anschliessend die Dateien wieder zurueck. Die Funktion sollte daher nicht unterbrochen werden. Wenn es doch passiert, so sollte "bids2.reo" und "bidh2.reo" anschliessend haendisch in die entsprechenden "*.bcm" Dateien umkopiert werden. Die BID-Listen sind waehrend reorg x kleiner als im Betrieb. Keinesfalls duerfen die Dateien waehrend der reorg x laeuft umkopiert werden. Das kann zu Datenverlust fuehren. Die Funktion schaltet die Box automatisch auf disable, weil der Ablauf kritisch ist. Vor dem Start sollten keine anderen Benutzer/Mailboxen eingeloggt sein. Waehrend des Ablaufs duerfen keine neuen Nachrichten eintreffen. Wenn man beim Ablauf die Box in Ruhe laesst, funktioniert der Vorgang zuverlaessig und ohne Risiko. Von unnoetig haeufiger Anwendung wird abgeraten, schon allein weil der Vorgang recht lange (ca. 1-4 Stunden) dauert.

REPLY

Syntax: REPlY [[<Rufzeichen> | <Rubrik>] <Bereich>] [<Titel>]

Nachdem man eine an sich gerichtete Nachricht gelesen hat, kann man mittels REPlY (ohne Parameter) leicht die Nachricht beantworten. Dabei werden alle erforderlichen Daten (Rufzeichen, Titel) der gelesenen Nachricht entnommen. Als S&F-Adresse wird nicht die Absenderbox, sondern das MYBBS des Absenders verwendet.

Wird bei REPLY ein Bereich (und event. eine Rubrik) angegeben, so bezieht sich das REPLY auf die angegebene Nachricht.

Mit REPLY beantwortete persoenlichen Nachrichten werden bei gesetztem "K" bei DIR/LIST-Option mit "r" statt "R" bzw ")" gekennzeichnet.

Dabei wird dann als Betreff "Re:" plus dem Original-Titel verwendet falls nicht ein anderer Titel eingegeben wird. Bei mehrfachen Replys wird "RE^n:" statt RE:RE:RE.. in den Titel geschrieben.

Beispiel: rep

RLOG

Syntax: RLog ["<Suchtext>"]

Gibt alle Zeilen der Datei "trace/rejlog.bcm" aus, die <Suchtext> enthalten. Die Datei enthaelt von Partnerboxen zurueckgewiesene Nachrichten. Der <Suchtext> kann z.B. ein bestimmtes Datum oder Rufzeichen sein. Wird <Suchtext> nicht angegeben, so werden die letzten 2 kBytes ausgegeben. Anfuhrungszeichen sind nur dann notwendig, wenn der <Suchtext> Leerzeichen enthaelt. Beim <Suchtext> ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant. Der <Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet.

Siehe auch "Help REGular_expressions" und "Help REJECT"

RMBOARD

(Sysop)

Syntax: RMBoard <hauptrubrik> <subrubrik>

Loescht eine Rubrik. Die Rubrik muss dazu leer sein (vorher ERASE benutzen). Es muss der vollstaendige Rubrikename angegeben werden. Soll eine Hauptrubrik geloescht werden, so sollten vorher alle Subrubriken geloescht oder verschoben werden.

Beispiel: rmb software/baycom
oder rmb software baycom

Die Datei "bulletin.bcm" wird automatisch ergaenzt.

RMNC=FLEXNET

RPRG

(Sysop)

Syntax: RPrG [<Verzeichnis>]<Dateiname>

Sendet die Binaer-Datei <Dateiname> ueber Funk aus. Das Format entspricht der Autobinaeruebertragung Die Uebertragungsrage wird angegeben. Bei der Ausgabe wird nicht auf ein "#OK#" gewartet.

RTEXT

(Sysop)

Syntax: RText [<Verzeichnis>]<Dateiname>

Sendet die Text-Datei <Dateiname> ueber Funk aus.

RUBRIK=BOARDS

RUNUTILS

Syntax: RUNutils [-l | -s | -ls]

Listet alle verfuegbaren Runutils auf.

Runutils sind kleine externe Programme welche von der OpenBCM-Mailbox aus aufgerufen werden koennen. Die Ein- und Ausgabe erfolgt ueber die Mailbox (d.h. ueber Funk). Unter DOS steht die Mailbox waehrend der Ausfuehrung des

Runutils, unter Linux und Win32 laeuft die Box parallel zum Runutil.

Achtung: Runutils, die in der Liste als "interactive" gekennzeichnet sind, koennen nur einzeln aufgerufen werden und nicht mit anderen Befehlen zusammen.

RUNUTILS -l: Zusaetliche Detailinfo zu den Runutils

RUNUTILS -s: Anzeige der Runutils nur fuer Sysops

Die Konfiguration wird in der Datei "runutil.bcm" gespeichert.

Siehe auch "Help Options RUNutil"

RYAPP

(Sysop)

Syntax: RYapp [<Verzeichnis>]<Dateiname>

Liest die angegebene Datei im YAPP-Modus aus.

Siehe auch "Help Yapp"

S&F

S&F ist die Abkuerung fuer "Store and Forward". Dieser Begriff bezeichnet das Verfahren zum Datenaustausch mit anderen Mailboxen (BBS).

Siehe auch "Help Adresse"

S=SEND

SA

Syntax: SA

Senden einer Nachricht vom Typ "Acknowledge". Normalerweise nicht sinnvoll.

Siehe auch "Help Send"

SAVEBROKEN

(Sysop, init.bcm)

Syntax: SAVEbroken [<n>]

(Vorgabe: 0)

Regelt den Empfang von defekten 7plus-Bulletins im S&F:

SAVEBROKEN 0 Es werden nur korrekte 7plus-Nachrichten akzeptiert.

SAVEBROKEN 1 Im FBB-Forward werden alle 7plus-Nachrichten akzeptiert, Im ungeschuetzten ASCII-Forward werden nur Nachrichten mit korrekter Zeilenpruefsumme und -laenge akzeptiert.

SAVEBROKEN 2 es werden alle Bulletins akzeptiert, korrekte 7plus-Nachrichten werden nach wie vor mit "(7+)" gekennzeichnet. Defekte 7plus-Nachrichten werden mit "(7-)" markiert.

SB

Syntax: SB <Rubrik> [@<Verteiler>] [#<Lifetime>] <Titel>

Senden einer Nachricht als Bulletin.

Siehe auch "Help Send" und "Help Send Detail"

SCMDLIST

(Sysop)

Syntax: SCmdlist

Listet alle Sysopbefehle auf.

SEITENSTOPP

Damit die Ausgabe nicht ueber den Terminal-Bildschirm quillt, kann man nach einer einstellbaren Anzahl von ausgegebenen Zeilen eine Pause erzwingen. Die Einstellung der Zeilen erfolgt mit "Alter Lines <Zeilen>"

Soll der Seitenstop abgeschaltet werden, so ist "Alter Lines 0" einzustellen. Wird die Ausgabe angehalten, so wird dies am Ende der letzten Zeile mit dem Symbol "+?>" gekennzeichnet. An diesem Prompt kann Unterschiedliches bewirkt werden.

<Return> setzt die Ausgabe fort
C setzt die Ausgabe fort, macht aber keine Pausen mehr
S bricht die Ausgabe ab
Q oder B verlaesst die Mailbox (disconnect)
alles andere fuehrt zum Abbruch der Ausgabe.

Bei den Befehlen DIR/LIST/READ/CHECK kann mit der Option "-c" eine durchgehende Ausgabe ohne Pause erzwungen werden.

Ist "Alter Lines 0" eingestellt oder der Seitenstop mit "-c" abgeschaltet, so ist ein Abbrechen der Ausgabe mittels <RETURN> moeglich. Vor dem <RETURN> darf allerdings kein weiterer Befehl eingegeben worden sein. Besser ist eigentlich ein Disconnect, weil das sofort abbricht und die Box meist schnell wieder connected werden kann.

SEMAPHORES=STATUS.SEMAPHORES

SEND

Syntax: Send [<Rufzeichen> | <Rubrik>] [@<Adresse>] [#<Lifetime>] <Titel>

Eingeben einer Nachricht in die Mailbox.

Beispiele:

```
S DL8MDW @DB0AAB kommst heute?  
Hallo OM!  
Kommst Du heute vorbei?  
73 de Reiner!  
nnnn
```

oder

```
S BAYCOM@DL #10 Neue Version 1.70 fertig  
Hallo!  
....  
73 de OZ1KUZ  
nnnn
```

Die Nachricht kann mit

```
nnnn  
oder ***END  
oder /EX  
oder ^Z (Control-Z bzw. Strg-Z) abgeschlossen werden.
```

Siehe auch "Help Send Details", "Help Send Binaer", "Help Board", "Help ADresse", "Help Send ACK", "Help LT" und "Help Send ATTACH"

SEND.ACK

(nur mit Option DF3VI_READACK in config.h)

Ist am Ende einer persoenlichen Nachricht die Folge "/ACK" oder "/ack" enthalten, so wird von der Ziel-Mailbox (die Box, die in der @Adresse steht) eine Bestaetigung zurueckgeschickt, dass die Nachricht angekommen ist.

Mit der Option DF3VI_READACK (config.h) wird eine Nachricht an den Absender geschickt, wenn der Empfaenger seine Nachricht zum ersten Mal liest und dabei nicht die Option "-G" verwendet. Geht nicht bei BIN und 7+ Nachrichten.

SEND.ATTACH

(Sysop)

Syntax: .attach <Dateiname>

In einer Nachricht kann man als Sysop mit dem Befehl ".attach <Dateiname>" eine beliebige binaere Datei an die Nachricht angehaengen. Die Datei muss natuerlich im BCM-Rechner vorhanden sein, sonst kommt eine Fehlermeldung. ".attach" muss klein geschrieben werden und darf nicht abgekuerzt werden.

Beispiel:

```
s dl8mbt @ db0aab
Leseutility
Anbei neuestes Util util.tgz
.attach src/util.tgz
```

In diesem Beispiel wird die Datei "util.tgz" aus dem BCM-Unterverzeichnis "src" an die Nachricht angehaengt.

Man kann automatisch BIN-Messages in einer Import-Datei erzeugen:

```
-----
os BS -2 datei.zip
s rubrik datei.b01
.attach datei.b01
s rubrik datei.b02
.attach datei.b02
-----
```

Es ist aber nicht moeglich, eine BS-UPLOAD-Datei zu importieren, da es dabei zu Fehlern bei Sonderzeichen kommt (Import ist NICHT BIN-faehig). Dateinamen duerfen ein maximale Laenge von 50 Zeichen haben. Laengere Dateinamen werden sinnvoll gekuerzt, so das die Dateiendung erhalten bleibt.

SEND.BINAER=BINAER

SEND.DETAILS

Syntax: Send [<Rufzeichen> | <Rubrik>] [@<Adresse>] [#<Lifetime>] <Titel>

<Rufzeichen> Rufzeichen, fuer das die Nachricht bestimmt ist, oder Rubrik, oder in dem die Nachricht abgespeichert werden soll. Uebersicht <Rubrik> ueber die moeglichen Rubriken erhaelt man mit DIR BOARDS.

<Adresse> Forwardadresse fuer die Nachricht. Bei persoenlichen Nachrichten wird hier das Rufzeichen der Box angegeben, bei der der Adressat erreichbar ist. Dabei sollte die komplette hierarchische Adresse angegeben werden. (z.B. DB0AAB.#BAY.DEU.EU oder OE1XBB.#OE1.AUT.EU) Bei Bulletins wird stattdessen ein Verteiler angegeben, in dem die Nachricht weitergeleitet werden soll. Moegliche Verteiler sind z.B. DL oder EU. Siehe auch Help FORWARD.

<Lifetime> Lebensdauer der Nachricht in Tagen (max. 999). Diese Zeit wird auch zu anderen Mailboxen weitergereicht, sodass die Nachricht nach dieser Zeit im Allgemeinen tatsaechlich geloescht wird. Bei Nachrichten, die ohnehin nur zeitlich befristet von Interesse sind, sollte davon unbedingt Gebrauch gemacht werden. (z.B. Veranstaltungstermine etc.).

<Titel> Hier sollte ein kurzer, aber EINDEUTIGER Hinweis stehen, was in

der Nachricht enthalten ist. Allgemeine Floskeln a la "bitte lesen" fuehren bei der Flut von Nachrichten im Allgemeinen dazu, dass die Nachricht ueberhaupt nicht gelesen wird. Anfragen sollten mit einem Fragezeichen als solche gekennzeichnet werden.

Ist die eingegebene hierarchische Adresse unbekannt oder wurde sie nicht angegeben und ist auch sonst dem System nicht bekannt, so erfolgt eine Fehlermeldung. Ein SEND ist trotzdem moeglich, nur bleibt die Nachricht in der Mailbox liegen und wird nicht weitergeleitet.

Die Eingabe der Nachricht kann mit ^X (Controll-X bzw. Strg-X) abgebrochen werden. Die Nachricht wird dann nicht abgespeichert.

Die Nachricht wird sofort nach dem Senden weitergeleitet. Soll die Nachricht an mehrere Benutzer geschickt werden, so ist es vorteilhaft vorher eine Nachricht an sich selbst zu senden und mit TRANSFER anschliessend an die User zu verteilen. Ggf. kann eine bereits weitergeleitete und daher gelöschte Nachricht mit UNERASE wieder sichtbar gemacht werden. Oder man verwendet hierfür den Mailserver (siehe auch "Help MAILSERV").

Siehe auch "Help Send Binaer", "Help SP", "Help SB", "Help SA"
Sysop: "Help Send ATTACH"

SERV

(Sysop)

Unter Linux ist ein einfaches Service-Interface ausserhalb der normalen Boxoberflaeche vorhanden. Insgesamt sind 4 Befehle moeglich.

TRACE ON/OFF	Startet die Ausgabe von "trace/syslog_r.bcm"
MONITOR ON/OFF	
CMD <Befehl>	Fuehrt den Boxbefehl aus
QUIT	Verlaesst das Serv-Interface

Einloggen kann man sich ueber Telnet, das Interface funktioniert nur dann, wenn der Host, auf dem das Telnet gestartet wird, in der "rhosts.bcm" eingetragen ist.

Beispiel: telnet localhost 8123

Siehe auch "Help SERV_port"

SERV_PORT

(Sysop, init.bcm)

Syntax: SERV_port [<n>]

(Vorgabe: 8123)

Setzt den Port, ohne Parameter wird der Port ausgegeben. Mit "0" wird der Port abgeschaltet.

Beispiel: ser 0

Siehe auch "Help PORTNUMMER" und "Help SERV"

SETLIFETIME

Syntax: LT oder SETlifetime <Rubrik> <Bereich> [#]<Tage>

Dabei wird eine Zeit in Tagen ab dem heutigen Tag angegeben. Die Lifetime kann nur vom Eigentuemer der Nachricht (also Absender oder Empfaenger) geaendert werden (wie auch bei ERASE). Wird kein <Bereich> angegeben, so bezieht sich das SETLIFE auf die zuletzt gelesene Nachricht. Die Lifetime darf im <Bereich> zwischen 1 und 999 liegen.

Beispiele:

"LT BAYCOM 5-10 30"

"LT DL8MBT 1- 100"

SETPW

(Sysop)

Syntax: SETP(W) <Rufzeichen> <n>

Sysops koennen ein Passwort fuer <Rufzeichen> vergeben. Passwoerter muessen zuvor mit "pwg" generiert worden sein.

Siehe auch "Help PWG"

SETUSER

(Sysop)

Syntax: SETUser <Rufzeichen> <Parameter> <n>

Wirkt wie Alter, jedoch muss ein Rufzeichen angegeben werden, fuer das der Parameter verstellt werden soll.

Beispiele:

```
SETU DG3MFW F DB0AAB
```

```
SETU DG3MFW NAME Matthias
```

```
SETU DL8MBT TTYPW xyzxyz
```

Sperren von Benutzern geht mit

```
SETUSER <Rufzeichen> STATUS 2
```

Ist USERQUOTA aktiv, so kann mit

```
SETUSER <Rufzeichen> STATUS 1
```

der Anschlag bei zu vielen Kilobytes fuer einen Benutzer abgestellt werden.

Setzen auf normalen Benutzermodus geht mit

```
SETUSER <Rufzeichen> STATUS 0
```

Alle anderen Werte fuer Status haben keine Bedeutung.

Siehe auch Help SETUser Fhold, Help SETUser RLlimit, Help SETUser Ttypw und Help Alter SYSOP

SETUSER.FHOLD

(Sysop)

Syntax: SETUser <Rufzeichen> FHold [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

Verhindert, dass Bulletins von <Rufzeichen> zu anderen Boxen weitergeleitet werden. Persoenliche Nachrichten sind nicht betroffen. Die Nachrichten werden nicht geloescht, sondern bleiben lediglich liegen. Sie koennen nach Sichtung mit dem FORWARD Befehl vom Sysop auf die Reise geschickt werden. Diese Funktion sollte nur in sehr klaren und begruendeten Einzelfaellen angewendet werden. Eine Erweiterung dieser Funktionalitaet ist noch in Arbeit, die vorliegende Version war ein notwendiger Schnellschuss, um aufgetretenes Ungemach etwas auszubremsen.

SETUSER.RLIMIT

(Sysop)

Syntax: SETUser <Rufzeichen> RLlimit [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

Funktion wie ALTER READLOCK, jedoch nicht vom Benutzer veraenderbar.

SETUSER.STATUS

(Sysop)

Syntax: SETU(SER) <Rufzeichen> STATUS <n>

```
setu <Rufzeichen> st 0   normaler Status
```

```
setu <Rufzeichen> st 1   kein USERQUOTA
```

```
setu <Rufzeichen> st 2   gesperrt
```

Alle anderen Werte haben keine Bedeutung.

Siehe auch "H SETU" and "H USERQ"

SETUSER.TTYPW

(Sysop)

Syntax: SETUser <Rufzeichen> Ttypw <Passwort>

Zum Setzen eines TTY-Passwortes fuer TTY-Login und TTY-S&F, max. 8 Zeichen.
Siehe auch "H TT"

SF

(Sysop)

Syntax: SF [<Boxcall> | all]

Stoesst das S&F zu <Boxcall> an. <Boxcall> kann entweder ein S&F-Partner oder ein Benutzer mit Benutzer-S&F sein. Das ist normalerweise nur zum Testen erforderlich, da bei jeder eingetroffenen, weiterzuleitenden Nachricht die S&F-Verbindung unverzueglich aufgebaut wird. Wurde bereits eine Verbindung aufgebaut, so wird die Eingabe ignoriert. Mit "sf all" wird der Forward-Daemon gestartet, d.h. es wird genauso wie beim Aufruf in "crontab.bcm" ein Verbindungsaufbau zu allen S&F-Partnern gestartet.

SFHOLD

Syntax: SFHold ["<Suchtext>"]

Gibt alle Zeilen der Datei "trace/sfhold.bcm" aus, die <Suchtext> enthalten. Die Datei enthaelt auf HOLD gesetzte Nachrichten. Der <Suchtext> kann z.B. ein bestimmtes Datum oder Rufzeichen sein. Wird <Suchtext> nicht angegeben, so werden die letzten 2 kBytes ausgegeben. Anfuhrungszeichen sind nur dann notwendig, wenn der <Suchtext> Leerzeichen enthaelt. Beim <Suchtext> ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant. Der <Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet.

Siehe auch "Help REGular_expressions", "Help HOld" und "Help REJect"

SFONLY

(Sysop, init.bcm)

Syntax: SFOnly [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

SFONLY 0: Normaler Box-Betrieb

SFONLY 1: reine S&F-Mailbox ohne Benutzerzugang, nur Sysopzugriff

SHUTDOWN

(Sysop)

Syntax: SHUtdown [-r]

Stellt die Box ab. An der Konsole kann statt shutdown auch <ctrl>-x eingegeben werden. Die Option "-r" bewirkt, dass der Rechner auch neu gestartet wird (nur unter DOS).

SID

Nach dem Verbindungsaufbau beim Forward tauschen die beiden Mailboxen Zeichen aus, welche als SID (System IDentifier) bezeichnet werden. Dieser SID dient zum Aushandeln des Forwardprotokolls. Das beim anschliessenden Forward verwendete Protokoll wird durch die Menge der von beiden Forward-Partnern unterstuetzen Features bestimmt.

Minimalkonsens:

- Der System-Identifizier ist folgendermassen strukturiert: "[f1-f2-f3]"
- Die Bindestriche (-) kennzeichnen das Ende des ersten Felds und den Anfang des letzten Felds.
- f1, f2 und f3 duerfen die Zeichen "[" oder "]" nicht enthalten.
- f1 ist die Identifizierung fuer den Autor der Software.
- f2 enthaelt softwarespezifische Daten. Es kann enthalten, was sich der Autor wuenscht, zum Beispiel die Versionsnummer der Software. Dieses Feld darf

Bindestriche (-) enthalten.

- f3 ist das Set von unterstützten Features. Es darf keine Bindestriche enthalten. Es enthält einen String von nicht-numerischen Zeichen, jeweils ein Zeichen für ein von der Box unterstütztes Feature. Jedes Zeichen kann auch von Ziffern gefolgt werden, diese geben die Revisionsnummer des Features an. Das Fehlen der Ziffer(n) ist mit der Revisionsnummer 0 gleichzusetzen.

Die OpenBCM-Mailbox sendet folgendes SID:

```
[OpenBCM-1.03-AB1D1FHMRW$]  
      ^Unterstützte Features  
      ^Versionsnummer  
      ^Name der Software
```

Folgende Features sind bekannt:

- A: ACK-Mails werden gesendet und verarbeitet
- B: Komprimierter Forward nach F6FBB
- B1: Resume-Mode beim Forward nach F6FBB
- D: DieBox-Erweiterungen
- D1: Block-CRCs beim Forward nach F6FBB
- F: Forward mit Fuenferwechsel nach F6FBB
- H: Hierarchische Adressierung
- M: MIDs werden unterstützt (BIDs bei persönlichen Mails)
- R: Unterstützung erweiterter Reject-Meldungen
- W: Unterstützung von WPROT nach OE3DZW
- Z: Unterstützung des "BCMNET Loginkonzeptes" (CB-Funk)
- \$: BIDs (Bulletin-IDs) werden unterstützt

Das Feature D ist wie folgt definiert:

- Achtstellige Rubriknamen (Empfangsadressen bei Bulletins) sind erlaubt.
- Lifetimes werden im Box-Forward weitergeleitet.
- Forwarding von binären Mails nach dem AutoBIN-Protokoll.
- Forwarding von Erase-/MyBBS-Mails in einem besonderen Format (E/M-Mails).

Der Buchstabe D wurde von DL8HBS vorgeschlagen, er bedeutet so viel wie "D"l8HBS oder "D"ieBox. Die D-Features werden derzeit von folgenden Mailboxen verwendet:

- BayCom/OpenBCM-Mailbox (DL8MBT, OE3DZW, DG9MHZ, DH3MB, DK2UI, DH8YMB)
- Digi-Point-Mailbox (DL8HBS)
- DieBox (DF3AV, DL1BDY) - jedoch derzeit teilweise ohne "D" im SID
- WinGT-Mailbox (DG8NDL)
- MCuT-Mailbox (DG6VJ, DG4IAD)

Die Existenz des SIDs impliziert, daß das System die Richtung des Forwards ändern kann und OK/NO-Meldungen erzeugt.

Die OpenBCM-Mailbox wertet jedes empfangene SID aus. Bei der OpenBCM-Mailbox wird untersucht, ob das \$-Zeichen in der SID enthalten ist. Falls nicht, erfolgt ein Disconnect, weil Systeme ohne BID nicht unterstützt werden.

Im SID anderer Boxen kann es auch folgende Zeichen geben:

- A (F6FBB): ACK-Messages sind bekannt (Forward-Befehl SA)
- B (F6FBB): nur in Verbindung mit F: Huffman-komprimierter S&F
- B1 (F6FBB): wie B, aber mit CRC am Beginn der Nachricht, zusätzlich Resume-Modus
- C (CBBS): Automatische Systemuhreinstellung (obsolet)
- D (DL8HBS): Rubriknamen achtstellig, CRC-16, in Verbindung mit B auch gepackt, CRC verbessert (in Verbindung mit B1)
- D1 (DL8HBS): wie D, zusätzlich Block-CRC-Mode im komprimierten Forward
- F (F6FBB): Fuenferwechsel (Batch forward), F6FBB-Syntax verwenden
- H (WORLI): System unterstützt hierarchische Adressen.
- I (WORLI): System unterstützt ein "Null-Kommando", eine Zeile welche mit einem Strichpunkt (;) beginnt.

- L (G1NNA): Komprimierung (obsolet)
- M (W0RLI): Unterstuetzt MIDs (BIDs bei Usermails)
- R (AA4RE): Unterstuetzt erweiterte Reject-Meldungen
- X (W0RLI): X-Forward
- Y (WA7MBL): Forward mit dem binaeren YAPP-Protokoll
- \$ (WA7MBL): Unterstuetzt Bulletin IDentifizier; das Dollar-Zeichen mu der letzte Buchstabe im Feld f3 sein!

Einige Beispiele von SIDs:

[RLI-17.5-HIX\$]

w0rli Version 17.5, unterstuetzt BID, H-Adr., Null-Kommandos und X-Forward.

[CBBS-5.1-\$]

ag3f Version der rli/gyq cbbs.

[MSYS-1.16-H\$]

wa8bxn Version 1.16, unterstuetzt BID und H-Adr.

[MBL-5.14-H\$]

wa7mbl V5.12, unterstuetzt BID und H-Adr.

[4RE-2.3-MH\$]

aa4re V2.3, unterstuetzt MID, BID, und H-Adr.

[DP-4.10-AB1DFHMR\$]

DigiPoint Version 4.10, F6FBB & DieBox Optionen werden unterstuetzt.

SLEEP

Syntax: SLEep <sekunden>

Der Befehl "sleep <sekunden>" welcher im normalen Betrieb wenig Sinn macht, aber innerhalb von Import-Dateien sehr nuetzlich sein kann, naemlich wenn man eine andere Import-Datei aufruft und dessen Ergebnis abwarten will. Dazu muss man natuerlich etwa wissen wie lang es dauert.

Beispiel "test.imp":

```

-----
o copy send.txt+wetter.txt+ende.txt  neumail.imp
imp neumail.imp
sleep 10
o del neumail.imp
-----

```

SLOG

Syntax: SLog ["<Suchtext>"]

Gibt alle Zeilen der Datei "trace/syslog.bcm" aus, welche <Suchtext> enthalten. Darin werden System-Meldungen festgehalten.

Der <Suchtext> kann z.B. ein bestimmtes Datum oder Rufzeichen sein.

Wird <Suchtext> nicht angegeben, so werden die letzten 2 kBytes ausgegeben.

Anfuhrungszeichen sind nur dann notwendig, wenn der <Suchtext> Leerzeichen enthaelt.

Beim <Suchtext> ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant.

Der <Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet.

Siehe auch "Help TRACelevel", "Help SLR" und "Help REGular_expressions"

SLR

(Sysop)

Syntax: SLR ["<Suchtext>"]

Gibt alle Zeilen der Datei "trace/syslog_r.bcm" aus, welche <Suchtext> enthalten. Darin werden alle System-, Benutzer- und S&F-Aktivitaeten festgehalten. Es werden alle Report (#R) Ausgaben geschrieben.

Der <Suchtext> kann z.B. ein bestimmtes Datum oder Rufzeichen sein.
Wird <Suchtext> nicht angegeben, so werden die letzten 2 kBytes ausgegeben.
Anfuhrungszeichen sind nur dann notwendig, wenn der <Suchtext> Leerzeichen
enthaelt. Beim <Suchtext> ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant.
Der <Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet.

Siehe auch "Help TRACelevel", "Help TGrep" und "Help REGular_expressions"

SMOOTHHEADER

(Sysop, init.bcm)

Syntax: SMOOTHHEADER [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

Falls SMOOTHHEADER auf "1" gesetzt wird, wird der Mailheader verkuerzt
dargestellt:

- kein "Subj."
- "From:" und "To:" stehen in einer Zeile
- keine "Reply to:" Zeile

Bei dem Wert "0" sind diese Angaben im Header enthalten. Dies sollte auch
die Normaleinstellung sein, da sonst einige Mailverwaltungs-Programme nicht
mehr funktionieren.

SMTP

(nur Linux/Win32)

Die BCM unterstuetzt seit der Version 1.39n ein TCP/IP taugliches
Nachrichteninterface. Das bedeutet: Emails koennen via SMTP in das Packet
Radio Netz eingespielt werden, dabei werden die Nachrichten automatisch
umgesetzt und an die Packet Radio Verhaeltnisse angepasst. Auch die umgekehrte
Richtung, naemlich das Abrufen der eigenen Nachrichten via POP3 ist moeglich.
Auch hier erfolgt eine automatische Anpassung der Packet Radio Nachrichten an
das uebliche Emailformat.

- Der BCM SMTP Server ist auf Port 8025 erreichbar. Andere Werte
lassen sich ueber die Befehlszeile setzen. Beim Versenden von
Nachrichten ist es wichtig, die Absenderadresse korrekt einzutragen.
In meinem Fall muesste ich dg9mhz@db0aab.#bay.deu.eu eintragen. Als
moegliche Adressaten kommen Benutzer mit gueltigen Rufzeichen oder
Rubriken in Frage. Vom SMTP Server werden pro Nachricht bis zu 100
verschiedene Empfaenger unterstuetzt, somit ist SMTP bei der BCM
ideal fuer die Verteilung von Mailinglisten.
- Zum Abrufen der eigenen Nachrichten dient der BCM POP3 Server auf Port
8110. Wie ueblich, lassen sich andere Werte ueber die Kommandozeile
setzen. Das Abrufen von Nachrichten erfordert die Angabe eines
Benutzernamens und Passwortes. Hier gelten die gleichen Konventionen,
wie beim HTTP Server. Durch die automatische Umsetzung der Packet
Radio Mails in Emails, verlieren die Nachrichten keinerlei Information.
Binaerdateien und 7plus Einspielungen werden automatisch Base64
kodiert. Ebenso automatisch wird der Mime-Type gesetzt. Ueber SMTP
eingespielte Nachrichten bleiben von diesen Algorithmen unberuehrt und
werden dadurch transparent durchgereicht.

Siehe auch "Help SMtp Config"

SMTP.CONFIG

An dieser Stelle folgt anhand des Netscape Communicator's V4.01 ein
Konfigurationsbeispiel fuer DB0AAB:

Zunaechst wird ueber den mitgelieferten "User Profile Manager" ein neues
Profil angelegt. Die nun folgenden Formulare werden korrekt ausgefuellt:

Im Feld Namen bitte den vollstaendigen Namen eingeben:

Deti Fliegl

Als Emailadresse z.B. folgendes eingeben:
dg9mhz@db0aab.#bay.deu.eu
<weiter>

Das Profile nennt man z.B.:
BayBox
<weiter>

Nun gibt man nochmal Namen und Emailadresse ein.
In der Zeile SMTP Server trage ich ein:
db0aab-bbs.ampr.org:8025
<weiter>

Der "Mail Server User Name" ist:
dg9mhz
Als Incoming Mail Server definiert man:
db0aab-bbs.ampr.org:8110
<weiter>

Der Communicator wird gestartet und man ruft das Menue Edit/Preferences auf, waehle hier dann die Category "Mail&Groups/Mail Server". In der Zeile unter POP3 gibt es eine Checkbox zum Anklicken, neben der steht: "Leave Messages on server after retrieval". Dies anklicken, damit die Packet Radio Mails auch nach der Abholung ueber POP3 weiterhin in der BCM verfuegbar sind. Wer das nicht will, kann die Option auch ausgeschaltet lassen.

Hier endet das allgemeine Konfigurationsbeispiel. Generell gilt: Wenn der TCP/IP Server keinen Nameserver besitzt (DNS), dann muessen entweder jeweils die IP Adressen an Stelle der Domain Namen direkt eingetragen oder in der "Hosts" Datei des Betriebssystems die IP Adressen und Namen per Hand eingetragen werden.

- Bei Windows findet sich die Datei unter "\windows\hosts"
- Bei Windows NT unter "\winnt\system32\drivers\etc\hosts"
- Bei Unix unter "/etc/hosts"

Bei db0aab-bbs.ampr.org ist ein Nameserver installiert, deshalb reicht es im Netzwerksetup des Betriebssystems den Nameserver 44.130.56.162 einzutragen.

SMTP_PORT

(Sysop, init.bcm)
Syntax: SMtp_port [<n>]
(Vorgabe: 8025)

Setzt den Port, ohne Parameter wird der Port ausgegeben. Mit "0" wird der Port abgeschaltet.

Beispiel: sm 8025

Siehe auch "Help PORTNUMMER"

SP

Syntax: SP <Rufzeichen> [@<Mailbox>] [#<Lifetime>] [<Titel>]

Senden einer persoenlichen Nachrichten. Wenn das <Rufzeichen> in der BCM bekannt ist, braucht man @<Mailbox> nicht eingeben. Ob das der Fall ist, kann man mit "u <Rufzeichen>" abfragen.

Siehe auch "Help SEND"

SPEAK=ALTER.SPEECH

SPEECH=ALTER.SPEECH

SPRACHE=ALTER.SPEECH

SSID

SSID ist die Nummer nach einem Rufzeichen. Diese wird benutzt, um Connects zu unterscheiden.

STATUS

Syntax: SStatus <Befehl>

Zeigt Status-Daten an.

Moegliche Befehle:

```
Forward    .. status forward
Cpu        .. status cpu
Memory     .. status memory
Semaphores .. status semaphores
Limits     .. status limits
(Linux/Win32):
Ipsockets  .. status ipsockets
Popstate   .. status popstate
```

Siehe auch "Help SStatus <Befehl>"

STATUS.CPU

Syntax: SStatus Cpu

Gibt die durchschnittliche Belastung des Rechners aus. Die Last des Rechners wird jeweils in 5-Sekunden-Intervallen festgestellt und ueber 8 Messperioden abgespeichert. Insgesamt ist also die Auslastung der letzten 40 Sekunden zu sehen. Die Auslastung wird in Prozent angegeben. Dabei wird unterschieden zwischen:

Running: In dieser Zeit arbeitet der Rechner. Dies ist normalerweise Mailboxbetrieb.
Screen: In dieser Zeit wird der Bildschirm beschrieben. Sitzt niemand davor, sieht man wieviel das Monitorfenster in Anspruch nimmt.
Idle: In dieser Zeit tut der Rechner entweder garnichts oder ist mit Verwaltungsaufgaben (scheduling) beschaeftigt. Bei hoher Auslastung wird hier ein geringer Wert stehen (moeglichst 0).

Die Summe aller 3 Werte ergibt stets 100%.

Unter Linux und Win32 ist die Berechnung sehr ungenau, der Wert "Screen" hat dort keine Bedeutung.

Beispiel: st c

STATUS.FORWARD

Syntax: SStatus Forward [<Boxcall>]

Gibt Daten ueber den S&F aus. Es kann wahlweise ein <Boxcall> angegeben werden, ansonsten wird eine Uebersicht aller Forwardpartner dargestellt.

Dabei werden folgende Angaben gemacht:

- BBS: Rufzeichen der Nachbarbox
- Status: Zustand der Verbindung, moegliche Zustaende wie folgt:
 - ok = letzter Fwd-Connect war ok
 - setup = Fwd-Connect wird gerade aufgebaut

- no link = letzter Fwd-Connect war fehlerhaft
- f end = Fwd-Connect wird gerade beendet
- a recv = Mailempfang im ASCII-Modus
- a send = Mailsenden im ASCII-Modus
- f recv = Mailempfang im FBB-Modus
- f recvp = Mailempfang FBB-Modus wird vorbereitet (Proposal)
- f delay = Verzoegerung im FBB-Forward
- f send = Mailsenden im FBB-Modus
- f sendp = Mailsenden im FBB-Modus wird vorbereitet (Proposal)
- filefwd = File-Forward zu dieser Mailbox aktiviert
- In: Zeitspanne seit dem zuletzt zustande gekommenen eingehenden S&F-Connect (steht hier nichts, war noch kein Connect)
- Out: Zeitspanne seit dem zuletzt zustande gekommenen ausgehenden S&F-Connect (steht hier nichts, war noch kein Connect)
- MailTX: Anzahl der gesendeten Mails
- MailRX: Anzahl der empfangenen Mails
- RTT: Fuer den Verbindungsaufbau notwendig Zeit
- User: Anzahl der persoenlichen Nachrichten, die noch zum S&F anstehen
- Info: Anzahl der noch zum S&F anstehenden Bulletins
- WP/EM: Anzahl der noch zum S&F anstehenden WP/MYBBS/Erasedaten
- Bytes: Zum S&F anstehende Datenmengen (ggf. in kB oder MB)

Bei Total werden die anstehenden Datenmengen aller Forwardpartner zusammenaddiert dargestellt. Alle Angaben beziehen sich immer auf den Zeitraum seit dem letzten Boxneustart bzw. der letzten Box-Initialisierung mit NEW.

Beispiel: st f DB0AAB

Siehe auch "Help New"

STATUS.IPSOCKETS

Syntax: SStatus Ipsockets

Gibt die aktuelle Nutzung der IP-Sockets aus.

STATUS.LIMITS

Syntax: SStatus Limits

Zeigt Informationen ueber die Auslastung des Systems und zugehoerige Maximalwerte. DOS, Linux und BCM32 haben jeweils unterschiedliche Maximalwerte. Die max. Anzahl an Bulletins wird aufgrund des auf der Platte verfuegbaren Speichers geschaezt. Die Grenze bei BIDS kann auch ueberschritten werden.

Beispiel:

Item	Current	Limit	
rubriknames	34	6000	
convnames	1	5000	
convlives	0	5000	
fwdpartners	2	50	
fwddestlen	706	20000	Speicher fuer S&F-Routen
h-addr	101	65535	Anzahl der bekannten Boxadressen
bids	10962	210000	
users	1136	-	
infomails	12	9100	
u-mailcalls	10	60000	Anzahl vorhandener Benutzer-Nachrichten
languages	27	40	

STATUS.MEMORY=MEM

STATUS.POPSTATE

Syntax: SStatus Popstatus

Gibt an, wer wann ueber welche IP-Adresse mit POP3 auf die Box zugegriffen hat (Datei "popstate.bcm").

STATUS.SEMAPHORES

Syntax: SStatus Semaphores
(Debugging-Befehl, in der Praxis ohne Bedeutung)

Gibt eine Liste der Dateien aus, die momentan im Zugriff sind. Dabei wird "Dateiname" angegeben und die Anzahl der Zugriffe, abhaengig von ihrer Beschaffenheit:

Rd read (Zugriff ist in absehbarer Zeit wieder zuende)
LRd long read (d.h. Zugriff darf beliebig lang dauern)
Ap append
LAp long append
Wr write
LWr long write
Op Optionen (ob Datei beim Schliessen oder Disconnect geloescht wird)

Da bei Multiuserbetrieb sich Schreibzugriffe gegenseitig ausschliessen, wird abhaengig von der Zugriffsdauer der aufrufende Prozess entweder suspendiert oder der Aufruf wird abgewiesen.

STIMEOFFSET

(Sysop, init.bcm, nur DOS)
Syntax: STimeoffset <Stunden>
(Vorgabe: 1)

Legt fest, um wie viele Stunden sich die Standardzeit (Winterzeit) von der Weltzeit (UTC) unterscheidet. In Westeuropa wird dieser Parameter auf "1" gestellt. Die Sommerzeit wird abhaengig vom Datum automatisch erkannt, braucht hier also nicht beruecksichtigt werden. Will man jedoch voellig auf die Sommerzeit verzichten (z.B. USA), dann ist noch "summertime" auf "0" zu setzen.

Es gibt damit 2 sinnvolle Konfigurationen:

- a) PC laeuft auf UTC -> pcisutc 1, stimeoffset 1 (egal)
- b) PC laeuft auf Lokalzeit -> pcisutc 0, stimeoffset 1 (Westeuropa)

Bei letzterer Konfiguration wird die CMOS-Uhr automatisch gestellt.

Unter Linux und Windows wird die Zeitzone ueber das Betriebssystem selber eingestellt, daher ist dieser Befehl nur fuer die DOS-Version noetig.

Siehe auch "Help PCISUTC" und "Help SUMMERTIME"

SUMMERTIME

(Sysop, init.bcm, nur DOS und Windows)
Syntax: Summertime [0 | 1]
(Vorgabe: 1)

Legt fest, ob die automatische Sommerzeitumschaltung der OpenBCM Mailbox aktiviert werden soll. Normalerweise ist der Wert in Mitteleuropa auf "1" zu setzen, betreibt man jedoch die Mailbox in einem Land, dass keine Sommerzeit nutzt, so ist der Wert auf "0" zu setzen.

Anmerkung: dieser Parameter dient nicht dazu, manuell zwischen Sommer- und Winterzeit umzustellen - das macht das System eigenstaendig, wenn diese Funktion mit "1" aktiviert wurde!

Unter Linux wird diese Funktion nicht benoetigt, da hier die Einstellung vom Betriebssystem direkt uebernommen wird.

SWAPLOG

Syntax: SWaplog ["<Suchtext>"]

Gibt alle Zeilen der Datei "trace/swap.bcm" aus, welche <Suchtext> enthalten. In dieser Datei werden alle Nachrichten eingetragen, bei denen die Angaben bei "From" und "To" nicht mit den Daten der Kopfzeile uebereinstimmen bzw. bei denen die BID nicht mehr mit der BID aus der Kopfzeile uebereinstimmen (die also von einer anderen Mailbox ge-swap-ped wurden). All diese Nachrichten bekommen automatisch eine Lifetime von 2 Tagen, waehrend der der Sysop Nachforschungen anstellen kann und bei Bedarf die Lifetime erhoehen kann.

Der <Suchtext> kann z.B. ein bestimmtes Datum oder Rufzeichen sein. Wird <Suchtext> nicht angegeben, so werden die letzten 2 kBytes ausgegeben. Anfuhrungszeichen sind nur dann notwendig, wenn der <Suchtext> Leerzeichen enthaelt. Beim <Suchtext> ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant. Der <Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet.

Siehe auch "Help REGular_expressions" und "Help DEFSWAPLF"

SYSOP

(Sysop)

Syntax: SYSop

Passwortverfahren fuer Sysop (Datei "passwd.bcm").

Siehe auch "Help PASsword"

SYSOPBELL

(Parameter, nur DOS)

Syntax: SYSOPBell [0 | 1]

(Vorgabe: 0)

setzt fest, ob es bei jedem Connect oder Disconnect piepsen soll oder nicht. Steht der Parameter auf "1", so piepst es bei jedem Boxlogin und -logout aus dem Lautsprecher des Mailbox-PC's. Dies wird im allgemeinen nervtoetend sein. Beispiel: SYSOPBELL 0 -> Hupe aus

SYSOPCALL

(Sysop, init.bcm)

Syntax: SYSOPCall [<Rufzeichen>]

Setzt das Call, unter dem man mit der Eingabe eines Punktes (.), also ohne explizite Rufzeichenangabe an der Console einloggen kann. Sonst hat das Rufzeichen keine Bedeutung, also nicht irgendwelche Privilegien. Hier kann auch das Rufzeichen der Box eingetragen werden. Diese Eintragung kann durch "par sysop" auch von Benutzern abgefragt werden. Wird in der Box eine Nachricht an Sysop ohne Verteiler geschickt, so wird sie an das SYSOPCALL geschickt.

Beispiel: sysopc DL8MBT

T=TALK

TAIL

(Sysop)

Syntax: TAIL [-f] <Dateiname>

TAIL ohne Option "-f" zeigt die letzten 2 kBytes von <Dateiname>.

Beispiel: tai stat.imp

Wird die Option "-f" (follow) angegeben, so wird ausgegeben, was in <Dateiname> gespeichert wird.

Die Option "-F" klappt unter DOS allerdings nur, wenn "SHARE.EXE" in der "autoexec.bat" geladen wurde. Das ist ohnehin empfehlenswert, weil dann auch kritische Situationen innerhalb der Box besser ablaufen. Wenn SHARE geladen wurde kann es jedoch auch passieren, dass share bei DOSshells den Zugriff auf eine Datei sperrt ist (Wichtig fuer Runutils!).

Beispiele: TAIL -f trace/syslog_r.bcm
TAIL -f log/log41109.bcm

TALK

Syntax: Talk [all | <Rufzeichen>] <Text>

Sendet eine einzeilige Mitteilung an <Rufzeichen> sofern das angegebene <Rufzeichen> gerade mit der Box verbunden ist.

T <Rufzeichen>

Sendet alles folgende zu <Rufzeichen>. Verlassen dieses Modus erfolgt mit "/q".

T All <Nachricht>

Sendet eine Nachricht an alle eingeloggtten Stationen (wie WALL).

Statt TALK werden auch die Befehle CHAT, MSG, WRITE, CONVERS akzeptiert, damit jeder seiner Gewohnheit folgen kann. Hinweis: Fuer die uebertragenen Mitteilungen steht ein Pufferspeicher zur Verfuegung. Ist der Benutzer gerade mit dem Auslesen einer laengeren Nachricht beschaefigt, so kann dieser Puffer ueberlaufen, es erfolgt dann eine entsprechende Meldung.

Waehrend des Conversmodus sind folgende Befehle moeglich:

/Quit /Bye /User /Who /Talk /Msg /Chat /Send !<cmd>

Quit, Bye: Beenden des Conversmodus

User, Who: Anzeigen der Benutzerliste

Talk, Msg, Chat, Send: - Es kann mit /T <Rufzeichen> <Text> ein Text an einen weiteren Benutzer gesendet werden.
- Mit /T <Rufzeichen> wird der Converspartner gewechselt, alle Eingaben gehen nun an das angegebene <Rufzeichen>

!<Befehl>: Der angegebene Befehl wird ausgefuehrt, wie am Boxprompt, es wird jedoch kein Prompt ausgegeben.

Beispiele:

t dl8mdw Hallo Christian

w all Box wird in 5 Minuten abgeschaltet!

m dg3rbu

TELL

Syntax: TELL <Boxcall> <Befehl>

Der Benutzer kann wie bei Diebox mit TELL <Boxcall> <Befehl> einen TELL Befehl ausloesen, der dann von der angegebenen Box ausgefuehrt und die Ausgabe als persoenliche Nachricht zurueckgesendet wird. Dabei sind Befehle, die Veraenderungen bewirken (z.B. Alter, Erase) oder Eingaben erfordern (z.B. Send) ausgeschlossen. Der Lesebefehl ist auf eine Datei mit maximal 530 Zeilen begrenzt. Eine Ausgabe von BIN-Dateien ist nicht moeglich.

Siehe auch "Help TELLMode"

TELLMODE

(Sysop, init.bcm)

Syntax: TELLMode [0 | 1 | 2]

(Vorgabe: 2)

```
TELLMODE 0: Box unterstuetzt kein TELL
TELLMODE 1: Eingabe von Befehlen erlaubt, aber keine Ausfuehrung
TELLMODE 2: Eingabe und Ausfuehrung von Befehlen frei (Standard)
```

Siehe auch "Help TELL"

TELN=TELNET_PORT

TELNET

Zugang zur Box ueber: "telnet localhost 4719"
Diese Funktion macht aufgrund der hohen Laufzeiten ueber Funk wenig Sinn. Jedoch innerhalb eines drahtgebundenen Netzes stellt dies die beste Moeglichkeit dar, die BCM zu erreichen. Die BCM erwartet normalerweise auf dem TCP Port 4719 einen Telnet Verbindungsaufbau. Dieser Port kann ueber den Befehlszeilenparameter "bcm -t <Port>" gesetzt werden. Die Erreichbarkeit ueber Telnet kann durch Weglassen des <Port> Wertes abgeschaltet werden. Folgen wir zur Tat:
\$ > telnet server 4719
Trying 172.16.1.1...
Connected to server.local.net.
Escape character is '^]'.

BayCom-Mailbox V1.40 (Linux)
DG9MHZ login:
dg9mhz password:

```
BayCom-Mailbox V1.40 (Linux) - Silly Valley - 01:10
Servus Deti, Helplevel=0, Zeilen=0, letzter Login 24.07.97 12:12
Inhaltsverzeichnis fuer DG9MHZ @DG9MHZ:
1296) DG9MHZ 24.07.97 11:03 13 #999 @DG9MHZ BayBox Demo
(12:13 DG9MHZ)-->
```

Ob ein Passwort und welches Passwort eingegeben werden muss, haengt dabei von folgenden Aspekten ab:

"rhosts.bcm" - In dieser Datei werden alle "trusted hosts" eingetragen, damit sind die Namen oder IP-Adressen von Rechnern gemeint, denen vertraut werden kann. Bei einer Telnet-Verbindung eines Rechner, der in dieser Datei vermerkt ist, muss kein Passwort eingegeben werden. Nach dem Login hat der Benutzer sofort Sysopstatus! Durch den Sysopstatus ist der Befehl "connect <path>" moeglich.

Bei allen anderen Logins kann das Passwort nur durch den Sysop gesetzt werden. Es gilt dabei der Parameter (A TTY). Nach der korrekten Eingabe des Passwortes ist der Benutzer eingeloggt und besitzt keinen Sysopstatus. Das Auslesen von Binaer-Nachrichten ist moeglich im allgemeinen jedoch nicht besonders sinnvoll.

Siehe auch "Help TELNET Forward" und "Help TELNet_port"

TELNET.FORWARD

(Sysop, Linux/Win32)
Forward ueber eine Telnet-Verbindung.
Format fuer die Pfadangabe in "fwd.bcm": "telnet:44.143.48.2:4719"
Die Angabe der Portnummer zwingend notwendig. Statt der IP-Nummer kann auch ein Domainname verwendet werden.
Als aktives/passives Passwort wird das eingestellte TTY-Passwort verwendet.

TELNET_PORT

(Sysop, init.bcm)
Syntax: TELNet_port [<n>]

(Vorgabe: 4719)

Setzt den Port, ohne Parameter wird der Port ausgegeben. Mit "0" wird der Port abgeschaltet.

Beispiel: telnet 4719

Siehe auch "Help PORTNUMMER" und "Help TELNET"

TEST

(Sysop)

Syntax: TEST [S | V | W | <Makro>]

S = BCM beenden

V = Rechner boot

W = Watchdogtest

<Makro> = Makro testen

TGREP

(Sysop)

Syntax: TGrep ["<Suchtext>"] <boxcall>

Gibt alle Zeilen der Datei "trace/t_<boxcall>.bcm" aus, welche <Suchtext> enthalten. Die Datei "t_<boxcall>.bcm" enthaelt das Forward-Log fuer die Box <boxcall>. Der <Suchtext> kann z.B. ein bestimmtes Datum oder Rufzeichen sein. Wird <Suchtext> nicht angegeben, so werden die letzten 2 kBytes ausgegeben. Anfuhrungszeichen sind nur dann notwendig, wenn der <Suchtext> Leerzeichen enthaelt. Beim <Suchtext> ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant. Der <Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet.

Siehe auch "Help REGular_expressions"

TIME

Syntax: TIme [-a]

Gibt die Uhrzeit und das Datum der BCM aus. Um Probleme bei der Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit zu vermeiden, sollte UTC verwendet werden. "TIme -a" gibt die aktuelle Uhrzeit in verschiedenen Formaten aus.

TIMEOUTWARNING

(Sysop, init.bcm)

Syntax: TIMEOUTWARNING [0 | 1]

(Vorgabe: 1)

Kurz vor Ablauf des Usertimeouts wird ein Warnhinweis ausgegeben, wenn dieser Parameter den Wert "1" hat. Bei "0" wird vor dem Timeout kein Hinweis ausgegeben.

Siehe auch "Help USRTimeout"

TNC

(Sysop, nur DOS)

Syntax: TNC <PCFlex-Befehl>

hiermit kann man das PC/Flexnet steuern (Parameter veraendern). Es funktionieren nicht alle gewohnten PC/Flexnet-Befehle. Wenn nicht die Node-Version laeuft (flexdigi), werden die verstellten Parameter allerdings nicht abgespeichert, d.h. sind nur bis zum naechsten Abstellen wirksam. Es sollten also besser mit FSET in einem Batch vor dem Start der Mailbox die entsprechenden Flexnet-Parameter gesetzt werden. Da normalerweise eine Mailbox ueber Draht irgendwo angebunden ist, sind die Flexnet-Parameter

abgesehen von der Uebertragungsgeschwindigkeit (mode) ohnehin nur von geringer Bedeutung. Laeuft der Flexnet-Digi, so ist man besser beraten im Node die Parameter direkt einzustellen, als von der Box aus.

Siehe auch "Help TNC Trace"

TNC.TRACE

(nur DOS)

TNC TRACE -1 zeigt alle Monitor-Kanaele

TNC TRACE <kanal> zeigt einen Kanal

TNC TRACE schaltet den Monitor ab

Nur wenn der Box-Monitor aus ist, kann die TRACE-Funktion im Flexnet-Node genutzt werden.

TR=TRANSFER

TRACELEVEL

(Sysop, init.bcm)

Syntax: TRACELevel [<n>]

(Vorgabe: 1)

Ohne Parameter wird der eingestellte Wert ausgegeben.

Mit <n> kann eingestellt werden, welche Systemmeldungen in die Datei "trace/syslog_r.bcm" geschrieben werden. Folgende Werte sind moeglich:

- 0 Saemtliche Meldungen (#R, #L, #S, #F, #A) werden mitgeschrieben (sehr viel, pro Tag etliche MegaByte, nicht empfehlenswert auf die Dauer).
- 1 Alle System- und Fehlermeldungen ausser #R werden mitgeschrieben.
- 2 Nur Fehlermeldungen (#S, #F, #A) werden mitgeschrieben.
- 3 Nur schwerwiegende Fehlermeldungen (#F und #A) mit Programmabbruch.
- 4 Nur Fehler, die zum sofortigen Programmabbruch (#A) fuehren (nur wenn "watchdog 4 bis 7" eingestellt ist!)
- 5 Es wird kein Systemlog gefuehrt (nicht empfehlenswert).

Bedeutung der Eintraege:

#R (REPORT) Saemtliche Report-Meldungen (Benutzereingaben, etc.)

#L (LOG) Systemmeldungen (start, stop, etc.)

#S (SERIOUS) Fehlermeldungen ohne Abbruch

#F (FATAL) Schwerwiegende Fehlermeldungen mit Programmabbruch

#A (ABORT) Fehler, mit Programmabbruch durch "watchdog 4 bis 7"

System- und Fehlermeldungen (#L, #S, #F, #A) werden auch in die Datei "trace/syslog.bcm" geschrieben. Die weiteren Angaben bei den Fehlermeldungen dienen zum Aufspueren der Fehler fuer die Programmierer.

Die Meldungen aus "trace/syslog_r.bcm" koennen mit "SLR [<Suchtext>]", die Meldungen aus "trace/syslog.bcm" mit "SL [<Suchtext>]" ausgegeben werden. Die Dateien "trace/syslog.bcm" und "trace/syslog_r.bcm" koennen, wenn sie zu gross werden, einfach geloescht werden.

Beispiele: sl #S Fehlermeldungen (#S) aus "trace/syslog.bcm"
slr OE3DBB Aktivitaeten von OE3DBB aus "trace/syslog_r.bcm"

Siehe auch "H SL" und "H SLR"

TRANSFER

Syntax:

TTransfer [<Rufzeichen> | <Rubrik>] <Bereich>
[>]<Ziel> [@<BBS>] [#<Lifetime>] [Titel]

Verschiebt eine Nachricht in eine andere Rubrik bzw. zu einem anderen Benutzer. Dabei kann durch entsprechende Angabe (wie beim SEND Befehl) auch eine neue Lifetime oder/und eine neue Forwardadresse gesetzt werden. Bei Bulletins wird die alte Nachricht gelöscht, bei persönlichen Nachrichten bleibt die alte Nachricht erhalten. Der neu entstandenen Nachricht wird der Zusatz "X-Transfer..." eingefügt. Die Nachricht kann nur vom Eigentümer der Nachricht (also Absender oder Empfänger) transferiert werden. Das ">"-Zeichen kann, muss aber nicht angegeben werden. Beim Transfer wird in den Titel der Nachricht der Hinweis "CP <call>:" eingetragen, um die transferierte Nachricht leichter als solche erkennbar zu machen. Ist der Transferierer auch der Urheber der Nachricht, unterbleibt der Zusatz. Wird kein Bereich angegeben, so bezieht sich das TRANSFER auf die zuletzt gelesene Nachricht. Zum Ändern der S&F-Adresse wird der FORWARD Befehl verwendet, zum Ändern der Lifetime SETLIFETIME oder LT. Es ist nicht möglich, Bulletins zu duplizieren. Es kann nicht in eine Rubrik transferiert werden, wo die Nachricht schon gewesen ist, es sei denn, der Sysop macht zuvor "purge <Ziel>".

Beispiele: tr BAYCOM 5-6 software
 tr DL8MBT 1- > dg3rbu @ db0rgb

TTYDEVICE

(Sysop, init.bcm, nur DOS, Option _TTY in config.h)

Konfiguriert ein angeschlossenes Modem fuer den TTY Port.

Siehe "Help TTYFWD"

TTYDIAL

(Sysop, init.bcm, nur DOS, Option _TTY in config.h)

Syntax: TTYDIAL <Rufzeichen> <Nummer>

Startet den S&F über den TTY-Port.

Siehe "Help TTYFWD"

TTYFWD

(Sysop, init.bcm, nur DOS, Option _TTY in config.h)

TTY-Forward via Telefon, Einstellungen

Telefon-S&F mit der BCM ist mit einigen Einstellungen leicht zu realisieren. Kenntnisse vom AT-Modembefehlssatz und den Parametern in "init.bcm" und "fwd.bcm" werden vorausgesetzt.

Notwendig hierzu ist nur ein Telefonmodem und ein freier serieller Anschluss, dessen IRQ noch nicht belegt wird. Es ist auch möglich, mit ISDN-Karten zu arbeiten, die eine Modememulation besitzen.

Als erstes muss die Schnittstelle eingestellt werden.

Dazu gibt es in der Datei "init.bcm" zwei Parameter.

TTYMODE wird nach wie vor gleich behandelt wie bei früheren BCM Versionen.

TTYDEVICE legt die Art des angeschlossenen Gerätes fest.

Damit der S&F funktionieren kann, muss der Parameter mindestens auf 2

stehen. Der S&F ueber Nullmodem ist zwar möglich, aber nicht zu

empfehlen. Der S&F ueber eine KISS-Verbindung ist hier vorzuziehen.

Die letzten 4 Parameter von TTYMODE muessen "N,8,1,E" sein.

TTYDEVICE <typ>

- 0 Terminalendstelle (Vorgabe)
- 1 Nullmodemlink (Master, Slave bleibt 0)
- 2 Telefonmodem
 Ist ein Modem angeschlossen, wird es nach jedem Loginzyklus

initialisiert.

Bei "RING"-Meldung hebt die BCM ab.

Nach erfolgreicher "CONNECT"-Meldung verhaelt sich TTY wie bei normalem Terminal.

Bei "NO CARRIER" wird der Login jeweils abgebrochen.

Wird ein Login beendet (mit "quit", "exit" ... oder "NO CARRIER")

legt das Modem durch Setzen der DTR-Leitung auf LOW auf, ebenso nach 3 missglueckten Versuchen, dass TTY-Passwort oder das Rufzeichen einzugeben.

3 Telefonmodem mit Check

Wie 2, jedoch wird "getty" automatisch beendet, falls das Modem nicht mehr antwortet oder kein Hangup ueber die DTR-Leitung moeglich ist.

Als naechstes muessen die Einstellungen in der "inittty.bcm" vorgenommen werden (Parameter mit jeweiligem Beispiel als default-Werte):

comadr 0	Dezimal-Adresse (nicht HEX!) des COM-Ports, bei 0 wird COM-Nummer aus der "init.bcm" uebernommen und die Adresse automatisch ersetzt.
comirq 0	Interrupt (IRQ) des COM-Ports, bei 0 wird default-IRQ fuer COM-Nummer aus der "init.bcm" verwendet
cmdatz ATZ	Befehl zur Modeminitialisierung
cmdata ATA	Befehl zum Abnehmen des Modems bei Anruf
cmdatd ATD	Befehl zum Waehlen
ringindicator RING	Code vom Modem bei Anruf
connectindicator CONNECT	Code vom Modem bei erfolgreichem Verbindungsaufbau
dailprefix	Vorangestellte Codes vor Telefonnummer
dailsuffix	Code, der an die Telefonnummer angehaengt wird
ringtimeout 30	Wartezeit zwischen Abnehmen und CONNECT bei Anruf in Sekunden
dailtimeout 40	Wartezeit fuer den Waehlvorgang, bis Abbruch z.B. wenn Gegenstation nicht abnimmt in Sekunden
daildelay 0	Wartezeit zum naechsten Waehlvorgang in Sekunden
connectdelay 0	Wartezeit bis zum naechsten erfolgreichen Verbindungsaufbau in Sekunden
maxcontime 0	Zeitraum fuer "maxcons", bei 0 inaktiv in Sekunden
maxcons 0	Anzahl der Waehlvorgaenge im Zeitraum "maxcontime" bei 0 unbegrenzt, Zeitangaben in Sekunden

Bei Nebenstellenanlagen kann man bei "dailprefix" normalerweise mit "0W" das Amt anwaehlen, mehr dazu siehe in der Anleitung zum Modem und/oder der Telefonanlage.

Mit den Befehlen "maxcontime" und "maxcons" kann man die Waehlversuche stark beeinflussen. Moechte man z.B. nur einmal pro Stunde einen S&F starten, stellt man "maxcontime" auf 3600 und "maxcons" auf 1.

Jetzt steht dem S&F oder dem Benutzer-Login via Telefon nichts mehr im Wege. Fuer den automatischen S&F muessen allerdings noch einige S&F-spezifische Dinge eingestellt werden:

- Die TTY-Passwoerter muessen bei beiden S&F-Partnern identisch sein, ebenso wie beim AX25-Forward die normalen Passwoerter.
- Der Eintrag fuer automatischen Forward muss in der "fwd.bcm" so eingestellt werden:
Anstelle des Connect-Calls und Digis (hinter den S&F-Zeiten) "<Rufzeichen> TTY <Nummer>" angeben. <Rufzeichen> dabei ohne SSID.
z.B. "DBO812 AAAA.....AAAAA DBO812 TTY 2356"
Automatisch waehlt die Box bei S&F-Zeitparameter "D". Steht dort nur "A", sendet die Box nur wenn sie angerufen wird.
z.B. DBO812 AADDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DBO812 TTY 7823456
- Wird die Box angerufen nimmt sie grundaetzlich ab.
Dies kann mit einer Zeitschaltuhr fuer das Modem verhindert werden.

Gestartet wird der S&F mit "TTYDIAL <call> <nummer>".
Ist der TTY-S&F in der "fwd.bcm" eingetragen, funktioniert auch
"SF <call>". Dann waehlt die Box zu den angegebenen Zeiten in der
"crontab.bcm" auch automatisch, wenn die "maxcontime" und "maxcons"
wieder abgelaufen sind. Dies kann man wiederum mit "TTYSTATUS" abfragen.
TTY verwendet zur Flusskontrolle RTS/CTS.

Ein etwas schnellerer Rechner ist fuer den S&F via Telefon nicht
unbedingt notwendig, aber empfehlenswert. Bei einem 486SX kann die
Komprimierung der Daten unter Umstaenden laenger dauern, als die
Uebertragung ansich (ab 14k4er Modem), deshalb sollte man hier den
FFB-Forward abschalten und wieder ASCII-Forward benutzen.
Ein normales Telefonmodem kann im Normalfall auch selbst online
komprimieren.

TTY-Forward via Telefon, Betrieb

Zur Kontrolle der Vorgaenge koennen verschiedene Befehle eingesetzt werden.
Die Ein- und Ausgaben koennen auf dem "getty"-task mit dem Befehl "monitor"
beobachtet werden. Hier ist nur der Login-Bildschirm sichtbar, ist ein
Benutzer oder eine andere Mailbox eingeloggt, muss man den passenden
Task dazu monitoren.

"TTYSTATUS" zeigt den Status des seriellen Anschlusses an.
"TTYWIN" zeigt die Ausgaben in einem eigenen Fenster an.

Hier gibt es folgende Eintraege:

TTY Modus, in dem sich der TTY-Port befindet.

POS	0	wait for ring	(wartet auf "RING", sendet dann "ATA")
	1	busy	(TTY-Port wird gerade benutzt, z.B. hangup)
	2	ring, wait connect	(wartet auf die "CONNECT"-Meldung vom Modem)
	3	dialup, wait connect	(wartet auf die "CONNECT"-Meldung vom Modem)
	4	wait for login	(wartet auf die Eingabe des Rufzeichens und des Passwortes)
	5	eingeloggt	(eigener Task oeffnet sich)
	/0 /1	dialup	(Box wurde angerufen oder waehlt selbst)

CALL Rufzeichen, das auf dem TTY-Port eingeloggt ist
TASK Nummer des Tasks, der den TTY-Port benutzt
CMD Zeigt an, ob sich das Modem im Kommandomodus befindet.
RX Zeigt an, wieviel RX-Bytes sich im seriellen Puffer befinden.
mit > ist die Eingabe gestoppt.
TX Zeigt an, wieviel TX-Bytes sich im seriellen Puffer befinden.
mit > ist die Ausgabe gestoppt.
LINE Baudrate der Telefonleitung (wird aus der "CONNECT"-Meldung gewonnen)
ECH Echo-Modus

	0	kein Echo
	1	normales Echo
	2	"*" werden zurueckgegeben (Passwortabfrage)

Desweiteren wird noch die Onlinezeit und einige Umgebungsvariablen,
sowie TTY-Portfehler angezeigt.

Sofortiges Auflegen erfolgt durch "killen" des S&F-Tasks oder mit
"TTYHANGUP". Dabei wird die DTR-Leitung auf LOW gesetzt.
Das Modem muss so eingestellt sein, das es bei DTR-Low auch wirklich
auflegt. Ist dies nicht der Fall, zeigt die Mailbox eine Fehlermeldung
und friert "getty" ein bzw. beendet "getty", bis der Fehler behoben ist.

Modembefehle koennen mit "TTYCMD" abgesetzt werden. Dies ist nur moeglich,
wenn sich das Modem im Befehlsmodus befindet. Ist das Modem nicht
empfangsbereit, koennen keine Befehle abgeschickt werden.

TTY-Forward via Telefon, Problemloesungen

-
- Mailbox waehlt nicht, kann aber angerufen werden
Die Parameter "maxcons", "maxcontime" und die S&F-Zeiten in der Datei "crontab.bcm" ueberpruefen.
 - Mailbox laesst keinen einloggen.
Man benoetigt zum Einloggen ueber den TTY-Port ein eigenes Passwort, das gesetzt werden muss.
 - Das Modem reagiert nicht.
Bitte die eingestellten Schnittstellenparameter ueberpruefen, oder versuchen, ob das Modem ueberhaupt mit einem normalen Terminal-Programm funktioniert.
In "TTYSTATUS" finden sich evtl. auch einige Hinweise.
 - Die Mailbox nimmt ab und legt sofort wieder auf.
Das Modem darf nicht selbst abnehmen, da die Box den Befehl an das Modem schickt. Hierzu mehr in der Anleitung zum Modem.

TTYINIT

(Sysop, Option FEATURE_SERIAL (Linux) bzw. _TTY (DOS) in config.h)

Syntax: TTYInit

Damit wird die mit TTYMODE definierte Schnittstelle initialisiert.

Siehe auch "Help TTYMode"

TTYMODE

(Sysop, init.bcm, Option FEATURE_SERIAL (Linux) _TTY (DOS) in config.h)

Syntax:

Linux: TTYMode [off | /dev/tty<n>]

DOS: TTYMode [off | <comnr>:<speed>,<parity>,<dbits>,<sbits>, [E | L]]

(Vorgabe: off)

Definiert die Parameter an der seriellen Schnittstelle. Unter Linux hat man damit eine Konsole auf dem TTY, unter DOS eine Verbindung ueber COM zum Modem.
Beispiel fuer DOS: TTYMODE 1:9600,n,8,1,e fuer Linux: TTYM /dev/tty7

Das Abschalten des TTY-Ports erfolgt mit "TTYMODE OFF" (Vorgabe). Die Basisadresse fuer die COM-Schnittstelle wird bei DOS dem Bios entnommen.

Siehe auch "Help TTYFWD" und "Help TTYInit"

TTYSTATUS

Syntax: TTYSTATUS

Zeigt den Status des seriellen Ports.

Siehe auch "Help TTYFWD"

TTYWIN

(Sysop, nur DOS)

Syntax: TTYWIN

Zeigt TTY-Ausgaben in eigenem Fenster an.

Siehe auch "Help TTYFWD"

TWIN

(Sysop, nur DOS)

Syntax: TWin [Optionen]

Erzeugt bei der DOS-BCM ein Fenster, in dem alle Tasks angezeigt werden. Das Fenster wird ungefaehr jede Sekunde aktualisiert.

Siehe "Help PS"

U=USERS

U.DETAIL=USERS.DETAIL

UFWD

Beschreibung des Benutzer-S&F

Der Benutzer kann sich seine eigenen Nachrichten direkt und unverzueglich nach Hause liefern lassen. Auch ist ein automatisches Absenden von Nachrichten (Bulletins und persoenlichen Nachrichten) moeglich.

Um dies zu ermoeglichen, muss folgendes eingestellt sein:

- MYBBS wird zu der Box eingestellt, die die Nachrichten zum Endbenutzer schicken soll, also !!! NICHT !!! das eigene Rufzeichen.
- Zum Aktivieren des S&F wird mit
Alter UFWD <Boxcall> [<Digi>]
ein Connect-Pfad angegeben, zu dem der Verbindungsaufbau erfolgen soll.

Das S&F zum Benutzer wird stets angestossen, wenn eine neue Nachricht eintrifft. Ist dessen Box in diesem Moment nicht erreichbar, so erfolgen keine weiteren Connectversuche. Allerdings wird bei jeder neuen Nachricht ein weiterer Connect versucht, auch wenn die Station beim letzten Versuch nicht erreichbar war.

Schaltet der Benutzer seine Station ein, so kann er auch einen S&F-Poll durchfuehren. Dies erfolgt durch einen Connect, Anmeldung nach WORLI und Richtungsueberkehr durch "F>". Zu diesem Zweck ist die Box unter einer anderen SSID connectbar. Diese wird mit dem zweiten Rufzeichen im MYCALL Befehl eingestellt.

Siehe auch "Help Alter UFwd" und "Help UFwd Password"

UFWD.PASSWORD

Hat der Benutzer fuer sich ein Login-Passwort eingestellt, so ist dies auch beim Benutzer-S&F zwingend erforderlich. Der Mechanismus ist dabei wie beim normalen Login, jedoch wird der Platz hinter dem SID (System Identifikation) dafuer ausgenutzt.

Beispiel:

```
[BayCom-1.38-DH$] 21 34 22 12 3  
>  
[BayCom-1.38-DH$] sajkdhfeufhndjffjdshfsdf  
>
```

Das Passwortverfahren wird mit dem Befehl "Alter SFpwtype" eingestellt, Siehe auch "Help Alter SFpwtype"

UIMPORT

(Sysop)

Syntax: UImport

Bei einer neu installierten BCM sind ja noch keine Benutzerdaten vorhanden. Mit "uimport" kann man eine provisorische Benutzerdatenbank aufbauen, wenn Benutzer-Dateien im Diebox-Format vorhanden sind. Das sind die Dateien "user3.dat" und "user3.idx".

UNERASE

Syntax: UNerase [<Rufzeichen> | <Rubrik>] [<Bereich>]

Macht geloeschte Nachrichten wieder sichtbar. Nur einmal taeglich (meist in der Nacht) werden die Nachrichten in der Box wirklich geloescht. Danach sind sie auch mit UNERASE nicht mehr wiederzubringen. Ansonsten bleiben sie nach dem Loeschen noch erhalten und werden lediglich

unsichtbar gemacht. Man kann natuerlich nur etwas mit "unerase" wieder sichtbar machen, was man selbst geschrieben hat oder was an das eigene Rufzeichen gerichtet war.

Mit "LIST -V" oder "DIR -V" koennen auch geloeschte Nachrichten aufgelistet werden. Dabei wird nach der laufenden Nummer der Nachricht der Grund des Loeschens angegeben:

- E - geloescht mit ERASE oder mit dem "Nachricht loeschen?"-Prompt
- F - Nachricht wurde durch S&F weitergeleitet und deswegen geloescht
- K - vom Sysop mit Fernloeschauftrag geloescht
- L - Nachricht wurde von der Ferne geloescht (Erase-Forwarding)
- S - Nachricht wurde vom lokalen Sysop geloescht
- T - Nachricht wurde in eine andere Rubrik transferiert

Um die Nachrichten lesbar bzw. auch im normalen DIR/LIST sichtbar zu machen, ist der UNERASE Befehl erforderlich. Die Bereichsangabe ist dabei wie bei DIR, READ etc.

Beispiel: un dl8mbt 1- macht alle eigenen Nachrichten wieder sichtbar

UNKNOWN

Syntax: UNKnown ["<Suchtext>"]

Gibt alle Zeilen der Datei "trace/unknown.bcm" aus, welche <Suchtext> enthalten. Darin werden nicht weitergeleiteten Nachrichten eingetragen. <Suchtext> kann z.B. ein bestimmtes Datum oder Rufzeichen sein. Wird <Suchtext> nicht angegeben, so werden die letzten 2 kBytes ausgegeben. Anfuhrungszeichen sind nur dann notwendig, wenn der <Suchtext> Leerzeichen enthaelt. Beim Suchtext ist Gross-/Kleinschreibung nicht relevant. Der <Suchtext> wird als "regulaerer Ausdruck" ausgewertet.

Siehe auch "Help REGular_expressions", "Help SFHold" und "Help RLog"

UNREAD

Syntax: UNREAD [<rubrik>] [<bereich>]

Markiert Nachrichten als ungelesen. Es wird nur das R-flag zurueckgesetzt, durch Sysops werden auch die Rufzeichen aus der Read-Zeile geloescht.

UNSECURETTYPW

(Sysop, init.bcm)

Syntax: UNSECURETTYPW [0 | 1 | 2]

(Vorgabe: 0)

Dieser Parameter legt fest, wie mit TTYPW-Passwoertern verfahren werden darf:

- 0 Nur Sysops und User mit bereits gesetztem TTYPW koennen ihr TTYPW aendern oder loeschen.
- 1 Wie 0, plus User, die sich mit Passwort in der Mailbox authorisiert haben, koennen ihr TTYPW ebenfalls aendern.
- 2 Jeder kann immer sein TTYPW aendern (Vorsicht: hier kann auch Missbrauch getrieben werden, wenn sich ein User mit einem fremden Call in der Mailbox einloggt, dessen Zugang nicht durch Passwort abgesichert ist!!!)

Siehe auch "Help TTYPW"

USERFORWARD=UFWD

USERLIFE

(Sysop, init.bcm)

Syntax: USERLife [<Tage>]

(Vorgabe: 999)

Setzt die Lifetime fuer persoenliche Nachrichten. Der gueltige Wertebereich ist "1" bis "999". Je nach Platz auf der Platte kann man hier relativ grosszuegig sein. Der Wert "0" ist unsinnig und wird automatisch zum Maximalwert "999" umgestellt. "999" ist der Maximalwert, Nachrichten mit dieser Lifetime werden nicht automatisch geloescht.

Beispiel: userl 365

USERPATH

(Sysop, init.bcm)

Syntax: USERPath <Verzeichnis>

(Vorgabe: "/bcm/user")

Wie INFOPATH, allerdings fuer persoenliche Nachrichten.

USERPW

(Sysop, init.bcm)

Syntax: USERPW [0 | 1 | 2 | 3]

(Vorgabe: 1)

Schaltet die Eingabe von Benutzerpasswoertern ein und aus. In den meisten Mailboxen ist die Eingabe von Benutzerpasswoertern abgeschaltet, da diese Funktion oft missbraucht wird oder sich auch Benutzer unabsichtlich ein ihnen unbekanntes Passwort eingestellt hatten.

USERPW 0	Eingabe ausgeschaltet
USERPW 1	Eingabe eingeschaltet
USERPW 2	ohne Passwort kein SEND moeglich
USERPW 3	wie 2, aber Passwortabfrage wie bei DPBox

Bereits bestehende Benutzerpasswoerter werden weiterhin beim Login abgefragt. Der Sysop kann auch bei der Einstellung USERPW 0 Passwoerter eingeben. Ein Benutzer kann auch bei der Einstellung USERPW 0 sein Passwort mit "a pw off" abstellen.

Siehe auch "Help PASsword" und "Help Alter PW"

USERQUOTA

(Sysop, init.bcm)

Syntax: USERQuota [<kBytes>]

(Vorgabe: 0)

Hiermit laesst sich die maximale Ausgabemenge der Box pro Tag und Benutzer einstellen. Ist diese Menge erschoepft, so ist kein Auslesen oder Absenden von Bulletins mehr moeglich. persoenliche Nachrichten funktionieren auch bei ueberschrittener Menge noch. "USERQuota 0" schaltet die Funktion ab, das ist den meisten Faellen sinnvoll.

Bei mehreren gleichzeitigen Logins unter einem Rufzeichen ist mit einer nicht korrekten Zaehlung zu rechnen, der Parameter funktioniert deshalb nur bei "maxlogins 1" korrekt.

Der Benutzer kann mit dem Befehl "QUOTA" abrufen, wieviele Daten an diesem Tag schon gelaufen sind, also wieviel er noch abrufen kann.

Siehe auch "Help MAXLogins"

USERS

Syntax: Users [* | <call>]

Der Befehl "users" ohne Parameter zeigt, wer im System eingeloggt ist, zusaetzlich wird der Uplink-Digi (bei TCP/IP die IP-Nummer) angezeigt.

Idle Benutzer tut nichts, starrt nur den Bildschirm an (hi)
 Read Nachricht wird von der Box ausgelesen
 Send Nachricht wird zur Box gesendet
 Search laengerer Suchvorgang, also DIR, LIST oder CHECK
 FwdTX S&F-Senden zu einer anderen Box
 FwdRX S&F-Empfang von einer anderen Box
 You Du selbst

Benutzer, die "Idle" sind, koennen mit dem TALK Befehl angesprochen werden.

"u *" gibt zusaetzlich das Rufzeichen aus, zu dem der Connect erfolgt ist.
 "u <call>" gibt die meisten Daten zum <call> aus.

Siehe auch "Help Users Detail"

USERS.DETAIL

Syntax: Users [<Optionen>] [<Suchbegriff>]

Optionen bei der Benutzersuche:

- a alle Eintraege ausgeben (nur sinnvoll wenn sonst nichts angegeben ist)
- c nur Anzahl der gefundenen Eintraege zaehlen, nicht ausgeben
- d Benutzer hat FHOLD gesetzt
- f nur erste Uebereinstimmung ausgeben, dann abbrechen
- h Benutzer hat Helplevel 0 gesetzt
- l Benutzer war mindestens einmal eingeloggt
- m Benutzer hat sein MYBBS selbst eingestellt
- n Das MYBBS ist bekannt, wurde aber nicht selbst eingestellt
- o Es hat noch kein Login stattgefunden
- p Benutzer hat fuer sich ein Passwort gesetzt
- q Calls mit gesetztem Newcall
- r Privatnachrichten des Benutzers koennen nicht allgemein gelesen werden
- s Status des Benutzers ist groesser 0
- t Benutzer hat ein TTY-Passwort gesetzt
- u Das Mybbs des Benutzers ist unbekannt
- w Benutzer hat fuer sich S&F gesetzt
- y Benutzer hat fuer sich NOPURGE gesetzt

Das jeweilige Kriterium muss erfuehlt sein, damit die Ausgabe erfolgt.

Suchbegriffe:

<call> c=<call> n=<name> q=<qth> z=<zipcode>
 @=<BBS> v=<via> s=<sprache> l=<login_datum>

Saemtliche Optionen und Suchkriterien werden logisch "UND"-verknuepft, d.h. ALLE angegebenen Kriterien muessen erfuehlt sein, damit der Eintrag ausgegeben wird. Der Suchbefehl l=<datum> sucht nach allen Rufzeichen, welche nach <login_datum> ihren letzten Login hatten.

Beispiel: u -lh @=aab

Gibt alle Eintraege aus, die schon mindestens einen Login hatten, die Helplevel 0 eingestellt haben und deren Heimatmailbox die Folge "AAB" enthaelt.

Weitere Beispiele: u mbt;u -c dl;u -l n=hans;u -u l=01.10.

Format der Ausgaben:

Call	Mybbs	Name	QTH	ZIP	Logs	Last	via	PTHR	SUNAFSP
DGT274	@DBO274	Markus	Oelde	59302	24	8s	Console	010000001DL	

Dabei bedeuten die Felder folgendes:

Call: Rufzeichen des Benutzers

MYBBS: MYBBS des Benutzers: @=MYBBS eingestellt, ?=MYBBS geschaetzt

Name: Name des Benutzers
 QTH: QTH des Benutzers
 ZIP: ZIP-Code des Benutzers
 Logs: Anzahl der Logins seitdem die Box laeuft
 Last: Zeitdauer seit dem letzten Login in s/m/h/d (je nach Groessenordnung)
 via: Einstiegsdigi-Rufzeichen beim letzten Login
 P: Passwort: 0=kein Passwort, 1=Passwort eingestellt,
 2=Passwort wurde abgestellt
 T: TTY-Passwort: 0=keins, 1=vorhanden (nur bei Drahtanschluss)
 H: eingestellter Helplevel
 R: Readlock: 0=alle lesbar, 1=nur gelesene lesbar, 2=garnicht
 S: Status: 0=normaler Benutzer, 1=keine Quotabeschaenkung, 2=gesperrt
 U: Userforward: 0=kein User-S&F, 1=User-S&F gesetzt
 N: Nopurge: 0=Purge erlaubt, 1=Purge wird nicht ausgefuehrt
 A: Away: 0=Away deaktiviert, 1=Away aktiviert
 F: FHold: 0=deaktiviert, 1=aktiviert
 SP: Sprache: z.B. DL oder GB

Der Name, QTH, ZIP-Code des Benutzers wurde dabei entweder lokal eingegeben, oder aus empfangenen Nachrichten extrahiert.

Siehe auch "Help PS"

USERSF=UFWD

USRTIMEOUT

(Sysop, init.bcm)
 Syntax: USRTIMEOUT [<Minuten>]
 (Vorgabe: 0)

Wenn vom Benutzer mehr als <minuten> nichts empfangen wurde, wird die Verbindung abgebaut. "0" schaltet die Funktion ab.

Beispiel: usrt 20

Siehe auch "Help TIMEOUTWARNING"

USVSENSE

(Parameter, nur DOS)
 Syntax: USVsense [0 | 1]
 (Vorgabe: 0)

Wird der Rechner an einer USV angeschlossen, so kann mittels PIN 15 von der LPT1-Schnittstelle die DOS-Box durch die Alarm-Leitung der USV abgeschaltet werden.

Pin 15 high (TTL, 5 V) -> Box laeuft

Pin 15 low (TTL, 0 V) -> Box wird abgestellt (shutdown)

Mit "USVSENSE 1" wird die Leitung aktiviert, mit "USVSENSE 0" ist sie inaktiv.

UWIN

(Sysop, nur DOS, nur direkt an der Konsole moeglich)
 Syntax: UWin

Eroeffnet ein kleines Fenster, auf dem die zur Zeit eingeloggten Benutzer sichtbar sind. Das Fenster kann mit ALT-R (oder mit der Maus) nach Belieben verschoben und in der Groesse geaendert werden, wobei sich die Darstellungsbreite automatisch der Fenstergroesse anpasst.

Die Zahlen links neben den Rufzeichen bedeuten:

0:idle	1:fwdlink	2:fwdsend	3:fwdrecv
4:send	5:read	6:cmd	7:search
8:purge	9:reorg		

VERSION

Syntax: Version

Gibt Versionsnummer und -datum und den freien Speicherplatz im Rechner und auf der Platte aus.

Beispiel einer Ausgabe:

```
Date: 10.09.2002 17:41:18z
OpenBCM V1.00 (Linux) (CB)
(c) GNU GPL 1992-2002 Florian Radlherr, DL8MBT et al.
http://www.baycom.org/baybox/
CB-Version, Support only by DJJ812/DO1MJJ - http://www.dbo812.de
Compiled Sep 10 2002 17:27:39 with support for:
filesurf mailserver pocsagserver servif
radioif md serial guest ax25k autofwd runutils
macro yapp filefwd telnetfwd didadit convert
```

```
userLT fwd-edit reedit tell extract
Uptime: 00:02
CPU: 5(AuthenticAMD) 230884336432979 ticks Bogomips: 397.31
OS: Linux version 2.4.16
PR-Interface: BayCom-L2 200 ports, Linux Kernel AX25
Available Memory / Used Swap      : 35656 kB / 18976 kB
Info-Path: /bcm/info              : 7448 MB (12024 MB)
User-Path: /bcm/user              : 7448 MB (12024 MB)
BCM-Home: /bcm                   : 7448 MB (12024 MB)
```

Unter "Support" finden sich all die eincompilierten Module der Software.

"Uptime" Tage.Stunden:Minuten, wie lange die BCM schon laeuft

"Available Memory" gibt den noch freien RAM-Speicher aus

"Swap" existiert nur bei der Linux/Win32-Version

Die restlichen Angaben geben die eingestellten Pfade und den verfuegbaren (gesamten) Plattenspeicher aus.

VERTEILER

Die Adressierung von Bulletins erfolgt mit sogenannten Verteilern (English: flood designators), das sind Sammeladressen welche angeben, an welche Mailboxen die Bulletin geschickt werden soll.

Folgende Adresse werden praktisch verwendet:

```
@DL (zu 31%) deutschsprachiger Raum (DL,HB,OE)
@EU (zu 24%) Europa
@WW (zu 22%) Weltweit (in den seltensten Faellen sinnvoll)
```

Weitere Adressen: BAYCOM, AMSAT, regionale Adressen nach Vereinbarung moeglich
Eine Weiterleitung erfolgt nur, wenn benachbarte Sysops die jeweilige Adresse vereinbart und eingetragen haben.

Beispiel: s SOFTWARE @DL Neuer Bug!

Siehe auch "Help ADresse" und "Help CONVAt"

VERZEICHNIS=BOARD

W=TALK

W2

(nur DOS, nur direkt an der Konsole moeglich)

Syntax: W2

Eroeffnet eine neue Box-Sitzung auf der Konsole. Ein neues Fenster geht auf,

auf dem unabhaengig vom anderen Fenster jede Boxfunktion ablaufen kann. Das Wechseln zwischen den Fenstern geht mit ALT-<Fensternummer>, die Fensternummer steht rechts oben im Fensterrahmen. Das jeweils aktive Fenster wird farblich hervorgehoben. Dasselbe laesst dich durch Druecken von CTRL-F3 erreichen.

WALL

Syntax: WALL <Text>

Schreibt einen Text an alle eingeloggtten Benutzer.

Beispiel: wa Um 10 Uhr beginnt der ATV-Rundspruch!

Siehe auch "Help Talk"

WATCHDOG

(Sysop, init.bcm)

Syntax: WATChdog [<n>]

(Vorgabe: 6)

0 Watchdog aus

1 Hardware-Watchdog ein. Es zappelt an LPT1 die Leitung D0 (Pin 2 am Stecker) mit etwa 10 Hz. (nur DOS-Version!)

2 Software-Watchdog ein. "bcm.exe" ueberwacht sich selbst und spricht nach ca. 1 Minute an. Bei DOS-Ausstieg wird die Zeit auf 30 Minuten gesetzt. Bei Ablaufen des Watchdogs erfolgt ein DOS-Kaltreset.

4 Debug-Ausgabe in Betrieb. Vor jedem Watchdog-Reset wird versucht, den momentanen Systemstatus ins Syslog zu schreiben. Dies kann jedoch die Zuverlaessigkeit des Watchdogs verschlechtern, weil dazu das Dateisystem noch "leben" muss.

Die Debug-Ausgaben erfolgen in "trace/syslog.bcm" und beginnen mit #A.

Die einzelnen Werte koennen miteinander kombiniert werden, d.h. "watchdog 7"

schaltet alle Moeglichkeiten ein. Sysops, die nicht am Debugging beteiligt sind, einen moeglichst stabilen Betrieb wuenschen und keinen Hardware-Watchdog angeschlossen haben, sollten "watchdog 2" einstellen.

WBIN=WPRG

WDIDADIT

(Sysop)

Syntax: WDidadit [<Verzeichnis>]

Die Datei kann mit DIDADIT Transfer Protokoll zur Box gesendet werden.

Bezug ist immer das Hauptverzeichnis der BCM ("/bcm/"). Der Dateiname wird von DIDADIT automatisch uebergeben. Existiert das angegebene <Verzeichnis> nicht, wird keine Datei gespeichert.

Siehe auch "Help DIDadit"

WHOAMI

Syntax: WHOami

Gibt Rufzeichen und Namen des Benutzers aus.

WPRG

(Sysop)

Syntax: WPrG [<Verzeichnis>]<Dateiname>

Schreibt eine Binaer-Datei im Autobin-Format auf die Platte. Bezug ist immer das Hauptverzeichnis der BCM ("/bcm/"). Der Dateiname im "#BIN#" -Header wird

ignoriert. Waehrend der Uebertragung wird in eine temporaere Datei geschrieben und erst am Ende der Uebertragung in <Dateiname> umbenannt. Die Uebertragungsrage wird angegeben. Der Wert wird wegen der TNC-Bufferung bei kleinen Dateien ueberhoeht angezeigt.

WRITE=TALK

WTEXT

(Sysop)

Syntax: WText [<Verzeichnis>]<Dateiname>

Schreibt eine Text-Datei auf die Platte. Beenden mit CTRL-Z.

Beispiel: wt msg/ctext.dl laedt einen neuen Connecttext
Bezug ist immer das Hauptverzeichnis der BCM ("/bcm/"). Wird nur ein ^Z eingegeben, so wird nichts gespeichert.

WWW=HTTP

WX

(Sysop, nur Linux, init.bcm, Option _WXSTN in config.h)

Wenn das WXSTN Modul in einer Linux-OpenBCM eincompiliert wurde, kann damit eine WX-Station vom Typ "Peetbros Ultimeer 2000" (siehe <http://www.peetbros.com>) direkt angesprochen werden kann.

Das WX Modul wurde 1998 von OE3DZW für die Linux-OpenBCM entwickelt.
Das Modul kann nicht unter DOS oder Windows verwendet werden!

Nach dem Start der OpenBCM mit eincompiliertem WX-Modul sollte man sich als Sysop in die Mailbox einloggen. Folgende zusätzliche Parameter können nun für das WX-Modul eingestellt werden:

- wxtty
- wxstnname
- wxpath
- wxsensoraltitude
- wxqthaltitude

Siehe auch "Help WXPATH", "Help WXQTHALTITUDE", "Help WXSENSORALTITUDE", "Help WXSTNNAME" und "Help WXTTY"

WXPATH

(Sysop, nur Linux, init.bcm, Option _WXSTN in config.h)

Syntax: WXPATH <pfad>

Definiert den Pfad fuer die WX Daten, z.B. "wxpath /bcm/wxdata".

Siehe auch "Help WX"

WXQTHALTITUDE

(Sysop, nur Linux, init.bcm, Option _WXSTN in config.h)

Syntax: WXQTHALTITUDE <n>

Definiert die Hoehe <n> in Metern der WX Station.

Siehe auch "Help WX"

WXSENSORALTITUDE

(Sysop, nur Linux, init.bcm, Option _WXSTN in config.h)

Syntax: WXSENSORALTITUDE <n>

Definiert die Hoehe <n> in Metern des WX Sensors.

Siehe auch "Help WX"

WXSTNNAME

(Sysop, nur Linux, init.bcm, Option _WXSTN in config.h)

Syntax: WXSTNNAME <name>

Definiert den Namen der WX-Station (max. 30 Zeichen).

Siehe auch "Help WX"

WXTTY

(Sysop, nur Linux, init.bcm, Option _WXSTN in config.h)

Syntax: WXTTY <device>

Definiert den seriellen Port zur WX Station, z.B. "wxtty /dev/ttyS0".

Siehe auch "Help WX"

WYAPP

(Sysop)

Syntax: WYapp [<Verzeichnis>]<Dateiname>

Schreibt die angegebene Datei im Yapp-Modus.

Siehe auch "Help Yapp"

YAPP

"Yet Another Protocol" ist ein komfortables Protokoll zur Uebertragung binaerer Dateien ueber Funk. Es ist weniger bekannt als Autobin, jedoch wesentlich leistungsfaeiger. In der BCM wird dieses Protokoll zur Uebertragung binaerer Dateien im Filesurf verwendet. Der Sysop kann auch ausserhalb des Filesurf mit dem YAPP-Protokoll Dateien uebertragen.

Siehe auch "Help FS YGet", "Help FS YPut", "Help RYapp" und "Help WYapp"